Primer 1 - Izrada konačnog determinističkog automata

Funkcionalnost automata je ostvarena u klasi *FiniteStateMachine* iz koje se izvodi klasa svakog tipa automata u sistemu. Klasa *FSMSystem* u sebi sadrži funkcionalnost kontrole i funkcionisanja sistema konačnih determinističkih automata.

Upotreba sistemskih podloga za razvoj konačnih determinističkih automata zahteva da se izvede klasa specifičnog automata iz klase *FiniteStateMachine*, tj. realizuju konkretni tipovi raznih automata.

Realizacija konkretnog tipa automata zahteva da se u izvedenoj klasi definišu sledeće funkcije:

- GetMessageInterface Vraća pokazivač na objekat koji ume da radi sa tekućom porukom. Ako se pojavi poruka u nepoznatom formatu, treba da obradi grešku (obično generiše izuzetak (exception)).
- SetDefaultHeader Funkcija postavlja parametre unutar zaglavlja poruke na vrednosti koje su uobičajene za dati tip automata.
- GetMbxId Vraća kod reda u koji se uobičajeno ulančavaju poruke za tip automata koji se razvija.
- *GetAutomate* Vraća kod tipa automata koji se razvija, obično se koristi za postavljanje podataka u zaglavlju poruke.
- SetDefaultFSMData Poziva se kada treba postaviti podatke instance automata na standradne vrednosti.
- NoFreeInstances Funkcija koja treba da se realizuje u slučaju da automat podržava mehanizam slanja nepoznatom automatu. Ova funkcija će biti pozvana kada nema više slobodne instance automata za novu obradu.
- *Initialize* Funkcija koja inicijalizuje automat. Treba da inicijalizuje sve strukture potrebne za funkcionisanje automata, kao i podatke specifične za dati tip automata.

U nastavku je dat primer deklaracije klase konačnog determinističkog automata (*AutoExample*) izvedene iz klase *FiniteStateMachine*.

```
class AutoExample : public FiniteStateMachine {
 private:
   enum AutoExampleStates { AUTO STATE0, AUTO STATE1, AUTO STATE2 };
   StandardMessage StandardMsgCoding;
   //abstract functions
   MessageInterface *GetMessageInterface(uint32 id);
   void SetDefaultHeader(uint8 infoCoding);
   inline uint8 GetMbxId();
   inline uint8 GetAutomate();
   inline uint8 GetObject() {return 0;} //van upotrebe
   inline void SetDefaultFSMData();
   virtual void NoFreeInstances();
 public:
   AutoExample();
   ~AutoExample(){};
   void Initialize(void);
```

Primer definicije apstraktnih funkcija klase *FiniteStateMachine* u okviru izvedene klase *AutoExample*.

```
#define AUTOEXAMPLE MBX ID
                              1
#define AUTOEXAMPLE FSM
                              1
MessageInterface * AutoExample::GetMessageInterface(uint32 id)
 if(id == 0) return &StandardMsgCoding;
 throw TErrorObject( __LINE__, __FILE__, 0x01010400);
void AutoExample::SetDefaultHeader(uint8 infoCoding)
  SetMsgInfoCoding(infoCoding);
  SetMessageFromData();
uint8 AutoExample::GetMbxId()
 return AUTOEXAMPLE MBX ID;
uint8 AutoExample::GetAutomate()
 return AUTOEXAMPLE FSM;
void AutoExample::NoFreeInstances()
  switch( GetMsgFromAutomate()){
   case FE2 FSM:
     //report error
     break;
    case FE4 FSM:
      //report error
     break;
    default:
      //report error
     break;
  }
}
void AutoExample::SetDefaultFSMData(){}
void AutoExample::Initialize(void)
  SetState(AUTO STATE0);
  SetDefaultFSMData();
```

Zadatak 1

Na osnovu prethodnog primera realizovati klasu *AutoExample* koja predstavlja konačni deterministički automat. Funkcionalnost automata će biti dodata u nastavku vežbe.

Primer 2 - Inicijalizacija sistema

Klasa *FSMSystem* u sebi sadrži osnovu za izvedbu grupe konačnih determinističkih automata. Obavlja sledeće zadatke:

- Vodi računa o tipovima automata u sistemu.
- Odredjuje instancu automata koja treba da obradi poruku.
- Realizuje prioritete redova poruka.
- Vodi računa o slobodnim instancama automata.
- Realizuje mehanizam slanja nepoznatom automatu.
- Inicijalizuje instance automata.

Pri stvaranju objekta klase *FSMSystem* potrebno je navesti broj tipova automata koji postoji u datom sistemu, kao i broj poštanskih sandučića u sistemu.

```
FSMSystem SystemObject(4/*Broj automata*/, 6/*Broj postanskih sandučića*/);
```

Zatim je porebno navesti veličinu i broj bafera koji će biti korišćeni. Moguće je definisati bafere različith veličina. To omogućava funkcija *InitKernel*. Prvi paramear je broj različitih tipova bafera. Drugi i treći parametar su pokazivači na nizove. Prvi niz sadrži broj bafera određenog tipa, dok drugi sadrži njihovu veličinu. Poslednji parametar predstavlja broj režijskih poštanskih sandučića korišćen od strane sistema.

```
uint32 buffersCount[8] = { 704, 416, 4 };
uint32 buffersLength[8] = { 128, 256, 324 };
uint8 buffClassNo = 3;
SystemObject.InitKernel( buffClassNo, buffersCount, buffersLength, 5 );
```

U cilju realizacije praćenja događaja bez obzira na mesto zapisa događaja, razvijena je klasa *LogInterface*, koja definiše skup funkcija za registrovanje događaja.

Zahvaljujući informaciji sadržanoj u zaglavlju poruka i objektu klase automata, zabeleženi podaci se mogu lako pretražiti i analizirati kako bi se otkrile greške.

U klasi *FiniteStateMachine* u svim relevantnim tačkama izvršavanja rada automata, pozivaju se odgovarajuće funkcije zapisa dogadjaja.

Iz klase *LogInterface* su izvedene dve klase *UdpLogInterface* i *LogFile*. U navedenim klasama su realizovane funkcije deklarisane u klasi *LogInterface*. Funkcije *LogFile* klase su realizovane tako da se svi događaji upisuju u tekstualnu datoteku (*log* datoteka). U datoteku se upisuju sledeći podaci:

- Tip automata kome se šalje poruka
- Identifikator automata kome se šalje poruka
- Stanje automata pre obrade poruke
- Tip automata koji je poslao poruku
- Identifikator automata koji je poslao poruku
- Kod poruke
- Sadržaj poruke
- Stanje automata posle obrade poruke

Podaci kao što su: tip automata, stanje automata, kod poruke, se predstavljaju određenim brojnim vrednostima. Ukoliko bi *log* datoteka sadržala samo takve brojne vrednosti, na osnovu nje bi bilo vrlo teško pratiti nastale promene. Zbog toga, klasa *LogFile* koristi inicijalizacionu datoteku (*log.ini*) za prevođenje brojnih vrednosti u odgovarajuće tekstualne poruke i takvu informaciju upisuje u *log* datoteku. U nastavku je dat primer inicijalizacione datoteke klase *LogFile*.

```
[PROJECT]
ProjectName=VCC server
numOfAutoamtes=50
; kodautomata = ime
[AUTOMATES]
0= TIMER SYSTEM
1= FE1 & FE5
2= FE2
3= FE4
4= FE5
; redni broj sloga= kod poruke, ime poruke, kod kodiranja poruke, (kod
;automata,...¹)
[MESSAGES]
0=0x00cc, AGENT SET STATE, 0
1=0x1301, L3_ALERTING, 1
2=0x1302, L3 CALL PROCEEDING, 1
3=0\times1307, L3_CONNECT, 1
4=0x130f, L3 CONNECT ACKNOWLEDGE, 1
;redni broj sloga= kod autoamta, kod vremenske kontrole, automat
[TIMERS]
0= 14, 0, Lapd_T200
1= 14, 1, Lapd_T203
2 = 15, 0, L3 T302
```

Slika 1: Primer inicijalizacione datoteke klase LogFile

Pri stvaranju objekta klase *LogFile* potrebno je navesti naziv datoteke u koju će biti zapisani događaji, i naziv inicijalizacione datoteke. Podrazumevani nazivi su *default.log* i *log.ini*. Pomoću finkcije *SetLogInterface* sistemu se prijavljuje klasa čije će se funkcije koristiti za praćenje događaja u sistemu.

```
LogFile logObj("default.log", "log.ini");
LogAutomateNew::SetLogInterface(&logObj);
```

Sledeći korak u inicijalizaciji sistema je prijava svih objekata sistemu, pri čemu se specificira za pojedine tipove automata, da li da podrže mehanizam slanja nepoznatom automatu ili ne. Za to se koristi funkcija *Add* klase *FSMSystem*. Funkcija *Add* je predefinisana funkcija. Pri prvom pozivu funkcije za određeni tip automata, pored pokazivača na objekat automata i identifikatora automata potrebno je proslediti broj automata datog tipa kao i parametar koji govori da li navedeni tip automata podržava slanje nepoznatom automatu. Pri prijavljivanju svakog narednog automata datog tipa potrebno je pozvati *Add* funkciju koja ima samo dva parametra (pokazivač na objekat automata i identifikator tipa automata).

```
SystemObject.Add(&fe1fe5[0], FE1FE5_FSM, 100, true); for(int i=1; i<100; i++) SystemObject.Add(&fe1fe5[i], FE1FE5 FSM);
```

Poslednji korak u inicijalizaciji predstavlja pokretanje sistema. Sistem se pušta u rad pozivom funkcije *Start* klase *FSMSystem*.

```
SystemObject.Start();
```

¹ Navode se svi tipovi automata koji mogu prihvatiti datu poruku

Zadatak 2

Na osnovu prethodnog primera realizovati sistem od tri automata tipa AUTOEXAMPLE FSM.

Primer 3 – Načini slanja poruke

Najčešći oblik funkcije za slanje poruke automatu je *SendMessage(uint8 mbxId, char *msg)*, koja ulančava poruku u odgovarajući red. Oblik fukcije zahteva od programera da prvo formira celu poruku, a zatim da je pošalje odgovarajućem automatu.

Pored samog sadržaja, poruka sadrži i zaglavlje. Sadržaj zaglavlja poruke je definisan automatom koji šalje i automatom koji prima poruku. Podaci o automatu koji šalje poruku su uvek isti, dok podaci o automatu koji prima poruku mogu biti različiti.

U nastavku je dat primer slanja poruke *CHANGE_STATE* prvom objektu automata tipa *AUTOEXAMPLE_FSM*. Slanju poruke prethodi formiranje poruke za šta je zadužena funkcija *PrepareNewMessage*. Prvi parametar funkcije je njena veličina da bi se za njeno pravljenje zauzeo odgovarajući bafer. Ukoliko veličina poruke nije unapred poznata, funkciji je moguće proslediti vrednost nula (0), jer funkcije za dodavanje parametara proveravaju veličinu zauzetog bafera i ukoliko on nije dovoljno veliki zauzimaju novi.

```
PrepareNewMessage(0x00, CHANGE_STATE);
SetMsgToAutomate(AUTOEXAMPLE_FSM);
SetMsgObjectNumberTo(1);
SendMessage(AUTOEXAMPLE MBX ID);
```

Funkcije rukovanja sadržajem poruke omogućavaju dodavanje/čitanje parametra poruke. Za dodavanje parametra se koriste sledeće funkcije:

```
uint8 *AddParam(uint8 paramCode, uint8 paramLength, uint8 *param);
uint8 *AddParamByte(uint8 paramCode, BYTE param);
uint8 *AddParamWord(uint8 paramCode, WORD param);
uint8 *AddParamDWord(uint8 paramCode, DWORD param);
```

Navedene funkcije omogućavaju dodavanje parametara različite veličine. Funkcija *AddParam* dodaje parametar proizvoljne veličine. U njoj se pored koda parametra prosleđuje njegova veličina i pokazivač na parametar koji se dodaje. Sve navedene funkcije vraćaju pokazivač na datu poruku.

Analogno funkcijama za dodavanje parametara postoje i funkcije za njihovo čitanje:

```
uint8 *GetParam(uint8 paramCode);
bool GetParamByte(uint8 paramCode, BYTE &param);
bool GetParamWord(uint8 paramCode, WORD &param);
bool GetParamDWord(uint8 paramCode, DWORD &param);
```

Primer slanja poruke sa parametrom:

```
PrepareNewMessage(0x00, CHANGE_STATE);
AddParamByte(PARAM1, 0x01);
AddParamWord(PARAM2, 0x11);
SetMsgToAutomate(AUTOEXAMPLE_FSM);
SetMsgObjectNumberTo(1);
SendMessage(AUTOEXAMPLE MBX ID);
```

U praksi se pokazalo kao čest slučaj da neki tip automata komunicira sa druga dva tipa automata, u SDL dijagramima uvek označačnim kao levi i desni automat u komunikaciji. Zbog toga su obezbeđene funkcije za slanje levom i desnom automatu u komunikaciji (*SendLeft*, *SendRight*). Pre slanja poruka levom ili desno automatu potrebno je odrediti levi, odnosno, desni automat. Za to se koriste sledeće funkcije:

```
inline void SetLeftMbx(uint8 mbx);
inline void SetLeftAutomate(uint8 automate);
inline void SetLeftObjectId(uint32 id);
inline void SetRightMbx(uint8 mbx);
inline void SetRightAutomate(uint8 automate);
inline void SetRightObjectId(uint32 id);
```

Podaci potrebni za popunjavanje zaglavlja o levom i desnom automatu se u svakom trenutku mogu promeniti u slučaju da je promenjen automat u komunikaciji.

Primer korišćenja funkcije SendMessageLeft:

```
//Definisanje levog automata u komunikaciji
SetLeftMbx(AUTOEXAMPLE_MBX_ID);
SetLeftAutomate(AUTOEXAMPLE_FSM);
SetLeftObjectId(1);
...
//Priprema i slanje poruke
PrepareNewMessage(0x00, CHANGE_STATE);
SendMessageLeft();
```

Zadatak 3

Na osnovu prethodnog primera realizovati funkciju članicu klase *AutoExample* koja šalje poruku CHANGE_STATE istom objektu (izvor i odredište poruke je isti). Funkciju pozvati na kraju inicijalizacije automata (u funkciji *Initialize*).

Primer 4 - Mehanizam obrade poruke

Za svako stanje automata potrebno je realizovati funkcije prelaza, kao članice specijlizovane klase. Registrovanje funkcije koja će se pozvati po prijemu određene poruke u određenom stanju vrši se pomoću funkcije *InitEventProc*.

Funkcija:	Opis:
<i>InitEventProc</i>	Inicijalizuje niz struktura grana stanja automata. Za svaku granu
	funkcija se poziva jednom. Strukture podataka o granama, stanja automata se redom popunjavaju. Grane bi trebalo inicijalizovati po
	učestanosti njihovog pozivanja, pošto se zbog algoritma pretraživanja
	niza brže nalazi grana koja je pre inicijalizovana.
Prametri:	Opis:
uint8 state	Stanje automata na koje se navedena funkcija prelaza odnosi.
uint16 event	Poruka po čijem prijemu će se navedena funkcija izvršiti.
PROC_FUN_PTR	Adresa funkcije koja će biti izvršena u datim uslovima.
fun	

Primer definicije jednostavne funkcije koja menja stanje automata po prijemu poruke prikazan je u nastavku.

```
void AutoExample::S0_ChangeState(void)
{
    SetState(AUTO_STATE1);
}
```

Ukoliko navedena funkcija treba da se izvrši po prijemu poruke *CHANGE_STATE* u stanju *AUTO_STATE0* potrebno je pozvati funkciju *InitEventProc* sa sledećim parametrima:

Uobičajeno je da se poziv funkcije *InitEventProc* nalazi u inicijalizaciji datog automata odnosno u funkciji *Initialize* .

U konstruktoru klase automata potrebno je navesti broj vremenskih kontrola koje automat koristi, broj stanja automata i maksimalan broj funkcija prelaza po stanju.

Po prijemu poruke, na osnovu njenog zaglavlja, moguće je saznati koji automat je poslao poruku. Za to se koriste sledeće funkcije:

```
inline uint8  GetMsgFromAutomate();
inline uint8  GetMsgFromGroup();
inline uint32  GetMsgObjectNumberFrom();
```

Zadatak 4

Na osnovu prethodnog primera realizovati mehanizam obrade poruka. Automat treba iz inicijalnog stanja AUTO_STATE0 da pređe u stanje AUTO_STATE1, po prijemu poruke CHANGE STATE.

Primer 5 – Korišćenje vremenskih kontrola

Signalizacija o isteku vremenske kontrole je realizovana korišćenjem mehanizma za rukovanje porukama. Inicijalizacija vremenske kontrole vrši se pozivom finkcije *InitTimerBlock*.

Funkcija:	Opis:
<i>InitTimerBlock</i>	Funkcija koja vezuje određenu poruku za odreženu vremensku kontrolu.
	Po isteku vremenske kontrole automatu će biti prosleđena navedena
	poruka
Prametri:	Opis:
uint16 tmrId	Identifikator vremenske kontrole.
uint32 count	Vreme isteka vremenske kontrole.
uint16 signalId	Kod poruke koja će biti prosleđena automatu po isteku vremenske
	kontrole.

Potrebno je registrovati funkcjiu koja će biti izvršena po isteku vremenske kontrole, odnosno po prijemu odgovarajuće poruke. Za to koristimo ranije navedenu funkciju *InitEventProc*. Time je inicijalizacija vremenske kontrole završena. Uobičajeno je da se navedena procedura izvrši u okviru *Initialize* funkcije.

Nakon inicijalizacije moguće je koristiti vremensku kontrolu pozivom funkcija

```
void StartTimer(uint16 tmrId, uint8 *info=0);
void StopTimer(uint16 tmrId);
```

void RestartTimer(uint16 tmrId, uint8 *info=0);

Napomena: Nakon isteka vremenske kontrole potrebno je pozvati funkciju *StopTimer* ili funkciju *RestartTimer* ukoliko je potrebno ponovo pokrenuti vremensku kontrolu.

U nastavku je dat primer korišćenja vremenskih kontrola.

```
#define TIMER1 ID
#define TIMER1 COUNT
                        20
#define TIMER1 EXPIRED 0x20
void AutoExample::S0 TIMER1 Expired()
  RestartTimer(TIMER1 ID);
  SetState(AUTO STATE1);
void AutoExample::S1 TIMER1 Expired()
  StopTimer(TIMER1 ID);
  SetState(AUTO STATE0);
void AutoExample::Initialize(void)
  InitEventProc(AUTO STATEO, TIMER1 EXPIRED,
  (PROC FUN PTR) & Auto Example:: SO TIMER1 Expired);
  InitEventProc(AUTO STATE1, TIMER1 EXPIRED,
  (PROC FUN PTR) & Auto Example:: S1 TIMER1 Expired);
  InitTimerBlock(TIMER1 ID, TIMER1 COUNT, TIMER1 EXPIRED);
```

Međuračunarske komunikacije i računarske mreže 2 Vežba 2 – Okruženje za realizaciju protokola – Kernel, FSM, CppUnit

```
StartTimer(TIMER1_ID);
}
```

Zadatak 5

Na osnovu prethodnog primera realizovati vremensku kontrolu čije je vreme isteka 5s. Po isteku vremenske kontrole automat prelazi u stanje AUTO_STATE1. Vremenska kontrola se pokreće pri inicijalizaciji automata (u funkciji *Initialize*).

Zadatak 6

Na osnovu SDL i MSC dijagrama trećeg primera prve vežbe realizovati automate koji za razmenu paketa koriste mehanizam potvrde paketa.