Daltoner
Solutions pour le bureau

FORTIGATE – Mise en place d’une connexion VPN Ipsec Client-Gateway

Copyright Daltoner 2024. Document confidentiel. Pour usage interne uniquement.

SOMMAIRE

—

- Pré-requis
- Configuration du FortiGate
- Configuration du Forticlient

PRÉ-REQUIS

—

- Sur le FortiGate, disposer d’un groupe AD et connexion LDAP opérationnelle
- Définir les droits des utilisateurs en VPN
    - La politique de pare-feu devra être ajustée en ce sens une fois la règle créée



CONFIGURATION DU FORTIGATE

- Se connecter sur l'IPsec Wizard du FortiGate à l'adresse suivante :
- https://<ip-de-l-equipement:port>/ng/vpn/ipsec/wizard
- Puis renseigner les paramètres comme suit :



CONFIGURATION DU FORTIGATE

- Renseigner l’interface, une Pre-Shared key et enfin le groupe d’utilisateur LDAP qui va être utilisé pour ces connexions

Daltoner
Solutions pour le bureau



CONFIGURATION DU FORTIGATE

- Choisir l'interface locale, la plage d'adresses locale, la plage d'adresses qui sera utilisée pour les utilisateurs VPN et le masque.
- Info : un masque en /32 permet d'isoler les clients VPN les uns par rapport aux autres

Daltoner
Solutions pour le bureau

Daltoner
Solutions pour le bureau

CONFIGURATION DU FORTIGATE



Pour des raisons de sécurité, il ne faut sélectionner aucune option dans la partie options client

CONFIGURATION DU FORTIGATE

Le FortiGate va afficher un résumé des actions qu'il va mener



Daltoner
Solutions pour le bureau

CONFIGURATION DU FORTIGATE

- Puis il va procéder à la création des règles nécessaires et afficher ce message une fois les actions exécutées

- Cliquer sur « Show Tunnel List », puis sélectionner le tunnel et choisir « Convert to Custom Tunnel »







CONFIGURATION DU FORTIGATE

- Il faut éditer les phases 1 et 2, définir le chiffrement sur AES-256, l'authentification sur SHA-256 et choisir le groupe Diffie-Hellman 19.

- CONVERTIR en custom tunnel

Daltoner
Solutions pour le bureau



CONFIGURATION DU FORTIGATE

- **Interface entrante :** VPN_IPSEC
Correspond à l'interface du tunnel VPN.
- **Interface sortante :** SD-WAN
Permet la sortie vers Internet via la liaison WAN active.
- **Source :** VPN_IPSEC_range
Plage réseau distante du tunnel.
- **Destination :** all
Autorise l'accès vers tous les réseaux.
- **NAT : Activé**
Permet l'accès Internet aux clients du VPN.

Daltoner
Solutions pour le bureau

CONFIGURATION DU FORTICLIENT



Sur le FortiClient, paramétrer une nouvelle connexion comme suit.

Daltoner
Solutions pour le bureau