


Инструкция по подключению VPN в офис Велес

1) Заходим в параметры настройки сети



2) Переходим на вкладку VPN и добавляем новое подключение





Имя подключения указываем произвольное, так будет отображаться VPN подключение в списке

Имя или адрес сервера - vpn.veleres.ru


Тип VPN L2TP/IPsec c общим ключом

Общий ключ Lego2022Go


Имя пользователя – ваше имя для входа в компьютер строго без домена

Пароль – ваш пароль от компьютера

Далее сохраняем и переходим в параметры адаптера



Выбираем наше подключение и нажимаем «Свойства»




Вкладки «Общее» и «Параметры» оставляем без изменений.

На вкладке «Безопасность»


Необходимо отредактировать пункт «Шифрование данных» - установить самое стойкое.

Также необходимо взвести флаг «Разрешить следующие протоколы»



На вкладке сеть отключаем протокол IPv6, а в свойствах протокола IPv4 указываем следившие настройки.

Отключить флаг «Использовать основной шлюз в удаленной сети»



DNS – суффикс подсети необходимо указать – vr.local

