
Lokalne Sieci Teleinformatyczne

Konfiguracja rzeczywistych urządzeń Huawei – NAT



Tabel adresacji:

Urządzenie	**Interfejs**	**Adres IP**	**Brama domyślna**
R1	GE0/0/0	209.165.201.1 /30	-
	GE0/0/1	192.168.1.1 /24	-
	GE0/0/2	192.168.2.1 /24	-
S1	VLAN 1	209.165.201.2 /30	-
PC1	Ethernet 0/0/1	192.168.1.10 /24	192.168.1.1
PC2	Ethernet 0/0/1	192.168.2.10 /24	192.168.2.1

Przebieg ćwiczenia

1. Skonfiguruj adresy IP na routerze R1 zgodnie z powyższą tabelą.

```
[RX]interface GigabitEthernet 0/0/X ?

[RX- GigabitEthernet 0/0/X]ip address ?
  X.X.X.X      IP address
```

2. Utwórz interfejs VLAN 1 na przełączniku S1 i skonfiguruj adres zgodnie z powyższą tabelą

```
[S1]interface Vlanif ?
```

```
  <1-4094>  VLAN interface number

[S1-Vlanif20]ip address X.X.X.X XX
```

3. Ustaw port G0/0/1 przełącznika S1 w trybie access

```
[S1-GigabitEthernet0/0/X]port link-type access

[S1-GigabitEthernet0/0/X]port default vlan ?
  INTEGER<1-4094>  VLAN ID
```

4. Skonfiguruj domyślną trasę statyczną na routerze R1, która cały ruch będzie kierowała w stronę przełącznika S1

```
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X
```

5. Na przełączniku S1 skonfiguruj trasę statyczną prowadzące do sieci 119.84.111.240 /29

```
[S1]ip route-static 119.84.111.240 255.255.255.248 X.X.X.X
```

6. Skonfiguruj listy kontroli dostępu ACL dla sieci, które mają być ukryte za mechanizmem NAT

```
[R1]acl 2000
[R1-acl-basic-2000]rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-acl-basic-2000]rule permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
```

7. Na interfejsie G0/0/0 routera R1 uruchom mechanizm NAT.

```
[R1]nat address-group 1 119.84.111.241 119.84.111.243
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 2000 address-group 1
```

8. Sprawdź działanie mechanizmu NAT przy pomocy następujących poleceń

```
<R1>display acl 2000
<R1>display nat session all
```

9. Wykonaj polecenie ping na adres 209.165.201.2. Bazując na poleceniach z pkt 8 odczytaj nowe adresy źródłowe -----komputerów PC1 oraz PC2