

Cómo conectar y empezar a usar la plataforma

Guía práctica para el gerente o responsable del gimnasio. Explica, en orden, cómo dejar listos los lectores de acceso y comenzar a operar Elite día a día.


Sitio: <https://elitegym247.tanosi.com.mx/>

Público: Gerencia / recepción · Sin conocimientos técnicos avanzados

Versión: acceso ADMS directo (sin XCore)

1. ¿Qué es la plataforma?

Elite es el sistema web del gimnasio para socios, Face ID, accesos y operación diaria. Los **lectores de rostro** (SpeedFace) abren el torniquete y envían cada visita a Elite.



LO QUE USTED USA


- Sitio **Elite** en el navegador
- Menú **Panel** para ver si hay conexión
- **Control de acceso** para visitas y Face ID
- **Miembros e Inicio** para operación

LO QUE DEBE ESTAR LISTO

- PC de recepción encendido
- Programa Access Gateway activo
- Lectores apuntando a ese PC
- XCore / software viejo **apagado**

2. Orden de conexión (importante)

Siga estos pasos en este orden. Si se salta el cierre de XCore, el sistema nuevo no podrá arrancar.



1 Publicar Elite

El equipo técnico sube el sitio a internet. Usted solo confirma que al abrir <https://elitegym247.tanosi.com.mx/> aparece el menú **Panel**.

2 Desconectar XCore

Cierre XCore / Panel ZKTeco y cualquier programa viejo de acceso. No deben quedar activos: solo puede haber un servidor de lectores.

3 Activar Access Gateway

En el PC del gym, ejecute una vez `install-autostart.bat` (o `start-gateway.bat` para una prueba).

4 Configurar lectores

En cada SpeedFace, servidor = IP del PC del gym, puerto = 8096.

5 Reconectar en Elite

En ese mismo PC: login → **Panel** → **Reconectar** → debe decir Conectado.

6 Empezar a usar


Alta de socios, Face ID, monitoreo de accesos y operación diaria.

Atención: XCore y el Access Gateway nuevo no pueden estar encendidos al mismo tiempo. Si el Gateway dice "puerto ocupado", vuelva al paso 2.

3. Conectar por primera vez (en el PC del gym)

A. Cerrar el sistema anterior (XCore)

- Cierre la ventana de XCore / Panel ZKTeco.
- Si Windows lo abre solo al encender, quítelo del inicio automático.
- Confirme que ningún programa viejo de acceso sigue abierto.



B. Activar el Access Gateway

1. Abra la carpeta **access-gateway** en el PC de recepción.
2. Ejecute **install-autostart.bat** una sola vez (si Windows lo pide, acepte como administrador).
3. Compruebe en el navegador: **<http://127.0.0.1:8787/health>** – debe verse algo con **ok**.

Con el arranque automático, **no hace falta** abrir un archivo .bat cada mañana. Al iniciar sesión en Windows, el Gateway debería levantarse solo.

C. Configurar cada lector SpeedFace

CAMPO EN EL LECTOR	VALOR
Servidor / Cloud / ADMS	IP del PC del gym (ejemplo: 192.168.1.22)
Puerto	8096


Entrada principal y entrada lateral deben apuntar a la misma IP del PC.

D. Conectar Elite

1. En **ese mismo PC**, abra <https://elitegym247.tanosi.com.mx/> e inicie sesión.
2. Menú izquierdo → **Panel**.
3. Pulse **Reconectar**.
4. Debe verse **Conectado** y los lectores en verde (o con señal).

Permiso del navegador: la primera vez, Chrome o Edge pueden mostrar un aviso como *“Este sitio quiere buscar y conectarse a dispositivos de tu red local”*. Pulse **Permitir**. Si se pulsó *“Bloquear”* por error, haga clic en el candado junto a la dirección del sitio, active **Red local / Dispositivos locales** y recargue la página.

4. Empezar a usar la plataforma (día a día)



Cada mañana (o al abrir el turno)

- 1. Encienda el PC de recepción (el Gateway debería arrancar solo).
- 2. Abra Elite e inicie sesión.
- 3. Vaya a **Panel**: si no dice Conectado, pulse **Reconectar**.
- 4. Revise que los lectores estén conectados.

Alta de un socio nuevo

- 1. **Miembros** → **Agregar miembro**.
- 2. Complete datos y cobro / membresía.
- 3. En Face ID: elija el lector, pulse registrar y pida al socio que mire de frente al SpeedFace.
- 4. Espere la confirmación en pantalla.

Si en ese momento no se pudo registrar el rostro, no pasa nada: se hace después desde **Control de acceso** (vea la sección 5).

Ver quién entra

Abra **Control de acceso**. Ahí verá el monitor en vivo con visitas reales: nombre del socio, lector (Entrada principal / lateral), fecha y hora, y si el acceso fue **Permitido** o **Negado**.

PANTALLA	PARA QUÉ SIRVE
Inicio	Resumen del día y clientes
Control de acceso	Visitas en vivo, registrar rostro, estado de lectores
Miembros	Altas, renovaciones, expediente, socios sin rostro
Tienda	Ventas POS
Reportes	Informes de operación
Panel	Conexión, dispositivos y actividad del sistema de acceso

5. Registrar el rostro de un socio que ya pagó

Úselo cuando el socio ya está dado de alta (o ya pagó su membresía) pero todavía no tiene su rostro en el lector.

ALTA BIOMÉTRICA
NUEVO ROSTRO FACEID

MIEMBRO

59

Juan Pérez López
CLI-59

SIN ROSTRO

Juan Pérez López
CLI-59

VIGENTE SIN ROSTRO

INICIAR REGISTRO FACIAL

Escriba el número de cliente o el nombre y elija al socio de la lista.

1

Abra Control de acceso

Baje hasta el recuadro **Nuevo rostro FaceID**.

2

Busque al socio

Escriba su **número de cliente** (por ejemplo 59) o parte de su **nombre**. Aparece una lista con los socios que coinciden; elija el correcto.

3

Revise la tarjeta del socio

Confirme nombre y número. Verá si su membresía está **Vigente** o **Vencida**, y si ya tiene rostro.

4

Elija el lector y pulse "Iniciar registro facial"

Pida al socio que se pare frente a ese lector y lo mire de frente hasta que Elite muestre **Rostro registrado** (máximo 45 segundos).

ATAJO DESDE MIEMBROS

En la ficha del socio pulse **Registrar rostro**: se abre Control de acceso con el socio ya seleccionado. El filtro **Sin rostro** muestra quién falta.

AVISOS QUE PUEDE VER

- **Vencido**: se registra, pero no entrará hasta renovar.
- **Ya tiene rostro**: Elite pregunta antes de reemplazarlo.

6. Primera prueba (después de conectar)

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR
1	Un socio con Face ID pasa por el lector	Aparece en Control de acceso
2	Observar el torniquete	Abre al reconocer
3	Control de acceso → buscar un socio sin rostro → Iniciar registro facial	“Rostro registrado” en Elite
4	Ese socio pasa por el lector	Entra y aparece con su nombre en Control de acceso
5	Miembros → ficha de ese socio	Face ID dice ENROLLED
6	Abrir Inicio	Se listan clientes del catálogo

7. Si algo no funciona

QUÉ VE	QUÉ HACER
Panel: Sin conexión	¿PC encendido? ¿Gateway activo? Pulse Reconectar. Si falla, reinicie el PC.
Lectores desconectados	Revise cable de red del SpeedFace e IP/puerto 8096 hacia el PC.
Puerto 8096 ocupado	XCore u otro programa sigue abierto → ciérrelo y vuelva a activar el Gateway.
No aparece el menú Panel	Falta publicar la versión nueva del sitio (avisar a soporte / TI).
Panel: Sin conexión aunque el Gateway está activo	El navegador bloqueó el acceso a la red local: candado junto a la dirección → permitir Red local → recargar.
“El lector no capturó el rostro a tiempo”	El socio debe mirar de frente al lector elegido, sin gorra ni lentes oscuros. Intente de nuevo.
No encuentro al socio en el buscador	Revise el número o el nombre. Si es muy nuevo, vaya a Miembros → Actualizar y vuelva a buscar.
Socio no entra	¿Tiene rostro (filtro “Sin rostro” en Miembros)? ¿Membresía vigente? Registre el rostro de nuevo si hace falta.

CONTACTO SOPORTE

Al reportar un problema, indique:

- Hora aproximada
- ID del miembro (CLI-...)
- Captura de **Panel** o **Control de acceso**

8. Resumen rápido

1. Cerrar XCore
2. Gateway activo en el PC
3. Lectores → IP del PC, puerto 8096
4. Elite → Panel → Reconectar (y Permitir red local si el navegador lo pide)
5. Operar: Miembros, registrar rostro, Control de acceso

El historial de asistencias por socio aparecerá como “Disponible pronto” en la ficha del miembro; se activará en una siguiente versión.