Vor der Installation:
MSFS 2020 oder MSFS 2024?

Ergaenzung vom 10.10.2026 | By Verbal81

MSFS 2024: Normalerweise kein SDK erforderlich. Die SimConnect-DLL wird aus der eigenen Simulator-Installation verwendet. Bestehende Einstellungen bleiben auf MSFS 2024.

MSFS 2020: SimConnect zuerst bereitstellen

Die Testunterstuetzung benoetigt eine native 64-Bit-SimConnect-DLL aus der eigenen FS2020-Installation oder aus dem FS2020-SDK. Sie wird nicht mit dem Mod geliefert. Falls du die DLL nicht hast, installiere zuerst das kostenlose SDK (Core).

1. FS2020 starten. Unter **Optionen > Allgemeine Optionen > Entwickler** den **Entwicklermodus** einschalten.

2. In der neuen oberen Menueleiste **Help > SDK Installer (Core)** waehlen. Das FS2020-SDK herunterladen und installieren.

3. Im gewaehlten SDK-Installationsordner die Datei **SimConnect SDK/lib/SimConnect.dll** finden. Beispiel bei Standardpfad: **C:/MSFS SDK/SimConnect SDK/lib/SimConnect.dll**.

4. FS2020 wieder vollstaendig schliessen. Die native **SimConnect.dll** bereithalten; nicht **Microsoft.FlightSimulator.SimConnect.dll** aus dem managed-Unterordner waehlen.

Im Mod den richtigen Simulator waehlen

Neu einrichten: **1_EINMALIG_EINRICHTEN.cmd** starten und **MSFS 2020** waehlen. Bei vorhandenen Einstellungen: Datei **3_EINSTELLUNGEN_UND_DEINSTALLATION.cmd** > **Simulator, Flugzeug- oder SRS-Ordner aendern**. Den Eurofighter-Ordner des ausgewaehlten Simulators verwenden.

Bei der DLL-Abfrage die oben genannte Datei waehlen. Danach wird die Auswahl gespeichert. Zum Fliegen wie bisher **SRS-Mod starten** auf dem Desktop verwenden. Es gilt jeweils die zuletzt eingerichtete Simulator-Auswahl.

Teststatus und bestehende Anleitung

FS2020 ist neue Testunterstuetzung; ein erfolgreicher Flug-/Funk-Test ist noch nicht bestaetigt. Die folgenden fuenf Seiten beschreiben die bisherige FS2024-Ausgabe. Die zusaetzliche FS2020_TESTANLEITUNG.md liegt im Mod-Ordner.

Offizielle FS2020-SDK-Anleitung | Offizielle Mod-Seite auf GitHub

Einmal einrichten. Mit einem Klick starten.

Installation und Bedienung | By Verbal81 | Stand: 08.10.2026

Der Mod verbindet die Funkbedienung des IndiaFoxtEcho Eurofighters in Microsoft Flight Simulator 2024 mit deinem installierten SRS-Client.

Zum Fliegen: Nach einem PC-Neustart auf dem Desktop **„SRS-Mod starten“** doppelklicken. Bereitschaftsmeldung abwarten, SRS verbinden und danach MSFS starten. MSFS und SRS müssen vorher geschlossen sein.

Welche Datei muss ich öffnen?

Dein Ziel	Datei im entpackten Mod-Ordner
Zum ersten Mal einrichten	**1_EINMALIG_EINRICHTEN.cmd**
SRS und Bridge direkt starten	**2_SRS_MOD_STARTEN.cmd** oder Desktop: **„SRS-Mod starten“**
Einstellungen, Update-Verknüpfung, Prüfung oder Deinstallation	**3_EINSTELLUNGEN_UND_** **DEINSTALLATION.cmd**
Kurzanleitung lesen	**0_LIES_MICH.txt**

Vorbereitung

Benötigt: Windows PowerShell 5.1 (64 Bit), MSFS 2024 und SRS 2.4.1.0. Unterstützt werden geprüfte IFE-Dateiprofile für 1.0.9 und 1.0.10; unbekannte Dateien bleiben geschützt. 1.0.10 ist praktisch bestätigt. Für das neue 1.0.9-Profil ist die XML-Erzeugung geprüft; der Windows-Test steht noch aus.

Das ZIP vollständig in einen dauerhaften Ordner entpacken. Die internen Dateien unter **Programm** müssen nicht einzeln gestartet werden. Den gesamten Ordner anschließend behalten.

Offizielle GitHub-Seite und Download

Installation und Update

Neue Nutzer: einmalig einrichten

01 Auf der GitHub-Seite **ZIP HERUNTERLADEN** wählen und das ZIP vollständig entpacken. Nicht direkt aus der Archivansicht starten.

02 MSFS 2024 und SRS vollständig schließen.

03 Im entpackten Hauptordner **1_EINMALIG_EINRICHTEN.cmd** doppelklicken.

04 Falls gefragt: den Eurofighter-Paketordner auswählen. Er enthält **layout.json**, **manifest.json** und **SimObjects**.

05 Falls gefragt: den SRS-**CLIENT**-Ordner auswählen, in dem **SR-ClientRadio.exe** direkt liegt.

06 Falls SimConnect nicht automatisch gefunden wird: den MSFS-2024-Installationsordner auswählen, in dem **SimConnect_internal.dll** liegt.

07 Die Einrichtung prüft den Dateistand, sichert die Originale, installiert den Patch und erstellt die Desktop-Verknüpfung. SRS und Bridge werden ebenfalls gestartet.

08 Auf die Bereitschaftsmeldung warten. SRS wie gewohnt verbinden, danach MSFS starten.

Bereits installiert: dieses Paket übernehmen

01 Das aktuelle ZIP vollständig in einen dauerhaften Ordner entpacken.

02 3_EINSTELLUNGEN_UND_DEINSTALLATION.cmd öffnen.

03 Desktop-Verknuepfung erstellen wählen. Die vorhandene eigene Verknüpfung wird auf diesen Ordner aktualisiert.

04 Den neuen Mod-Ordner behalten. Für die neue Verknüpfung ist keine erneute Flugzeuginstallation erforderlich.

> **Nur die Verknüpfung gehört auf den Desktop.** Eine einzelne CMD-Datei darf nicht aus dem Mod-Ordner verschoben werden: Sie benötigt die Dateien unter **Programm**.

Dein täglicher Start

01 MSFS und SRS schließen, falls sie bereits laufen.

02 Auf dem Desktop **„SRS-Mod starten“** doppelklicken. Alternativ im Mod-Ordner **2_SRS_MOD_STARTEN.cmd** öffnen.

03 Warten, bis die Bereitschaftsmeldung bestätigt, dass SRS und die ENC/HOLD-Erweiterung gestartet sind.

04 SRS mit dem gewünschten Server verbinden; weitere Verbindungsschritte wie gewohnt ausführen.

05 MSFS 2024 starten und den Eurofighter laden.

Installation bleibt, Verbindung muss laufen.
Die Flugzeugänderungen bleiben nach einem PC-Neustart erhalten. Die Bridge und die SRS-Erweiterung werden erst durch unseren Direktstart erneut gestartet. Das normale Öffnen von SRS startet die Bridge nicht.

Desktop-Verknüpfung fehlt?

3_EINSTELLUNGEN_UND_DEINSTALLATION.cmd öffnen und **Desktop-Verknuepfung erstellen** wählen. Danach „SRS-Mod starten“ benutzen. Es wird kein Windows-Autostart eingerichtet.

Einstellungen und Prüfung

Datei **3** öffnet das Verwaltungsmenü: Flugzeug- oder SRS-Ordner ändern, Installation prüfen, Desktop-Verknüpfung erstellen, Bridge beenden oder den Mod deinstallieren. Für diese Aktionen MSFS und SRS vorher schließen. „Installation prüfen“ startet keine Funkverbindung.

Deinstallation und Wiederherstellung

01 MSFS und SRS vollständig schließen.

02 Datei **3** öffnen und **Mod deinstallieren / Flugzeug wiederherstellen** wählen.

03 Die Bestätigung lesen. Der Mod verwendet die geprüfte Original-Sicherung und legt zusätzlich eine Sicherheitskopie des aktuellen Stands an.

04 Nach erfolgreicher Wiederherstellung sind die drei XML-Dateien und layout.json wiederhergestellt. Unbekannte Fremdänderungen führen zu einem sicheren Abbruch.

Funk im Cockpit bedienen

Voraussetzung: SRS und Bridge laufen, MSFS ist verbunden und die elektrische Versorgung des Cockpits ist verfügbar. Der SRS-Modus wird über **CHD** ein- und ausgeschaltet.

Frequenz eingeben

01 Mit **CHD** den SRS-Modus einschalten.

02 Mit **RAD1** oder **RAD2** die zu bearbeitende UHF-Seite wählen.

03 Die Frequenz mit **sechs Ziffern ohne Dezimalpunkt** eingeben. Beispiel: **251000** für **251.000 MHz**.

04 Mit der Eingabebestätigung rechts unten auf dem DEP-Keypad übernehmen. Der Bereich ist 225.000 bis 399.975 MHz. Bei Fehlern die Eingabe mit der Löschtaste links unten zurücksetzen.

05 Die übernommene Frequenz im SRS-Client kontrollieren.

Ausgewählte Seite und aktives Funkgerät

Das Anzeigen von UHF1 oder UHF2 wechselt allein nicht das aktive SRS-Funkgerät. Mit **ACT** wird das angezeigte UHF aktiv. **ACT** kennzeichnet die aktive Seite, **STBY** die andere. Die aktive UHF-Anzeige wird auch unter HOLD zurückgemeldet.

Obere DEP-Keypad-Reihe, von links	Funktion im SRS-Modus
1. Taste	Lautstärke minus 5 Prozentpunkte
2. Taste	ACT: angezeigtes UHF aktiv schalten
3. Taste	ENC: Verschlüsselung ein / aus
4. Taste	Lautstärke plus 5 Prozentpunkte

ENC und KEY

RAD1 oder RAD2 wählen, dann mit **ENC** umschalten. Zur KEY-Eingabe die **zweite Taste von links in der unteren DEP-Keypad-Reihe** drücken. Schlüsselwert **1 bis 252** eingeben und rechts unten bestätigen. Die Anzeige und die Übernahme in SRS prüfen. ENC/KEY sind Simulatorfunktionen und keine Zusage realer Kommunikationssicherheit.

Maus und bereits passend eingerichtete Hardware-/StreamDeck-Belegungen können dieselben Cockpitfunktionen auslösen. Ein neues StreamDeck-Profil wird mit diesem Paket nicht mitgeliefert.

Wenn etwas nicht funktioniert

Beobachtung	Was prüfen?
Frequenzen werden nicht übertragen	Nach PC-Neustart den Mod-Direktstart benutzen. SRS nicht allein öffnen. Bereitschaftsmeldung, SRS-Verbindung und CHD/SRS-Modus prüfen.
SRS läuft bereits / Start abgebrochen	MSFS und SRS vollständig schließen, dann „SRS-Mod starten“ erneut öffnen.
Desktop-Verknüpfung führt ins Leere	Den Mod-Ordner behalten. Nach Umzug oder Update über Datei 3 die Verknüpfung neu erstellen.
Programm-Ordner fehlt	ZIP vollständig entpacken. Keine einzelne CMD-Datei aus dem Paket verschieben.
Flugzeug-Dateistand unbekannt	Nicht mit fremden XML-Dateien ersetzen. Fehlermeldung und installierte Version an den Mod-Autor melden.
PowerShell-Meldung	CMD-Dateien oder Desktop-Verknüpfung verwenden. Die Einstiegsskripte wählen Windows PowerShell 5.1 auch bei Aufruf aus PowerShell 7.
Antivirus blockiert eine Datei	Genaue Erkennung und betroffene Datei dokumentieren. Virenschutz nicht abschalten; Meldung mit dem Mod-Autor klären.

Sicherungen und Protokolle

Einstellungen, Laufzeitdaten, Sicherungen und Protokolle liegen unter **%LOCALAPPDATA%\EF-SRS**. Den Pfad in die Explorer-Adressleiste eingeben. Sicherungen nicht löschen. Für Hilfe die genaue Fehlermeldung und gegebenenfalls den im Hinweis genannten Protokollordner mitteilen.

Dateiidentität prüfen

Optional kann PowerShell vor dem Start eine SHA-256-Prüfsumme berechnen:
Get-FileHash -LiteralPath ".\2_SRS_MOD_STARTEN.cmd" -Algorithm SHA256
Im Mod-Ordner ausführen und mit dem zugehörigen Eintrag in **PACKAGE_HASHES.json** vergleichen. Eine passende Prüfsumme bestätigt die Dateiidentität, nicht ihre Schadsoftwarefreiheit. Für einen unabhängigen Vergleich die erwartete Summe aus der offiziellen Veröffentlichung beziehen.

Herkunft und Grenzen

Inoffizieller Mod von Verbal81; nicht mit IndiaFoxtEcho verbunden oder von IndiaFoxtEcho unterstützt. Es werden keine vollständigen Original-Flugzeugdateien, kein SRS und keine SimConnect-DLL mitgeliefert. Die Nutzung richtet sich nach LICENSE und THIRD_PARTY_NOTICE.txt. Der Windows-Funktionstest wurde am 08.10.2026 vom Autor bestätigt; das ersetzt keine unabhängige Sicherheitsanalyse.

GitHub: Verbal81 / IFE-Eurofighter-SRS-MOD