

# Einmal einrichten. Mit einem Klick starten.

Installation und Bedienung | By Verbal81 | Stand: 08.10.2026

Der Mod verbindet die Funkbedienung des IndiaFoxEcho Eurofighters in Microsoft Flight Simulator 2024 mit deinem installierten SRS-Client.

**Zum Fliegen:** Nach einem PC-Neustart auf dem Desktop „**SRS-Mod starten**“ doppelklicken. Bereitschaftsmeldung abwarten, SRS verbinden und danach MSFS starten. MSFS und SRS müssen vorher geschlossen sein.

## Welche Datei muss ich öffnen?

| Dein Ziel                                                            | Datei im entpackten Mod-Ordner                                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zum ersten Mal einrichten                                            | <b>1_EINMALIG_EINRICHTEN.cmd</b>                                         |
| SRS und Bridge direkt starten                                        | <b>2_SRS_MOD_STARTEN.cmd</b><br>oder Desktop: „ <b>SRS-Mod starten</b> “ |
| Einstellungen,<br>Update-Verknüpfung,<br>Prüfung oder Deinstallation | <b>3_EINSTELLUNGEN_UND_DEINSTALLATION.cmd</b>                            |
| Kurzanleitung lesen                                                  | <b>0_LIES_MICH.txt</b>                                                   |

## Vorbereitung

Benötigt: Windows PowerShell 5.1 (64 Bit), MSFS 2024 und SRS 2.4.1.0. Unterstützt werden geprüfte IFE-Dateipprofile für 1.0.9 und 1.0.10; unbekannte Dateien bleiben geschützt. 1.0.10 ist praktisch bestätigt. Für das neue 1.0.9-Profil ist die XML-Erzeugung geprüft; der Windows-Test steht noch aus.

Das ZIP vollständig in einen dauerhaften Ordner entpacken. Die internen Dateien unter **Programm** müssen nicht einzeln gestartet werden. Den gesamten Ordner anschließend behalten.

[Offizielle GitHub-Seite und Download](#)

# Installation und Update

## Neue Nutzer: einmalig einrichten

**01** Auf der GitHub-Seite **ZIP HERUNTERLADEN** wählen und das ZIP vollständig entpacken. Nicht direkt aus der Archivansicht starten.

**02** MSFS 2024 und SRS vollständig schließen.

**03** Im entpackten Hauptordner **1\_EINMALIG\_EINRICHTEN.cmd** doppelklicken.

**04** Falls gefragt: den Eurofighter-Paketordner auswählen. Er enthält **layout.json**, **manifest.json** und **SimObjects**.

**05** Falls gefragt: den SRS-**CLIENT**-Ordner auswählen, in dem **SR-ClientRadio.exe** direkt liegt.

**06** Falls SimConnect nicht automatisch gefunden wird: den MSFS-2024-Installationsordner auswählen, in dem **SimConnect\_internal.dll** liegt.

**07** Die Einrichtung prüft den Dateistand, sichert die Originale, installiert den Patch und erstellt die Desktop-Verknüpfung. SRS und Bridge werden ebenfalls gestartet.

**08** Auf die Bereitschaftsmeldung warten. SRS wie gewohnt verbinden, danach MSFS starten.

## Bereits installiert: dieses Paket übernehmen

**01** Das aktuelle ZIP vollständig in einen dauerhaften Ordner entpacken.

**02** **3\_EINSTELLUNGEN\_UND\_DEINSTALLATION.cmd** öffnen.

**03** **Desktop-Verknuepfung erstellen** wählen. Die vorhandene eigene Verknüpfung wird auf diesen Ordner aktualisiert.

**04** Den neuen Mod-Ordner behalten. Für die neue Verknüpfung ist keine erneute Flugzeuginstallation erforderlich.

**Nur die Verknüpfung gehört auf den Desktop.** Eine einzelne CMD-Datei darf nicht aus dem Mod-Ordner verschoben werden: Sie benötigt die Dateien unter **Programm**.

# Dein täglicher Start

**01** MSFS und SRS schließen, falls sie bereits laufen.

**02** Auf dem Desktop „**SRS-Mod starten**“ doppelklicken. Alternativ im Mod-Ordner **2\_SRS\_MOD\_STARTEN.cmd** öffnen.

**03** Warten, bis die Bereitschaftsmeldung bestätigt, dass SRS und die ENC/HOLD-Erweiterung gestartet sind.

**04** SRS mit dem gewünschten Server verbinden; weitere Verbindungsschritte wie gewohnt ausführen.

**05** MSFS 2024 starten und den Eurofighter laden.

## Installation bleibt, Verbindung muss laufen.

Die Flugzeugänderungen bleiben nach einem PC-Neustart erhalten. Die Bridge und die SRS-Erweiterung werden erst durch unseren Direktstart erneut gestartet. Das normale Öffnen von SRS startet die Bridge nicht.

## Desktop-Verknüpfung fehlt?

**3\_EINSTELLUNGEN\_UND\_DEINSTALLATION.cmd** öffnen und **Desktop-Verknuepfung erstellen** wählen. Danach „SRS-Mod starten“ benutzen. Es wird kein Windows-Autostart eingerichtet.

## Einstellungen und Prüfung

Datei **3** öffnet das Verwaltungsmenü: Flugzeug- oder SRS-Ordner ändern, Installation prüfen, Desktop-Verknüpfung erstellen, Bridge beenden oder den Mod deinstallieren. Für diese Aktionen MSFS und SRS vorher schließen. „Installation prüfen“ startet keine Funkverbindung.

## Deinstallation und Wiederherstellung

**01** MSFS und SRS vollständig schließen.

**02** Datei **3** öffnen und **Mod deinstallieren / Flugzeug wiederherstellen** wählen.

**03** Die Bestätigung lesen. Der Mod verwendet die geprüfte Original-Sicherung und legt zusätzlich eine Sicherheitskopie des aktuellen Stands an.

**04** Nach erfolgreicher Wiederherstellung sind die drei XML-Dateien und layout.json wiederhergestellt. Unbekannte Fremdänderungen führen zu einem sicheren Abbruch.

# Funk im Cockpit bedienen

Voraussetzung: SRS und Bridge laufen, MSFS ist verbunden und die elektrische Versorgung des Cockpits ist verfügbar. Der SRS-Modus wird über **CHD** ein- und ausgeschaltet.

## Frequenz eingeben

**01** Mit **CHD** den SRS-Modus einschalten.

**02** Mit **RAD1** oder **RAD2** die zu bearbeitende UHF-Seite wählen.

**03** Die Frequenz mit **sechs Ziffern ohne Dezimalpunkt** eingeben. Beispiel: **251000** für **251.000 MHz**.

**04** Mit der Eingabebestätigung rechts unten auf dem DEP-Keypad übernehmen. Der Bereich ist 225.000 bis 399.975 MHz. Bei Fehlern die Eingabe mit der Lösch taste links unten zurücksetzen.

**05** Die übernommene Frequenz im SRS-Client kontrollieren.

## Ausgewählte Seite und aktives Funkgerät

Das Anzeigen von UHF1 oder UHF2 wechselt allein nicht das aktive SRS-Funkgerät. Mit **ACT** wird das angezeigte UHF aktiv. **ACT** kennzeichnet die aktive Seite, **STBY** die andere. Die aktive UHF-Anzeige wird auch unter HOLD zurückgemeldet.

| Obere DEP-Keypad-Reihe, von links | Funktion im SRS-Modus               |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Taste                          | Lautstärke minus 5 Prozentpunkte    |
| 2. Taste                          | ACT: angezeigtes UHF aktiv schalten |
| 3. Taste                          | ENC: Verschlüsselung ein / aus      |
| 4. Taste                          | Lautstärke plus 5 Prozentpunkte     |

## ENC und KEY

RAD1 oder RAD2 wählen, dann mit **ENC** umschalten. Zur KEY-Eingabe die **zweite Taste von links in der unteren DEP-Keypad-Reihe** drücken. Schlüsselwert **1 bis 252** eingeben und rechts unten bestätigen. Die Anzeige und die Übernahme in SRS prüfen. ENC/KEY sind Simulatorfunktionen und keine Zusage realer Kommunikationssicherheit.

Maus und bereits passend eingerichtete Hardware-/StreamDeck-Belegungen können dieselben Cockpitfunktionen auslösen. Ein neues StreamDeck-Profil wird mit diesem Paket nicht mitgeliefert.

# Wenn etwas nicht funktioniert

| Beobachtung                           | Was prüfen?                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenzen werden nicht übertragen    | Nach PC-Neustart den Mod-Direktstart benutzen. SRS nicht allein öffnen. Bereitschaftsmeldung, SRS-Verbindung und CHD/SRS-Modus prüfen. |
| SRS läuft bereits / Start abgebrochen | MSFS und SRS vollständig schließen, dann „SRS-Mod starten“ erneut öffnen.                                                              |
| Desktop-Verknüpfung führt ins Leere   | Den Mod-Ordner behalten. Nach Umzug oder Update über Datei 3 die Verknüpfung neu erstellen.                                            |
| Programm-Ordner fehlt                 | ZIP vollständig entpacken. Keine einzelne CMD-Datei aus dem Paket verschieben.                                                         |
| Flugzeug-Dateistand unbekannt         | Nicht mit fremden XML-Dateien ersetzen. Fehlermeldung und installierte Version an den Mod-Autor melden.                                |
| PowerShell-Meldung                    | CMD-Dateien oder Desktop-Verknüpfung verwenden. Die Einstiegsskripte wählen Windows PowerShell 5.1 auch bei Aufruf aus PowerShell 7.   |
| Antivirus blockiert eine Datei        | Genaue Erkennung und betroffene Datei dokumentieren. Virenschutz nicht abschalten; Meldung mit dem Mod-Autor klären.                   |

## Sicherungen und Protokolle

Einstellungen, Laufzeitdaten, Sicherungen und Protokolle liegen unter **%LOCALAPPDATA%\EF-SRS**. Den Pfad in die Explorer-Adressleiste eingeben. Sicherungen nicht löschen. Für Hilfe die genaue Fehlermeldung und gegebenenfalls den im Hinweis genannten Protokollordner mitteilen.

## Dateiidentität prüfen

Optional kann PowerShell vor dem Start eine SHA-256-Prüfsumme berechnen:

**Get-FileHash -LiteralPath ".\2\_SRS\_MOD\_STARTEN.cmd" -Algorithm SHA256**

Im Mod-Ordner ausführen und mit dem zugehörigen Eintrag in **PACKAGE\_HASHES.json** vergleichen. Eine passende Prüfsumme bestätigt die Dateiidentität, nicht ihre Schadsoftwarefreiheit. Für einen unabhängigen Vergleich die erwartete Summe aus der offiziellen Veröffentlichung beziehen.

## Herkunft und Grenzen

Inoffizieller Mod von Verbal81; nicht mit IndiaFoxtEcho verbunden oder von IndiaFoxtEcho unterstützt. Es werden keine vollständigen Original-Flugzeugdateien, kein SRS und keine SimConnect-DLL mitgeliefert. Die Nutzung richtet sich nach LICENSE und THIRD\_PARTY\_NOTICE.txt. Der Windows-Funktionstest wurde am 08.10.2026 vom Autor bestätigt; das ersetzt keine unabhängige Sicherheitsanalyse.

GitHub: [Verbal81 / IFE-Eurofighter-SRS-MOD](#)