
需求

- 1. 支持 zone 配置和展示
- 2. zone 对应多个 nodeset 的关系
- 3. nodeset 配置和展示
- 4. nodeset 资源不足后管控资源调配的支持
- 5. node 所在多个 zone 内 nodeset 结对
- 6. volome 级别配置 zone 上数据分布策略,默认三个 zone 分布。
- 7. 平滑升级



Nodeset 结对

增加 host 时,创建 nodeset,继而自动创建 nodeSetGroup Nodesetgrp 创建后,才提供给 partition 创建

- 1. Nodeset 创建或者加载时,提交给管理器待结对的 nodeset 信息,触发结对
- 2. 持久化到 rocksdb, 重启时加载结对信息

Zone

配置和展示

- 1. 获取 zone 下 nodeset 及其使用率,告警显示
- 2. 整体 zone 的资源使用率
- 3. Zone 和 volume 的关系,多对多的关系

封存

- 1. 原有 zone 使用到空间不足,需要新建立集群,让 meta partition 和 data partition 分配到新建集群,需要监控非新建 3zone 的所有 zone 的使用情况,nodeset 的剩余情况,达到阈值,再启用 3zone 故障域
- 2. 新建 partiton 在 3zone 故障域中分配
- 3. 扩展资源,自动结对逻辑判断为 nodeset 所在 zone 为封存 zone,走普通资源添加逻辑

资源监控

- 1. Cluster 内启用一个协程,定时 check nodeset,是否增加资源
- 2. Cluster 内启用一个协程, 定时 check old zone, 老业务是否启动故障域
- 3. 管控面定时拉去 zone 的需要增加的 nodeset 显示
- 4. Nodeset 内资源不足,监控等待管控添加资源,节点支持指定 nodeset (动态也可以)

升级及配置项

Cluster 级别配置

默认是要支持原有的配置,启用故障域需要一个特殊的配置,增加 cluster 级别的配置,

是否支持故障域 FaultDomain

bool // 默认 false

否则无法区分,新增 zone 是故障域 zone 还是归属于原有 cross_zone

Volume 级别配置

保留:

crossZone bool //跨 zone

新增:

故障域 zone 识别

- 1. cluster 配置故障域选项, 如果此时 master 重启, zoneset 重新加载, Putnodeset 到 group 里面, 如何判断 nodeset 是属于故障域呢??
- 2. 如果 cluster 不配置,直接添加 zone, cluster 如何区分 zone 属于故障域?
- 3. 全部掉电,新增 zone 的机器和普通的机器无法区分,除了部分已经持久化

解决方案:

- 1. 配置当前 master 为 crosszone, master 重启, 之后再添加新的 zone;
- 2. 重启为了将当前的 zone 持久化为非故障域 zone (持久化层没有该信息,默认当前 zone 应该全部持久化为旧的 zone (default zone));
- 3. 重启后加载,后面添加新的 zone,则默认为新的故障域 zone;并持久化;

小结

- 1. 现有的 cluster,无论是自建的,还是社区的,无论是单个 zone,还是跨 zone,如果需要故障域启用,需要 cluster 支持,master 重启,配置更新,同时管控更新现有 volume 的策略。否则继续沿用原有策略。
- 2. 如果 cluster 支持, volome 不选择使用,则继续原有 volome 策略,需要在原有 zone 中按原有策略分配。原有资源耗尽再使用新的 zone 资源,
- 3. 如果 cluster 不支持, volome 无法自己启用的故障域策略
- 4. 在新的配置下,对应以下策略分配资源(灰色部分表示配置不起作用)

	Cluster	Vol :	Vol :	volume 策略
	:	cross	default	
	故障	Zone	priority	
	域			
1	N			不支持故障域,维持原有策略
2	Υ	N		先写旧, 再写故障域
3	Υ	Υ	N	直接写故障域
4	Υ	Υ	Υ	先写旧,再写故障域