



Russell Bedford

Plataforma de Revisoría Fiscal · russell-lfm

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Flujo correcto para configurar accesos

Cómo crear un cliente y dejarlo operativo: del permiso por rol al equipo y la cartera, paso a paso.

Cubre las cinco rutas de **Configuración**:

Clientes · Equipos · Cartera clientes · Usuarios · Permisos por rol

Modelo de autorización basado en la **matriz rol×permiso + alcance por cartera**.

La idea clave (léela primero)

Antes del paso a paso, conviene entender el modelo mental. En esta plataforma el acceso se decide en **dos capas independientes** que se combinan. Confundirlas es el error más común al configurar.

Capa 1 — Permiso por ROL (qué puede hacer)

Es global, no depende del cliente. La **matriz rol×permiso** dice qué tipo de acción puede ejecutar cada rol: ver, comentar, operar o administrar, módulo por módulo. Se gobierna desde **Permisos por rol**.

Capa 2 — Alcance por CLIENTE (sobre quién)

Es por dato. La **cartera** (asignación cliente↔equipo) dice sobre qué clientes actúa el usuario, con alcance de **consulta** y/u **operación**. Se gobierna desde **Equipos y Cartera clientes**.

Una acción sobre un cliente solo se permite si se cumplen LAS DOS capas

Para crear/editar/ejecutar sobre un cliente, el sistema exige **permiso de rol** (p. ej. **conciliaciones:ejecutar**) Y **alcance de operación** sobre ese cliente vía cartera. Si falta cualquiera de las dos, se deniega (regla *fail-closed*: ante la duda, no abre acceso).

No se asigna un cliente «a un rol»

El cliente NO se conecta a un rol. El cliente se asigna a un **equipo** (su cartera); los usuarios pertenecen a equipos y cada usuario tiene su rol. La cadena real es: **cliente** → **cartera (equipo)** → **integrantes (usuarios con su rol)**. El rol define el *tipo* de acción; la cartera define *sobre qué clientes*.

Quién opera y quién consulta

El modelo NO es jerárquico por rango. Aunque Socio y Gerente tengan rango alto, son roles de **consulta**. El único rol **operativo** (el único que carga datos, ejecuta conciliaciones y elabora papeles de trabajo) es el **Staff**. Por eso, aunque una cartera tenga marcado «operación», ese alcance solo surte efecto para el Staff: los demás roles, aun teniéndolo, no tienen el permiso de escritura.

Las cinco rutas de Configuración

Cada recuadro del menú lateral cumple un papel distinto en el flujo. Esta tabla las resume; el resto del documento las desarrolla en orden de uso.

Ruta	Para qué sirve	Tabla / dato	Permiso
Permisos por rol /config/permisos	Define qué puede hacer cada rol por módulo (Ninguno / Ver / Comentar / Operar / Administrar). Es la matriz.	roles_permisos (rol×permiso)	roles:configurar
Usuarios /config/usuarios	Crea las personas y les asigna un rol (Socio, Gerente, Senior, Staff, Administrador).	usuarios	usuarios:crear
Clientes /config/clientes	Crea el cliente (código automático, NIT, ERP, sector) y parametriza sus módulos .	clientes clientes_modulos	clientes:crear / configurar
Equipos /config/equipos	Crea el equipo y agrega sus integrantes (qué usuarios lo forman, con vigencia).	equipos equipos_integrantes	equipos:crear / asignar
Cartera clientes /config/carteras	Asigna qué clientes atiende cada equipo y con qué alcance (consulta / operación) y vigencia.	asignaciones_cliente	equipos:asignar

Nota: «Cartera clientes» y «Equipos» trabajan sobre la MISMA entidad (un equipo). Equipos gestiona *quién* está dentro; Cartera gestiona *qué clientes* atiende. Crear una cartera, internamente, crea un equipo.

El flujo recomendado, paso a paso

Este es el orden correcto para dejar un cliente operativo desde cero. Los pasos 1 y 2 suelen hacerse una sola vez (al montar la plataforma); los pasos 3 a 6 se repiten por cada cliente nuevo.

1

Definir qué puede hacer cada rol

/config/permisos · Permisos por rol

Una sola vez (setup). Ajusta la **matriz rol×módulo** con un nivel por celda. Normalmente ya viene sembrada por defecto (Staff = Operar; Senior = Administrar configuración + Revisar; Gerente/Socio = Ver/Comentar). Solo entras aquí para afinar.

Quién: **Administrador / Superadministrador**

Permiso: **roles:configurar**

**2**

Crear los usuarios y darles su rol

/config/usuarios · Usuarios

Crea cada persona con correo, nombre, iniciales y **un rol**. El rol determina el *tipo* de acción que podrá hacer en cualquier cliente al que luego tenga alcance. El usuario nace con «cambiar contraseña» activado.

Quién: **Administrador**

Permiso: **usuarios:crear**

**3**

Crear el cliente y parametrizar sus módulos

/config/clientes · Clientes

Registra el cliente: el **código se asigna solo** (C-1042, C-1043...); tú capturas NIT, ERP y sector. Luego marca el estado de cada módulo (configurado / pendiente) en la misma pantalla.

Quién: **Senior / Administrador**

Permiso: **clientes:crear**

**4**

Crear el equipo y agregar integrantes

/config/equipos · Equipos

Crea el equipo con un **líder** (el Senior responsable, opcional) y agrega a sus integrantes (los usuarios del paso 2): el Staff que operará, el Senior que revisa, etc. Cada integrante puede llevar **vigencia** (vigente hasta...) para asignaciones temporales.

Quién: **Senior / Administrador**

Permiso: **equipos:crear · equipos:asignar**

**5**

Asignar el cliente a la cartera del equipo

/config/carteras · Cartera clientes

Elige el equipo, selecciona uno o varios **clientes** (los del paso 3) y marca el **alcance**: «Consulta» (ver) y/o «Operación» (cargar/ejecutar). Aquí el equipo **ADQUIERE** alcance sobre esos clientes. Puedes fijar vigencia y motivo.

Quién: **Senior / Administrador**

Permiso: **equipos:asignar**





El cliente queda operativo según cada rol

Resultado — listo para trabajar

Al abrir el cliente: el **Staff** del equipo (permiso Operar + alcance de Operación) puede cargar balances, ejecutar conciliaciones y enviar requerimientos SOLO en ese cliente. El **Senior/Gerente/Socio** del equipo (permiso Ver/Comentar + alcance de Consulta) consulta y comenta, pero no opera.

Quién: **Toda la plataforma**

Permiso: (**combinación automática**)

Cómo se conectan los datos

Visto desde las tablas, así es como una acción sobre un cliente termina autorizada (o no):



La decisión final (función puedeSobreCliente)

`permitido = tienePermiso(rol, acción) Y alcanzaCliente(cartera, modo)`

El **modo** lo deduce la acción: crear / editar / eliminar / ejecutar exigen alcance de **operación** (writeScope); ver / comentar exigen alcance de **consulta** (readScope).

Qué pasa según el rol y el alcance de la cartera

Rol del usuario	Permiso de rol	Con alcance «Consulta»	Con alcance «Operación»
Staff	Operar (único operativo)	Ve el cliente	Carga, ejecuta y edita
Senior	Administrar config. + Revisar	Ve y revisa	Ve y revisa (no opera datos)
Gerente / Socio	Ver / Comentar	Consulta y comenta	Consulta y comenta (igual)
Administrador	Administra la herramienta	— configura plataforma —	— configura plataforma —

Por eso marcar «Operación» en la cartera para un equipo donde solo hay consultores no concede nada: la escritura la habilita el permiso de rol, que solo tiene el Staff.

Detalle de cada ruta

Cada ruta se acompaña de una captura real de la plataforma (datos de demostración).

Permisos por rol — la matriz

Es la autoridad de la Capa 1. Cada celda cruza un **rol** con un **módulo** y se fija con un **nivel** acumulativo (cada nivel incluye los inferiores):

Nivel	Incluye las acciones	Para qué
Ninguno	—	Sin acceso al módulo.
Ver	ver	Solo lectura y consulta.
Comentar	ver + comentar	Participa en las conversaciones del módulo.
Operar	+ crear, editar, ejecutar, revisar	Trabajo operativo (típico del Staff).
Administrar	+ configurar, asignar, supervisar, eliminar	Configuración y administración.

Cómo se asigna / crea un permiso por rol (tu pregunta directa)

1) Abre **Permisos por rol**. 2) Ubica la fila del **módulo** y la columna del **rol**. 3) Elige el **nivel** en el desplegable de esa celda. 4) **Guarda**: el sistema traduce el nivel a su paquete de permisos **módulo:acción** y sincroniza la tabla **roles_permisos**. El cambio surte efecto en la siguiente petición (la matriz cacheada se invalida sola).

Salvaguarda anti-bloqueo

No podrás dejar la plataforma sin ningún rol que tenga **roles:configurar** ni la gestión de usuarios (**usuarios:crear/editar/eliminar**): la operación se cancela para evitar un auto-bloqueo. Los roles legado (Consulta, Auditor, Líder) no se editan desde esta pantalla.

Russell Bedford
CONCILIADOR

TRABAJO

Inicio

Balance de com...

Dev

Conciliaciones

Dev

Impuestos · DI...

Dev

Auditoría

Dev

CONFIGURACIÓN

Publicación de módulos

Módulos y campos

Dev

Cientes

Mapeos DIAN

Dev

Equipos

Cartera clientes

Usuarios

Permisos por rol

CT

Captura Temporal

Superadministrador

Configuración > Permisos

Buscar cliente, conciliación, partida...

OK

Matriz de permisos

Historial de cambios

Exportar

Descartar cambios

Guardar cambios

Define el nivel de acceso que cada cargo tiene sobre los módulos y submódulos de la plataforma.

Ver

Solo lectura y consulta.

Comentar

Ver y participar en las conversaciones.

Operar

Crear, editar, ejecutar y revisar.

Administrar

Configurar, asignar, supervisar y eliminar.

Ninguno

Sin acceso al módulo.

Parcial

Concesión incompleta para su nivel; se completa al guardar.

Selecciona el nivel de acceso que tendrá cada cargo sobre cada módulo. Cada nivel concede de forma acumulativa los permisos del nivel y los inferiores. Los cambios se aplican a la autorización real de la app al guardar.

MÓDULO	Superadministrador	Socio	Gerente	Administrador	Senior	Staff
TRABAJO						
Inicio	Ver	Ver	Ver	Ver	Ver	Ver
> Balance de comprobación	Operar	Comentar	Comentar	Comentar	Operar Parcial	Operar Parcial
Conciliaciones	Operar	Comentar	Comentar	Comentar	Operar Parcial	Operar Parcial
Impuestos · DIAN	Administrar	Comentar	Comentar	Administrar	Comentar	Operar
Auditoría	Ver	Ver	Ver	Ver	Ver	Ninguno
CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN						
Cientes	Administrar	Administrar Parcial	Administrar Parcial	Administrar Parcial	Administrar Parcial	Comentar
Equipos de trabajo	Administrar	Ver	Ver	Administrar	Administrar	Módulo...

■ **Permisos por rol** — la matriz rol×módulo. Cada celda fija el nivel (Ninguno / Ver / Comentar / Operar / Administrar); la marca «Parcial» avisa que la concesión aún no cubre todo el nivel.

Cientes

Guía interna · generada el 9-jun-2026

Página 6

Punto de partida de cada cliente nuevo. El botón de crear pide nombre, NIT, ERP y sector; el **código se genera automáticamente** en el servidor (no lo escribes, y no se puede editar después). Tras crearlo, en la misma tabla marcas el **estado de parametrización** de cada módulo (configurado / pendiente / sin habilitar).

Crear/editar requiere `clientes:crear` / `clientes:editar`; parametrizar módulos y eliminar requiere `clientes:configurar` (Senior / Administrador).

Russell Bedford
CONCILIADOR

TRABAJO

Inicio

Balance de com...

Dev

Conciliaciones

Dev

Impuestos · DI...

Dev

2

Auditoría

Dev

CONFIGURACIÓN

Publicación de módulos

Módulos y campos

Dev

Cientes

Mapeos DIAN

Dev

Equipos

Cartera clientes

Usuarios

Permisos por rol

CT

Captura Temporal
Superadministrador

[→]

Configuración > Cientes

Q

Buscar cliente, conciliación, partida...

🔍

🔔

📄

Cientes y parametrizaciones

Estado de parametrización por cliente y módulo. Los módulos en gris requieren configuración.

Q

Buscar cliente o NIT...

Todos los ERPs

Todos los sectores

+ Nuevo cliente

CLIENTE	NIT	ERP	SECTOR	ACTIVOS FIJOS	CARTERA	CUENTAS POR PAGAR	INGRESOS	INVENTARIOS	NÓMINA	
Agroindustrias del Cauca Ltda.	830.118.044-1	SIIGO	Agroindustria	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	>
Ana Moreno	900642553	OFIMATICA	Comercio	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	>
Constructora Río Verde S.A.S	900.667.319-4	OFIMATICA	Construcción	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	>
Distribuciones El Roble S.A.	830.554.221-7	SIIGO	Distribución	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	>
Frozzzy	900642555	SAP	Agroindustria	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	>
Inversiones del Pacífico S.A.S	900.451.227-3	SIESA	Comercio	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	>
Logística Andina Express S.A.	901.220.553-9	SAP	Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	>
Servicios Médicos Vital IPS	901.044.102-2	SIESA	Salud	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	>
Victor Rivera	1214715046	SIESA	Distribución	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>

■ *Cientes y parametrizaciones* — listado con NIT, ERP y sector, y el estado de cada módulo por cliente. El botón «Nuevo cliente» asigna el código automáticamente.

Equipos

Define la composición humana del equipo. **Crear equipo** pide nombre, descripción y un líder opcional (el Senior responsable). **Agregar integrante** añade un usuario al equipo, opcionalmente con un rol interno y una **vigencia** (vigente hasta...). Reasignar al mismo equipo actualiza la vigencia; para un refuerzo temporal en otro equipo, se crea una fila con fecha de fin.

Requiere `equipos:crear` y `equipos:asignar`.

Guía interna · generada el 9-jun-2026

Página 7

Russell Bedford

CONCILIADOR

TRABAJO

Inicio

Balance de com...

Dev

Cconciliaciones

Dev

Impuestos · DI...

Dev

2

Auditoría

Dev

CONFIGURACIÓN

Publicación de módulos

Módulos y campos

Dev

Cientes

Mapeos DIAN

Dev

Equipos

Cartera clientes

Usuarios

Permisos por rol

CT

Captura Temporal

Superadministrador

Configuración

Equipos

Buscar cliente, conciliación, partida...

Equipos de trabajo

Nuevo equipo

Cuadrillas de auditoría: un usuario puede pertenecer a varios equipos, y ser asignado a otro de forma temporal.

Equipo Demo · Cartera Pacífico

Agregar integrante

Equipo de prueba para validar roles, permisos y alcance por cliente. · Líder: Demo Senior · 5 integrantes

INTEGRANTE	ROL EN EL EQUIPO	VIGENCIA	ESTADO	ACCIONES
Demo Staff Dos staff2.demo@russellbedford.co	Staff	Permanente	Vigente	Vigencia Quitar
Demo Staff Uno staff1.demo@russellbedford.co	Staff	Permanente	Vigente	Vigencia Quitar
Demo Senior senior.demo@russellbedford.co	Senior	Permanente	Vigente	Vigencia Quitar
Carlos Gomez carlos@xentria.co	Staff	Permanente	Vigente	Vigencia Quitar
Juliana Rincón juliana@russellbedford.co	Staff	Permanente	Vigente	Vigencia Quitar

Equipo Erica · agroindustria

Agregar integrante

Auditorías para empresas agroindustria · Líder: Demo Senior · 2 integrantes

INTEGRANTE	ROL EN EL EQUIPO	VIGENCIA	ESTADO	ACCIONES
Demo Socio socio.demo@russellbedford.co	Socio	Permanente	Vigente	Vigencia Quitar
Juliana Rincón juliana@russellbedford.co	Staff	Permanente	Vigente	Vigencia Quitar

■ **Equipos de trabajo** — cada equipo con su líder e integrantes; cada integrante muestra su rol, vigencia y estado (Vigente / Programado / Expirado).

Cartera clientes

Define qué clientes atiende el equipo. Eliges el equipo, buscas y marcas uno o varios clientes y fijas el **alcance** sobre los clientes con dos casillas:

- **Consulta** (ver los clientes de la cartera) → alcance de lectura (**readScope**).
- **Operación** (cargar/ejecutar — solo surte efecto para el Staff) → alcance de escritura (**writeScope**).

Opcionalmente fijas **vigencia** y **motivo**. La asignación de cartera se guarda para **todo el equipo** (sus integrantes la heredan). Requiere **equipos:asignar**.

Russell Bedford

CONCILIADOR

TRABAJO

Inicio

Balance de com...

Dev

Cconciliaciones

Dev

Impuestos · DI...

Dev

2

Auditoría

Dev

CONFIGURACIÓN

Publicación de módulos

Módulos y campos

Dev

Cientes

Mapeos DIAN

Dev

Equipos

Cartera clientes

Usuarios

Permisos por rol

CT

Captura Temporal

Superadministrador

Configuración

Cartera clientes

Buscar cliente, conciliación, partida...

Carteras de clientes

+ Nueva cartera

Agrupar varios clientes bajo un equipo. La cartera define qué clientes atiende el equipo y con qué alcance (consulta u operación) y vigencia.

Equipo Demo · Cartera Pacífico

+ Asignar clientes

Equipo de prueba para validar roles, permisos y alcance por cliente. · Líder: Demo Senior · 3 clientes en cartera

CLIENTE	ALCANCE	VIGENCIA	ESTADO	ACCIONES
Inversiones del Pacífico S.A.S C-1842	Consulta	Permanente	Vigente	Editar Quitar
Agroindustrias del Cauca Ltda. C-0871	Consulta	Permanente	Vigente	Editar Quitar
Frozzy C-1309	Consulta Operación	Permanente	Vigente	Editar Quitar

Equipo Erica · agroindustria

+ Asignar clientes


Auditorías para empresas agroindustria · Líder: Demo Senior · 3 clientes en cartera

CLIENTE	ALCANCE	VIGENCIA	ESTADO	ACCIONES
Agroindustrias del Cauca Ltda. C-0871	Consulta Operación	Permanente	Vigente	Editar Quitar
Frozzy C-1309	Consulta Operación	Permanente	Vigente	Editar Quitar
Servicios Médicos Vital IPS C-1308	Consulta Operación	Permanente	Vigente	Editar Quitar

■ **Cartera clientes** — qué clientes atiende cada equipo, con su alcance (Consulta / Operación), vigencia y estado.

Guía interna · generada el 9-jun-2026


Página 8



■ Modal «Asignar clientes»: se eligen uno o varios clientes y se marcan las casillas de Alcance — Consulta (lectura) y Operación (escritura, que solo surte efecto para el Staff).

Usuarios

Alta y gestión de personas. Al crear, asignas **un rol** de la lista; ese rol es el que la matriz evalúa. Solo un Superadministrador puede asignar el rol Superadministrador. El nuevo usuario nace con contraseña temporal (**mustChangePassword**) y debe cambiarla al primer ingreso. Requiere **usuarios:crear / editar / eliminar** (Administrador).



■ Usuarios — alta y gestión de cuentas; cada usuario con su rol y estado. El rol asignado aquí es el que evalúa la matriz de permisos.

Vigencia temporal y errores frecuentes

Vigencia: las asignaciones expiran solas

Tanto la pertenencia a un equipo como la cartera tienen **vigente desde / vigente hasta**. No hay procesos programados: al leer, el sistema descarta lo que aún no inició o ya expiró. Así un refuerzo temporal deja de autorizar automáticamente al llegar su fecha de fin. Los estados que verás: **Vigente**, **Programado** (futuro), **Expirado** e **Inactivo**.

Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Síntoma	Causa probable	Solución
«No tienes alcance sobre este cliente»	El usuario tiene el permiso de rol, pero su equipo no tiene el cliente en cartera (o sin el alcance correcto).	En Cartera clientes , asigna el cliente al equipo del usuario con «Consulta» y/o «Operación».
El Staff ve el cliente pero no puede cargar/ejecutar	La cartera tiene «Consulta» pero no «Operación».	Edita el alcance de la asignación y marca también Operación .
Marqué «Operación» a un Senior y sigue sin operar	Correcto: Senior es de consulta. La escritura solo la concede el permiso de rol del Staff.	Para operar el dato, debe hacerlo un Staff del equipo. El Senior revisa.
El módulo no aparece en el menú del usuario	Falta el permiso de rol para ese módulo, o el módulo no está publicado para su rol.	Revisa Permisos por rol y la publicación de módulos (Superadministrador).
Asigné acceso temporal y dejó de funcionar	Expiró la vigencia (vigente hasta...) de la membresía o la cartera.	Edita la vigencia o vuelve a asignar con nueva fecha.

Resumen en una frase

Permisos por rol dice qué puede hacer cada rol; **Usuarios** reparte los roles; **Cientes** da de alta el cliente; **Equipos** arma el grupo de personas; y **Cartera clientes** conecta el cliente con ese equipo y su alcance. El acceso real es la intersección de las dos capas.

Documento de referencia interna basado en la implementación de russell-lfm (src/lib/rbac, src/app/actions y src/app/(app)/config). El comportamiento descrito refleja el código vigente; ante cambios en el catálogo de permisos, vuelve a sembrar la matriz.