

集运系统使用说明

1. 文档说明

本文档介绍“CMS 跨境系统”当前后台各模块的用途和基本操作，适用于平台管理员及物流商后台账号。

当前系统仅提供后台登录入口，普通会员没有独立的会员登录页面。会员资料、订单、包裹和地址等信息由具备相应权限的后台账号维护。后续如上线会员端，应另行补充会员端使用说明。

系统实际显示的菜单和按钮以当前账号权限为准。本文提到的功能若未显示，请联系角色管理员检查权限配置。

2. 账号类型与数据范围

2.1 平台账号

平台账号用于系统级管理。根据所授予的权限，可查看和维护平台数据、物流商、平台管理员、物流商管理员、角色权限及各业务模块。

部分业务表单会显示“物流商”字段。平台账号应根据数据归属选择对应物流商；未指定物流商的数据可能作为平台级数据使用，具体以表单要求为准。

2.2 物流商账号

物流商账号归属于一个物流商，原则上只能查看和操作本物流商范围内的数据。菜单、按钮及可执行操作由角色权限决定。

物流商账号可在获得授权后查看其他物流商授权的航线相关信息，但不能修改或删除不属于本物流商的数据。

2.3 普通会员

普通会员是后台“会员管理”中的业务对象，当前不能直接登录本系统。会员资料由后台账号维护，相关订单、包裹和地址簿记录可与会员关联。

3. 登录与界面

3.1 登录系统

1. 在浏览器打开系统地址。默认本机地址为 `http://localhost:3002`，实际部署环境请使用管理员提供的地址。
2. 输入后台账号和密码。
3. 单击“登录”。

4. 登录成功后，系统进入当前账号有权访问的第一个页面。

登录失败时，请按页面提示处理：

- 提示账号或密码错误：重新核对账号、密码和输入法状态。
- 提示请求过于频繁：等待页面提示的时间后再试。
- 提示网络错误：检查网络连接和系统服务是否正常。

系统默认在长时间无操作后自动退出，默认空闲时长为 60 分钟，具体以部署配置为准。

3.2 界面组成

- 左侧菜单：进入概览、包裹、订单、会员和系统管理等模块。单击左上角折叠按钮可收起或展开菜单。
- 顶部区域：显示当前模块、刷新按钮、当前角色、账号和所属平台或物流商。
- 账号菜单：单击右上角账号区域，可退出登录。
- 语言切换：在左侧菜单底部切换简体中文、繁体中文、英文或印尼文。
- 刷新按钮：重新加载当前模块数据。编辑中的未保存内容不会保留。

4. 通用操作

多数列表模块采用相同的操作方式：

- 综合搜索：在列表上方输入关键词后按回车或单击搜索按钮。
- 列搜索：在表头下方的输入框中按具体字段筛选。
- 日期筛选：选择起止日期，筛选指定时间范围内的数据。
- 状态筛选：选择启用、停用、未删除或已删除等状态。
- 排序：单击支持排序的表头切换升序或降序。
- 重置筛选：单击操作列表头中的刷新图标，清除当前模块的搜索和筛选条件。
- 分页：在列表底部切换页码或每页显示条数。
- 查看：单击行内查看按钮打开详情。
- 新增或入库：填写带必填标记的字段后确认提交。
- 修改：单击行内编辑按钮，修改后保存。
- 删除：单击行内删除按钮并二次确认。
- 批量删除：先勾选数据，再单击“批量删除”并确认。

删除前应确认数据不再使用。部分模块使用硬删除，删除后不能恢复；部分历史列表会保留已删除标记，但仍不应将删除当作临时隐藏功能。

5. 功能模块

5.1 概览

概览用于查看会员总数、订单总数和包裹总数，并显示 API 服务、数据库连接及应用状态。该页面主要用于快速了解系统整体情况，不提供数据编辑功能。

5.2 包裹管理

包裹管理用于完成包裹入库、资料维护、状态更新、查询和导出。

主要操作：

1. 单击“入库”，填写包裹单号、重量、长宽高等必填信息。
2. 根据需要填写库位号、物流商并上传包裹图片。
3. 单击“确认入库”保存包裹。
4. 使用综合搜索、列搜索、日期筛选或状态快筛查找包裹。
5. 在货物态或信息态快筛栏中可同时选择多个状态，状态下方数字为对应包裹数量。
6. 使用行内修改按钮维护包裹资料；具有状态权限的账号可调整包裹状态。
7. 勾选多条包裹后，可批量删除、批量修改物流商或批量修改货物态。
8. 单击“下载”导出数据。已勾选数据时导出所选记录；未勾选时导出当前筛选结果。

包裹单号应准确填写。批量修改物流商或货物态会同时影响所有已选记录，提交前应复核选择数量和目标值。

5.3 订单管理

订单管理用于查看会员订单、检索订单、更新订单状态和删除订单记录。

可通过订单编号、会员、金额、状态、创建时间等列表字段进行搜索、筛选或排序。具有状态修改权限的账号可更新订单状态；删除和批量删除仅对具备删除权限的账号显示。

5.4 航线运输管理

航线运输管理包含四个子页签，四个页签共用航线运输模块的查看、新增、修改和删除权限。

5.4.1 提（运）单管理

用于维护提运单号、关联班（航）次、起运港、目的港、发货人、收货人、通知方、交货地点、集装箱、封条、件数、重量、体积、唛头、货物状态和备注等信息。

新增或编辑时，可选择可用班（航）次，系统会带出对应港口供选择。物流商账号可选择本物流商班次，也可选择通过航线授权获得的班次。集装箱号可从现有启用集装箱中选择，也可按业务要求录入。

5.4.2 班（航）次管理

用于维护班次名称、班次号、关联航线、预计及实际启航/到港时间、截单时间、交货截止时间、截 VGM 时间、港口和启用状态。

选择关联航线后，系统会默认带出该航线的起运港和目的港。物流商账号只能修改或删除本物流商拥有的班次；被授权航线下的其他物流商班次仅供查看和关联使用。

5.4.3 航线管理

用于维护航线名称、代码、承运类型、承运工具、承运人、起运港、目的港、启用状态和备注。多个港口可使用 / 分隔。

航线所有者可通过“授权”操作将航线授权给其他物流商。授权后，对方可只读查看该航线下班次，并可在提（运）单中关联相应班次。修改授权名单后单击“保存授权”。

5.4.4 集装箱管理

用于维护箱号、箱型、启用状态和备注。常见箱型可按实际业务填写，例如 20GP、40HQ 或 45HQ。新增时应确保箱号准确且不重复。

5.5 简讯管理

简讯管理用于查看短信验证码记录，包括手机号、验证码、验证状态、有效期和创建时间等信息。该模块支持搜索、日期筛选、单条删除和批量删除，不提供新增或修改操作。

验证码属于敏感信息，仅应向确有业务需要的角色授予查看权限。

5.6 物流商管理

物流商管理用于维护物流商名称、代号、联系人、电话、电子邮箱、网站、状态等资料。

可新增、查看、修改、删除或批量删除物流商。物流商代号会用于生成物流商管理员账号后缀，因此创建后应谨慎修改。删除物流商前，应先确认其管理员、会员、包裹、库位和运输数据的处理方式。

5.7 库位管理

库位管理用于维护仓库中的库位及其尺寸和容量信息。

新增库位时，按表单填写区域、排、架、层、位，系统会组合并预览库位号；同时可填写长、宽、高、容量、仓库、说明和启用状态。平台账号可根据表单选择所属物流商，物流商账号的数据自动限制在本物流商范围内。

库位支持查看、修改、删除、批量删除、搜索、筛选和排序。库位编号应与现场标识保持一致。

5.8 会员管理

会员管理用于查看和维护普通会员资料，包括用户名、手机号、电子邮箱、真实姓名、地址及创建时间等。

当前模块支持查看、修改、删除和批量删除，不提供会员自行登录或自行修改资料的入口。修改会员关键信息前，应确认不会影响到其订单、包裹和地址簿关联。

5.9 地址簿

地址簿用于维护收发件联系人地址，可关联会员。

新增地址时：

1. 选择所属物流商；物流商账号自动使用本物流商。
2. 按需搜索并选择关联会员。
3. 填写姓名和电话号码。
4. 依次选择省、市、区县及街道或乡镇；港澳台地区按页面提供的层级选择。
5. 填写详细地址后保存。

系统会根据省级区域识别中国大陆、台湾、香港或澳门，并显示相应电话区号。地址簿支持查看、修改、删除、批量删除和多字段检索。

5.10 单号库

单号库用于管理号段及号段内的具体单号。

号段列表显示号段名称、库存数量、预计用尽天数、启用状态和归属物流商。主要操作如下：

1. 新增号段并填写名称、说明和启用状态。
2. 进入号段的单号管理窗口。
3. 单击“导入单号”，使用换行或逗号分隔多个单号后提交；单次最多导入 10,000 条。
4. 按未使用或已使用状态筛选单号，也可搜索具体单号。
5. 删除单条单号，或勾选后批量删除。

库存数量为未使用单号数。预计用尽天数根据近期使用速度计算；近期没有消耗时可能不显示预计天数。当前系统主要提供号段、单号的维护能力，单号自动标记为已使用取决于后续业务流程是否已接入。

5.11 系统设置

系统设置根据权限显示“包裹状态字典”和“标签管理”页签。

5.11.1 包裹状态字典

用于维护包裹的货物态和信息态，包括状态编码、状态名称、类型、排序和启用状态。新增或修改状态后，包裹管理等使用状态字典的页面会采用新配置。

状态编码可能被现有包裹记录引用。删除状态前，应先确认不会造成历史数据无法正确显示。

5.11.2 标签管理

用于维护标签名称、HTML 模板、说明、启用状态和归属物流商。

可手动编辑模板内容，也可上传 `.html` 文件导入模板。保存前可预览当前模板；列表中可直接预览或打印。打印时浏览器可能拦截新窗口，请允许系统地址打开弹出窗口后重试。

标签 HTML 应仅由可信管理员维护，避免导入来源不明的脚本或外部资源。

5.12 系统管理员

系统管理员根据权限显示以下页签：

- 平台管理员：管理平台范围的后台账号，仅平台账号可见。
- 物流商管理员：管理归属于物流商的后台账号。

- 平台权限：管理平台角色及其权限。
- 物流商权限：管理物流商角色及其权限。

5.12.1 管理员账号

新增管理员时，选择角色、归属范围、所属物流商并设置账号资料。新增物流商管理员时，账号基础名称仅使用字母和数字，系统会自动拼接 @物流商代号，例如 operator@abc。

可根据权限修改管理员资料、启停账号或删除账号。物流商初始管理员等系统账号可能不允许删除。物流商账号只能管理本物流商范围内的管理员，不能创建平台管理员或跨物流商操作。

5.12.2 角色权限

角色用于集中分配菜单和操作权限。新增或编辑角色时：

1. 选择平台角色或物流商角色。
2. 填写角色名称及相关资料。
3. 按业务职责勾选查看、新增、修改、状态修改、删除、导出等权限。
4. 保存后，将角色分配给相应管理员。

应遵循最小权限原则，只授予完成岗位工作所需的权限。系统内置角色可能不允许删除。调整角色权限会影响使用该角色的所有管理员，应在保存前复核。

6. 权限与数据安全注意事项

- 看不到菜单：当前角色没有该模块的查看权限。
- 看得到列表但没有新增、修改或删除按钮：当前角色只有查看权限，或缺少对应操作权限。
- 物流商账号看不到其他物流商数据：这是正常的数据隔离行为。
- 授权航线只赋予规定范围内的查看和关联能力，不转移数据所有权。
- 删除、批量修改、批量删除和角色权限调整均属于高风险操作，执行前应复核对象和数量。
- 短信验证码、会员联系方式、收发件地址等属于敏感信息，不应通过无关渠道传播。
- 使用完毕后应从右上角账号菜单退出，尤其是在共用电脑上操作时。

7. 常见问题

7.1 登录后没有进入概览页

系统会自动进入当前账号有权访问的第一个页面。没有概览权限时不会显示概览菜单，这是正常现象。

7.2 页面没有某个按钮

按钮由独立权限控制。例如能查看包裹不代表可以入库、修改、删除或导出。请联系角色管理员核对对应操作权限。

7.3 搜索后没有数据

先单击操作列表头中的重置图标清除列筛选，再清空综合搜索和日期条件。如果仍无数据，请确认账号所属物流商及数据归属是否正确。

7.4 列表没有显示刚保存的数据

单击顶部刷新按钮重新加载当前模块。仍未显示时，请检查是否启用了筛选条件，或数据是否被保存到其他物流商范围。

7.5 标签无法打开打印窗口

浏览器可能拦截了弹出窗口。请允许当前系统地址打开弹出窗口，然后重新单击打印。

7.6 普通会员如何登录

当前版本没有普通会员登录端。普通会员资料由后台账号在会员管理、地址簿、订单和包裹等模块中维护。

文档依据当前系统界面编写。系统功能、字段或权限发生调整后，应同步更新本文档。