Aide pour le logiciel Vitam Courriel Version 1.0.0

Table des matières

| Installation | 1 |
|--|---|
| Lancement | 2 |
| Points d'attention ou Limitations. | |
| Mémoire | 3 |
| Fichier | |
| LibreOffice/OpenOffice. | 3 |
| Extraction des mots clefs | |
| Interface Ligne de commande. | 4 |
| Quelques exemples d'utilisation. | |
| Analyse d'un fichier XML | |
| Analyse d'un document ou d'un répertoire | |
| Calcul d'empreintes | |
| Encodage en PDF/A-1B. | |
| Quelques exemples | |
| Interface graphique | |
| Affichage principal | |
| Subdivision de l'écran. | |

Installation

Prérequis:

- une JVM (ou mieux une JDK/JSE) installée en version 1.6 minimum,
- au moins 1Go de mémoire
- au moins 1 Go d'espace disque disponible

Un zip ou 7z est fourni est contient l'ensemble des binaires. Installez ce répertoire où vous le souhaitez.

Un fichier de configuration XML (vitam-config.xml) permet de changer les paramètres par défaut. En ouvrant l'interface graphique, il est possible de changer les paramètres et de les sauver.

Lancement

Deux modes existent :

- 1. Ligne de commande
 - 1. Sous Linux : depuis le répertoire de l'application java -cp VitamToolGui.jar fr.gouv.culture.vitam.command.VitamCommand
 - 2. Sous Windows : depuis le répertoire de l'application Idem ou VitamToolCmd.exe
- 2. Avec interface graphique
 - 1. Sous Linux:

Double cliquez sur VitamToolGui.jar ou java -cp VitamToolGui.jar

2. Sous Windows:

Idem ou double cliquez sur VitamToolGui.exe

Points d'attention ou Limitations

Mémoire

Ce logiciel consomme de la mémoire. Le PC/Serveur hébergeant ce logiciel doit faire attention à la disponibilité de la mémoire. Via les commandes exécutables, le logiciel est configuré pour utiliser les paramètres -Xms200m et -Xmx1024m.

Vous pouvez modifier ces paramètres en utilisant explicitement le lancement via java et non via l'exécutable :

-Xms200m -Xmx1024m

Fichier

Les fichiers générés seront au format UTF-8. Pour assurer le bon fonctionnement, si vous lancer via « java », veillez à utiliser les options suivantes :

-Dfile.encoding=UTF-8 -Dclient.encoding.override=UTF-8

LibreOffice/OpenOffice

Pour les conversions en PDF/A-1B, LibreOffice/OpenOffice est utilisé en mode batch. Attention, si une instance tourne en dehors de ce logiciel, elle sera arrêtée brutalement.

A noter également que lors de la conversion, le répertoire cible ne DOIT PAS contenir d'espace dans son nom.

Extraction des mots clefs

Ce processus peut être consommateur en mémoire (lecture intégrale du document et gestion des occurrences). Aussi, veillez à limiter son usage sur des fichiers de tailles raisonnables ou à allouer suffisamment de mémoire au programme.

Interface Ligne de commande

Sans argument, la commande affichera l'aide sommaire suivante :

```
Necessite au moins "--print fichier" ou "--convertpdfa source destination" comme
argument
      Obligatoirement un parmis (-p,--print fichier | -3,--convertpdfa source
destination
      [-r,--root racine du xsd (defaut=ArchiveTransfer)]
      [-ff,--filefield champ (defaut=Attachment)]
      [-fa,--fileattrib attribut (defaut=@filename)]
      [-ma,--mimeattrib attribut (defaut=@mimeCode)]
      [-ta,--formatattrib attribut (defaut=@format)]
      [-df,--digestfield champ (defaut=Integrity)]
      [-aa,--algoattrib attribut (defaut=@algorithme)]
      [-n,--signature fichier (defaut=droid-6.1/DROID_SignatureFile_V63.xml)]
      [-c,--container fichier (defaut=droid-6.1/container-signature-20120828.xml)]
      [-f,--checkformat (defaut=faux)]
      [-a,--checkarchives (defaut=false) | -na,--notcheckarchives]
      [-v,--checkrecursive (defaut=false) | -nv,--notcheckrecusrive]
      [-h,--computesha algo (où algo=SHA-1,SHA-256,SHA-512 ou un sous-ensemble,
defaut=true:false:false) | -nh,--notcomputesha]
      [-e,--extensionrecur filtre_liste_a_virgule (defaut=pas de filtre sur
l'extension)]
      [-o,--showformat (defaut=faux)]
      [-x,--formatoutput format (in TXT|XML|XMLS, defaut=XML)]
      [-1,--outputfile fichier (defaut=STDOUT)]
      [-2,--outputarchive xslfichier nom de base fichier (default=none)]
      [-z,--preventxfmt (defaut=true) | -nz,--notpreventxfmt]
      [-3,--convertpdfa source destination (defaut=faux)]
      [-k,--msperkb msParKo (defaut=300)]
      [-t,--lowlimitms limiteBasseEnMs (default=60000)]
      [-y,--extractkeyword (defaut=true) | -ny,--notextractkeyword]
      [-i,--ranklimit limitRankOccur (default=10)]
      [-w,--wordlimit limitWordOccur (default=100)]
      [--help] pour imprimer cette aide
      [-0,--config configurationFile (defaut=vitam-config.xml)]
Copyright (c) 2012 Ministere de la Culture et de la Communication
Sous-Direction du Systeme d'Information
Projet Vitam
Version: 2.0.0
Contributeurs: Frederic Bregier
Site web: http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
Licence: GPLV3
```

Quelques exemples d'utilisation

Dans ce qui suit, la commande de lancement sera VitamToolCmd.exe, mais peut être remplacée par les autres méthodes d'appel.

Cinq grandes fonctions sont possibles:

```
(-p,--print fichier | -3,--convertpdfa source destination)
```

Analyse d'un document ou d'un répertoire

Avec l'option -p chemin (analyse d'un répertoire ou d'un document), les options suivantes sont prises en compte :

```
[-n,--signature fichier (defaut=droid-6.1/DROID_SignatureFile_V63.xml)]
      [-c,--container fichier (defaut=droid-6.1/container-signature-20120828.xml)]
      [-f,--checkformat (defaut=faux)]
      [-a,--checkarchives (defaut=false) | -na,--notcheckarchives]
      [-v,--checkrecursive (defaut=false) | -nv,--notcheckrecusrive]
      [-h,--computesha algo (où algo=SHA-1,SHA-256,SHA-512 ou un sous-ensemble,
defaut=true:false:false) | -nh,--notcomputesha]
      [-e,--extensionrecur filtre liste a virgule (defaut=pas de filtre sur
l'extension)]
      [-o, --showformat (defaut=faux)]
      [-x,--formatoutput format (in TXT|XML|XMLS, defaut=XML)]
      [-1,--outputfile fichier (defaut=STDOUT)]
      [-2,--outputarchive xslfichier nom_de_base fichier (default=none)]
      [-z,--preventxfmt (defaut=true) | -nz,--notpreventxfmt]
      [-y,--extractkeyword (defaut=true) | -ny,--notextractkeyword]
      [-i,--ranklimit limitRankOccur (default=10)]
      [-w,--wordlimit limitWordOccur (default=100)]
      [--help] pour imprimer cette aide
      [-0,--config configurationFile (defaut=vitam-config.xml)]
```

Encodage en PDF/A-1B

Attention : toute instance de LibreOffice ou OpenOffice sera arrêtée.

Avec l'option -2 cheminSource cheminDestination (transformation en PDF/A-1B en respectant l'arborescence), les options suivantes sont prises en compte :

```
[-n,--signature fichier (defaut=droid-6.1/DROID_SignatureFile_V63.xml)]
[-c,--container fichier (defaut=droid-6.1/container-signature-20120828.xml)]
[-e,--extensionrecur filtre_liste_a_virgule (defaut=pas de filtre sur
l'extension)]
[-x,--formatoutput format (in TXT|XML|XMLS, defaut=XML)]
[-1,--outputfile fichier (defaut=STDOUT)]
[-z,--preventxfmt (defaut=true) | -nz,--notpreventxfmt]
[-3,--convertpdfa source destination (defaut=faux)]
[-k,--msperkb msParKo (defaut=300)]
[-t,--lowlimitms limiteBasseEnMs (default=60000)]
[-help] pour imprimer cette aide
[-0,--config configurationFile (defaut=vitam-config.xml)]
```

Quelques exemples

• Extraire des données depuis un fichier ou un répertoire

```
VitamToolCmd.exe -p chemin -o
```

• Extraire des données depuis un fichier ou un répertoire récursivement et en testant les archives et en limitant à certaines extensions

```
VitamToolCmd.exe -p chemin -o -v -a -e doc,docx,odt
```

• Extraire des données depuis un fichier ou un répertoire récursivement et en testant les archives et en limitant à certaines extensions, en enregistrant le résultat dans un fichier

```
VitamToolCmd.exe -p chemin -o -v -a -e doc,docx,odt -1 output.xml Attention : Si plusieurs sorties sont dsemandées (-o -f par exemple), elles seront cumulatives et ne seront donc pas conforme à un XML. De même, si le mode est XMLS (un XML par fichier), le résultat sera la concaténation de ces fichiers, donc non conforme à un seul XML.
```

• Extraire des données depuis un fichier ou un répertoire récursivement en limitant les mots clefs en sortie aux mots occurrence au moins 10 et environ les 100 premiers.

```
VitamToolCmd.exe -p chemin -o -v -i 10 -w 100
```

• Extraire des données depuis un fichier ou un répertoire toutes options actives et le traduire avec une feuille de style XSLT (ici pour produire un ArchiveTransfer à compléter)

```
\label{lem:vitamToolCmd.exe} \begin{tabular}{lll} VitamToolCmd.exe -p & chemin -o -v -a -i 1 -w 0 -h SHA-1,SHA-256,SHA-512 -x \\ XML -1 & outputSimple.xml -2 & DROID2SEDA_filetype.xsl -z \\ \end{tabular}
```


• Transformer un dossier ou un fichier récursivement en PDF/A-1B en autorisant 300 ms en moyenne par KB et avec au moins 60 secondes de latence

```
VitamToolCmd.exe -3 cheminSource cheminDestination -v -k 300 -t 60000
```

Interface graphique

Affichage principal

Au démarrage, sans qu'aucun fichier XML n'ait été chargé.



Subdivision de l'écran

L'écran est divisé comme suit :

- 1. En haut, le menu donnant accès à toutes les fonctions
- 2. En dessous, le menu boutons concernant les fonctionnalités hors traitement
- 3. A droite, le menu boutons concernant les fonctionnalités de traitement depuis un répertoire ou un document
- 4. La zone de texte supérieure est la zone de sortie normale (ou en mode TXT)
- 5. La zone de texte inférieure est la zone de sortie d'erreur
- 6. Un popup s'affiche dans les conditions suivantes :
 - 1. Demande d'accès à un fichier ou un répertoire
 - 2. Demande A propos
 - 3. Demande de la configuration (une modification enregistrera le fichier vitam-config.xml en fonction des changements et si la case « Mise à jour du fichier de paramétrage » est coché)
 - 4. L'affichage d'information ou d'un résultat XML

