Aide pour le logiciel Vitam Digest Version 1.0.0

Table des matières

Installation	1
Lancement	2
Points d'attention ou Limitations.	
Mémoire	3
Fichier	3
Interface Ligne de commande	4
Quelques exemples d'utilisation	
Analyse d'un fichier XML	5
Calcul d'empreintes	
Calcul d'empreintes unitaires par lot.	7
Quelques exemples.	8
Interface graphique	9
Affichage principal	
Subdivision de l'écran	

Installation

Prérequis:

- une JVM (ou mieux une JDK/JSE) installée en version 1.6 minimum,
- au moins 1Go de mémoire
- au moins 1 Go d'espace disque disponible

Un zip ou 7z est fourni est contient l'ensemble des binaires. Installez ce répertoire où vous le souhaitez.

Un fichier de configuration XML (vitam-config.xml) permet de changer les paramètres par défaut. En ouvrant l'interface graphique, il est possible de changer les paramètres et de les sauver.

Lancement

Deux modes existent :

- 1. Ligne de commande
 - 1. Sous Linux : depuis le répertoire de l'application java -cp VitamDigestGui.jar fr.gouv.culture.vitam.command.VitamCommand
 - 2. Sous Windows : depuis le répertoire de l'application Idem ou VitamDigestCmd.exe
- 2. Avec interface graphique
 - 1. Sous Linux:

Double cliquez sur VitamDigestGui.jar ou java -cp VitamDigestGui.jar

2. Sous Windows:

Idem ou double cliquez sur VitamDigestGui.exe

Points d'attention ou Limitations

Mémoire

Ce logiciel consomme de la mémoire. Le PC/Serveur hébergeant ce logiciel doit faire attention à la disponibilité de la mémoire. Via les commandes exécutables, le logiciel est configuré pour utiliser les paramètres -Xms200m et -Xmx1024m.

Vous pouvez modifier ces paramètres en utilisant explicitement le lancement via java et non via l'exécutable :

-Xms200m -Xmx1024m

Fichier

Les fichiers générés seront au format UTF-8. Pour assurer le bon fonctionnement, si vous lancer via « java », veillez à utiliser les options suivantes :

-Dfile.encoding=UTF-8 -Dclient.encoding.override=UTF-8

Interface Ligne de commande

Sans argument, la commande affichera l'aide sommaire suivante :

```
Necessite au moins "--xml fichier" ou "--checkdigest fichier" ou "--createdigest 5-
args" comme argument
      Obligatoirement un parmis (-m,--xml fichier | -4,--checkdigest fichier | -5,--
createdigest 5-args)
      ou -5,--createdigest source cible (-notar | fichiertar) (-noglobal |
globaldir/prefix) (-noperfile | -perfile) [5 arguments obligatoires]
      [-ff,--filefield champ (defaut=Attachment)]
      [-fa,--fileattrib attribut (defaut=@filename)]
      [-df,--digestfield champ (defaut=Integrity)]
      [-aa,--algoattrib attribut (defaut=@algorithme)]
      [-v,--checkrecursive (defaut=false) | -nv,--notcheckrecusrive]
      [-h,--computesha algo (où algo=SHA-1,SHA-256,SHA-512 ou un sous-ensemble,
defaut=true:false:false) | -nh,--notcomputesha]
      [-e,--extensionrecur filtre_liste_a_virgule (defaut=pas de filtre sur
l'extension)]
      [-x,--formatoutput format (in TXT|XML|XMLS, defaut=XML)]
      [-1,--outputfile fichier (defaut=STDOUT)]
      [--help] pour imprimer cette aide
      [-0,--config configurationFile (defaut=vitam-config.xml)]
Copyright (c) 2012 Ministere de la Culture et de la Communication
Sous-Direction du Systeme d'Information
Projet Vitam
Version: 1.0.0
Contributeurs: Frederic Bregier
Site web: http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
Licence: GPLV3
```

Quelques exemples d'utilisation

Dans ce qui suit, la commande de lancement sera VitamDigestCmd.exe, mais peut être remplacée par les autres méthodes d'appel.

Cinq grandes fonctions sont possibles:

```
(-m,--xml fichier | -4,--checkdigest fichier | -5,--createdigest 5-args)
```

Analyse d'un fichier XML

Avec l'option -m fichier.xml (analyse d'un fichier XML), les options suivantes sont prises en compte :

```
[-ff,--filefield champ (defaut=Attachment)]
[-fa,--fileattrib attribut (defaut=@filename)]
[-df,--digestfield champ (defaut=Integrity)]
[-aa,--algoattrib attribut (defaut=@algorithme)]
[-h,--computesha algo (où algo=SHA-1,SHA-256,SHA-512 ou un sous-ensemble,
defaut=true:false:false) | -nh,--notcomputesha]
[-x,--formatoutput format (in TXT|XML|XMLS, defaut=XML)]
[-1,--outputfile fichier (defaut=STDOUT)]
[--help] pour imprimer cette aide
[-0,--config configurationFile (defaut=vitam-config.xml)]
```

Calcul d'empreintes

Avec l'option -4 chemin (calcul des empreintes d'un répertoire ou d'un document), les options suivantes sont prises en compte :

```
[-ff,--filefield champ (defaut=Attachment)]
  [-fa,--fileattrib attribut (defaut=@filename)]
  [-df,--digestfield champ (defaut=Integrity)]
  [-aa,--algoattrib attribut (defaut=@algorithme)]
  [-v,--checkrecursive (defaut=false) | -nv,--notcheckrecusrive]
  [-h,--computesha algo (où algo=SHA-1,SHA-256,SHA-512 ou un sous-ensemble,
defaut=true:false:false) | -nh,--notcomputesha]
  [-e,--extensionrecur filtre_liste_a_virgule (defaut=pas de filtre sur
l'extension)]
  [-x,--formatoutput format (in TXT|XML|XMLS, defaut=XML)]
  [-1,--outputfile fichier (defaut=STDOUT)]
  [-help] pour imprimer cette aide
  [-0,--config configurationFile (defaut=vitam-config.xml)]
```

Calcul d'empreintes unitaires par lot

Avec l'option -5 5-arguments (calcul des empreintes avec de multiples options OBLIGATOIRES), les options suivantes sont prises en compte :

Quelques exemples

• Tester un fichier Digest VitamToolCmd.exe -m archivetransfer.xml

• Tester un fichier Digest en changeant les champs et attributs utillisés VitamToolCmd.exe -m archivetransfer.xml -ff Attachment -fa @filename -df Integrity -aa @algorithme

• Calculer des empreintes un dossier ou un fichier récursivement

VitamToolCmd.exe -4 cheminSource -v


• Calculer des empreintes un dossier ou un fichier récursivement avec multiples sorties

VitamToolCmd.exe -5 cheminSource cheminCible -notar chemincible/global -perfile -v

Interface graphique

Affichage principal

Au démarrage, sans qu'aucun fichier XML n'ait été chargé.



Subdivision de l'écran

L'écran est divisé comme suit :

- 1. En haut, le menu donnant accès à toutes les fonctions
- 2. En dessous, le menu boutons concernant les fonctions de calculs d'empreintes
- 3. La zone de texte supérieure est la zone de sortie normale (ou en mode TXT)
- 4. La zone de texte inférieure est la zone de sortie d'erreur
- 5. Un popup s'affiche dans les conditions suivantes :
 - 1. Demande d'accès à un fichier ou un répertoire
 - 2. Demande A propos
 - 3. Demande de la configuration (une modification enregistrera le fichier vitam-confif.xml en fonction des changements et si la case « Mise à jour du fichier de paramétrage » est coché)
 - 4. L'affichage d'information ou d'un résultat XML

