FrotaGest – Permissões por role (RBAC Yii2)

Roles: **colaborador** · **coordenador** · **tecnico** · **administrador** — 39 permissões. **[dono]** = permissão com a regra `isRequisicaoOwner` (só a requisição do próprio utilizador): `can('x', ['requisicao' => $model])`.

Permissão	Descrição	Colab.	Coord.	Téc.	Admin	Requisitos
Acesso aos canais						
`acederFrontoffice`	Aceder ao front-office	✓				FO-01
`acederBackoffice`	Aceder ao back-office		✓	✓	✓	BO-01/04
`acederApp`	Login na app (API)	✓	✓		✓	AM-01
Colaborador						
`verCatalogo`	Catálogo e calendário de disponibilidade	✓				FO-04/05, AM-04/05
`criarRequisicao`	Submeter pedido (inclui sugestão de período)	✓				FO-06/07, AM-06
`verPropriaRequisicao` **[dono]**	Ver os próprios pedidos e o detalhe	✓				FO-08/09/12/13, AM-07/16
`cancelarRequisicao` **[dono]**	Cancelar um pedido próprio pendente	✓				FO-10, AM-08
`registarChecklist` **[dono]**	Check-in/out, km, fotos, QR	✓				FO-11, AM-09–12
`anexarFatura` **[dono]**	Anexar fatura de combustível	✓				FO-14, AM-13
`enviarLocalizacao` **[dono]**	Enviar localização em viagem	✓				AM-15
Coordenador de Frota						
`verRequisicao`	Lista e detalhe de todas as requisições		✓			BO-13/14
`aprovarRequisicao`	Ver pendentes e aprovar		✓			BO-05/06, AM-19/20
`recusarRequisicao`	Recusar com motivo		✓			BO-07, AM-20
`atribuirViatura`	Atribuir viatura e condutor		✓			BO-09–12, AM-21
`assinalarRisco`	Marcar risco nas fotos		✓			BO-15
`gerirViaturas`	CRUD de viaturas e código QR		✓			BO-16/17/23
`gerirCondutores`	CRUD de condutores		✓			BO-18/19/20
`gerirIndisponibilidades`	Férias e baixas dos condutores		✓			BO-21
`verCondutoresDisponiveis`	Condutores livres num período		✓			BO-22, AM-22
`gerirDocumentos`	Seguro, inspeção, IUC e documentos a expirar		✓			BO-24/25
`configurarAlertas`	Antecedência dos alertas		✓			BO-26
`gerirOrcamentos`	Criar, submeter e mudar estado de orçamentos		✓			BO-27/28/29
`verFaturas`	Faturas de combustível		✓			BO-33
`verDashboard`	Ocupação e viaturas paradas		✓			BO-34/35
`verTrilhaAprovacoes`	Quem aprovou ou recusou cada pedido		✓			BO-36
`verMapa`	Mapa e rotas		✓			BO-37/38, AM-25/26
Coordenador + Técnico						
`registarNecessidade`	Necessidades de manutenção		✓	✓		BO-31
Técnico de Manutenção						
`registarManutencao`	Registar intervenção, peças e custos			✓		BO-39/40/41
`editarManutencao`	Editar peças e custos			✓		BO-44
`concluirManutencao`	Concluir manutenção (viatura fica disponível)			✓		BO-42
`verHistoricoManutencoes`	Histórico por viatura			✓		BO-43
Administrador de Sistemas						
`gerirUtilizadores`	Criar, editar, desativar/reativar contas e atribuir role				✓	BO-45/47
`redefinirPassword`	Enviar reset de palavra-passe				✓	BO-46
`gerirPermissoes`	Permissões por role				✓	BO-48
`configurarParametros`	Parâmetros do sistema				✓	BO-49
`gerirServicosExternos`	Google Calendar e FCM, testar ligação				✓	BO-52/53
`verLogs`	Logs de auditoria e erros				✓	BO-50/51
`verEstadoSistema`	Estado dos serviços				✓	AM-27
Comum						
`verNotificacoes`	Próprias notificações	✓	✓	✓	✓	FO-15, BO-55, AM-24

Sem permissão: login e recuperar palavra-passe (visitante); logout, perfil, alterar palavra-passe, token FCM e POST /logs (autenticado). **Automático (sistema):** BO-08, BO-12, BO-30, BO-54 e envio de push. **Decisões:** alertas → Coordenador (BO-26); orçamentos só Coordenador (corrigir BO-32 na Tabela 9); admin não herda outros roles.