GUIA VISUAL 003

INSTALANDO O KALI

VM, bare metal, live USB, WSL ou contêiner — os cinco caminhos servem a problemas diferentes.

003
GUIAS LINUX

ANTES DE TUDO: A IMAGEM É MESMO DO KALI?

1 — IMPORTE A CHAVE

`wget -qO- archive.kali.org/archive-keyring.gpg | gpg --import`

→

2 — BAIXE AS SOMAS

`SHA256SUMS` e `SHA256SUMS.gpg`, ao lado da imagem.

→

3 — CONFIRA A ASSINATURA

`gpg --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS` → tem de dizer **Good signature**.

→

4 — CONFIRA A SOMA

`sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing` → **OK**. Só então grave.

Conferir só a soma não prova nada — se o espelho foi adulterado, a soma veio adulterada junto. A assinatura GPG é o elo que fecha a cadeia. O aviso `key is not certified` é normal; `BAD signature` não é: descarte e baixe de novo.

OS CINCO CAMINHOS

MÉTODO	ENTREGA	COBRA	USE QUANDO
Máquina virtual ← o padrão	Isolamento, **snapshot**, uma VM por cliente	Wi-Fi só por USB externo repassado; perde desempenho	Estudo e quase todo trabalho profissional. 4 GB RAM · 2 vCPU · **60–80 GB**
Bare metal	Desempenho total, GPU para `hashcat`, Wi-Fi interno	Sem snapshot; particionar apaga o resto	Máquina dedicada à função — nunca o notebook de uso geral
Live USB + persistência	Não escreve no disco da máquina; persistência com LUKS	Lento; gravar a mídia é a operação mais perigosa	Forense, recuperação, trabalho em máquina de terceiros
WSL2 (Windows)	Rápido, integra com o Windows; `kali-win-kex` dá tela	**Kernel é o do WSL**: sem patches, USB irregular, sem modo monitor	Linha de comando, scripts, análise de arquivo. Bom complemento, mau substituto
Contêiner	Sobe em segundos, descartável, ideal em pipeline	Usa o kernel do hospedeiro; péssimo como ambiente interativo	Rodar *uma* ferramenta pontual sem instalar nada

NA VM, O MODO DE REDE É DECISÃO DE SEGURANÇA

NAT · O PADRÃO

`VM` → `host` → `LAN`

Sai para a internet escondida atrás do hospedeiro; **ninguém de fora inicia conexão**. Serve para atualizar e navegar.

BRIDGE · CUIDADO

`VM` → `LAN real`

IP próprio no roteador, visível como outra máquina. Necessário quando a VM precisa ser alcançada — e é exatamente o que a política de TI proíbe numa rede corporativa.

HOST-ONLY · O LABORATÓRIO

`VM` ⇳ `alvo` ⇳ `sem saída`

Rede fechada entre as VMs. **Máquina-alvo vulnerável nunca em NAT nem em bridge** — senão seu laboratório vira porta de entrada.

Gravar no dispositivo errado destrói o disco. O `dd` escreve byte a byte, sem confirmação e sem desfazer: `of=/dev/sda` no lugar de `/dev/sdb` apaga o sistema. Identifique com `lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT,MODEL` e confira o tamanho. **Ensaie sem risco** escrevendo num arquivo-imagem: `truncate -s 4G /tmp/ensaio.img` e `dd if=... iso of=/tmp/ensaio.img bs=4M status=progress`. Quem está começando deve preferir o Etcher, que só lista removíveis. O mesmo vale para o instalador: **"usar o disco inteiro" destrói todas as partições**, o outro sistema incluído.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Verificar tem **duas** etapas: soma prova integridade, assinatura GPG prova procedência.
- ✓ VM é o padrão: isolamento, snapshot e um ambiente por cliente.
- ✓ Modo monitor exige **adaptador USB externo** repassado — o rádio interno não chega ao convidado.
- ✓ A instalação só termina com `full-upgrade`, ferramentas de convidado e **snapshot testado**.

NO KALI

A imagem **pré-construída de VM** é o caminho mais curto: já vem com as guest tools. Ela e a live usam `kali` / `kali` — troque com `passwd` no primeiro login. Na tela de software do instalador dá para trocar `kali-linux-default` por `kali-linux-headless` e poupar dezenas de GB. Depois: `apt full-upgrade`, `open-vm-tools-desktop` (ou `virtualbox-guest-x11`), `dpkg-reconfigure keyboard-configuration` para ABNT2, reboot e snapshot. Cuidado com a **senha de destruição do LUKS**: ela apaga os cabeçalhos de chave e **não existe recuperação**.