

独立模式的配置与启动

Contents

独立模式的配置与启动..... 3

独立模式的配置与启动

说明：

- (1)本节按照最简部署为例，介绍配置和启动步骤
- (2)以下操作步骤假设SequoiaDB程序安装在/opt/sequoiadb目录下
- (3)sdb服务进程全部以sdbadmin用户运行，请确保所有数据库目录都赋予sdbadmin读写权限

- 切换到sdbadmin用户

```
su sdbadmin
```

- 进入安装目录下(下文以默认安装路径/opt/sequoiadb为例)

```
cd /opt/sequoiadb
```

- 创建配置文件存放目录

```
mkdir -p /opt/sequoiadb/conf/local/50000
```

(其中 50000 为数据库服务端口名)

- 拷贝 独立模式的样例配置

```
cp /opt/sequoiadb/conf/samples/sdb.conf.standalone /opt/sequoiadb/conf/local/50000/sdb.conf
```

- 打开配置

```
vi /opt/sequoiadb/conf/local/50000/sdb.conf
```

- 修改必要的配置参数

```
# database path
```

```
dbpath=/opt/sequoiadb/database/standalone
```

数据库存放路径，根据需要进行配置，并确保路径已经存在(不存在请手工创建)

- 按 :wq，保存退出 vi
- 创建数据文件存放路径

```
mkdir -p /opt/sequoiadb/database/standalone
```

路径为上一步骤配置的路径

- 启动数据库进程

```
/opt/sequoiadb/bin/sdbstart -c /opt/sequoiadb/conf/local/50000/
```

- 数据库配置启动完成