


Projekt BMS

Naprogramujte v jazyku C|C++|Python jednoduchú konzolovú aplikáciu (*bms*), ktorá bude realizovať kódovanie (encoding) a dekódovanie (decoding) vstupnej správy pomocou konvolučného kodéra vo variante znázornenej na obrázku nižšie. Kódový pomer konvolučného kodéra je ½.



Parametre programu:

./bms -e <<< vstup=[ASCII znaky] (slúži pre zakódovanie)

./bms -d <<< vstup=[znaky hodnôt jednotlivých bitov] (slúži pre dekódovanie)

Funkcie programu:

Program berie vstup zo štandardného vstupu **stdin** a výstup programu je vypísaný na štandardný výstup **stdout**. Vstupom programu bude reťazec znakov (vo variante **-e** napr. "test", podporujte iba ASCII znakovú sadu, na vstupe očakávejte iba znaky [a-z][A-Z][0-9]; vstup pre variantu **-d** je napr. "01101110...", na vstupe očakávajte iba znaky [0,1]).

Kódovanie (-e)

- Program si musí vstupný reťazec skonvertovať do jednotlivých bajtov a tie zakódovať pomocou konvolučného kodéra. Príklad ako vyzerá použitie programu v tomto režime je:

 - \$./bms -e <<< A
 00100111011011100111011011</pre>

Príklady vychádzajú priamo zo zadanej schémy konvolučného kodéra a môžete si pomocou nich overiť správnu funkčnosť Vášho programu.

Dekódovanie (-d)


• Validným vstupom programu sú iba symboly [0,1] reprezentujúce jednotlivé bity prenášanej správy (Pozor!, do vstupu sa počítajú aj zakódované bity inicializačných registrov, viď. sekcia "ďalšie poznámky"). Program musí vstup spracovať, dekódovať a následne dekódovanú správu vypísať na výstup vo forme ASCII reťazca. Dekódovanie bude prebiehať pomocou Viterbiho algoritmu [1] s pomocou vytvoreného Trellis prechodového diagramu [2], ktorý prislúcha zadanému konvolučnému dekóderu. Kedže počas prenosu správy cez prenosové médium môže dôjsť ku chybám (prehodenie hodnôt bitov na rôznych pozíciách) a zadaný konvolučný dekóder spadá do kategórie kódov s opravou chyby (ECC - Error Correction Code) [3], tak Vaše dekódovanie by malo minimálne dokázať úspešne dekódovať (opraviť) aj viacnásobné bitové chyby na rôznych pozíciach (pre zjednodušenie úlohy, počítajte maximálne s 2-bitovými chybami na 3 rôznych pozíciách {chyby nie sú v rámci jedného celého zhluku}, viď. príklady použitia). Príklad ako vyzerá použitie programu v tomto režime je:

- \$./bms -d <<< $\underline{11}$ 1001110110100011111111001 $\underline{01}$ 101001000111111101000101101101111
- \$./bms -d <<< 00100111011011100111011011
 A

Príklady vychádzajú priamo zo zadanej schémy konvolučného kodéra a môžete si pomocou nich overiť správnu funkčnosť Vášho programu.

Ďalšie poznámky

- Pri implementácií je možné použiť ľubovolnú knižnicu dostupnú na servery merlin.fit.vutbr.cz, na ktorom se budú Vaše programy testovať!
- Pri riešení projektu využite materiály, ktoré máte poskytnuté v rámci prednášok BMS (
 BMS04_GSM_MNG.pdf, kapitola Convolutional codes)
- Ďalšie zdroje: [1], [2], [3], [4], [5]
- **Bonusové body:** Bonusové body získate, pokiaľ Váš program dokáže robiť operácie kódovania, dekódovania v rámci ľubovolného jednoduchého konvolučného kodéra (tzn. kódový pomer je ½ a je v ňom horná a dolná spätná väzba), ktorý bude parametrizovaný 3 hodnotami v tvare (**X,Y,Z**). Parameter *X* vyjadruje počet oneskorených stupňov pamäťových blokov. Parameter *Y* je čislo vyjadrujúce prepojenie hornej spätnej väzby a parameter *Z* je čislo vyjadrujúce prepojenie dolnej spätnej väzby. V projekte máte napevno zadaný konvolučný kodér typu (5,53,46) -> 5 členov oneskorenia {M-1 až M-5}, 53d=110101b {horná schéma prepojenia}, 46d=101110b {dolná schéma prepojenia}. Pre viac informácií ohľadom bonusového zadania, kontaktujte konzultanta.
- Podrobnejší príklad s krokmi ako vyzerá zakódovanie správy konvolučným kodérom z Vášho zadania na reálnom vstupe je vyobrazený na obrázku:



0100 0001 => 00 1001 1101 1011 1001 1101 1011

- Všimnite si, že síce vstup bol 8 bitový (1 bajt), pri kódovom pomere ½ by výstup mal byť 16 bitov (2 bajty), ale
 výstup v tomto prípade bude celkovo až 28 bitov. Tento dôvod je prostý a to kvôli tomu, že do kódovania sa
 musia započítať aj posuvné pamäťové bloky ktoré boli inicializované 0. Pozor! vo Vašom projekte je požadované
 dodržať túto skutočnosť.
- Projekt odovzdajte ako súbor vo formáte **ZIP** (TAR, 7Zip, RAR a iné == 0 bodov)
- Daný archív pomenujte Vašim loginom: xlogin00.zip
- Daný archív neobsahuje v sebe žiadne priečinky (zložky), priečinky pomenované Vašim loginom, src, projekt a podobné == 0 bodov
- Makefile vytvorí program ./bms
- Počas behu programu nevypisujte na stdout zbytočnosti, prípadné chyby vypisujte na stderr
- Dokumentáce: dostatočne okomentovaný a pochopiteľný zdrojový kód

Konzult'acie poskytuje Ing. Martin Pere's'ini: iperesini@fit.vutbr.cz

Termín odevzdaní: 16.12.2020