納品書PDF 納入数入力・2次元バーコード化システム

操作説明書　入荷担当者様向け

入荷時に納品書のバーコードを読み取り、エクセルへ記録する方向けの説明書です。

納品書のバーコードを読み取ると、エクセルの「入荷データ」シートに **読み取り日時・注文番号・納入数・合格数**が1行追加され、自動で保存されます。
合格数は納入数が初期値として入りますので、検査後に必要に応じて修正してください。

準備（始業時）

1. バーコードリーダーをパソコンのUSBに接続します。
2. `入荷読み取り.xlsm` を開きます。
   画面上部に「セキュリティの警告」が表示された場合は**「コンテンツの有効化」**をクリックしてください。有効にしないと読み取りできません。
3. 「読み取り」シートの**黄色の読み取り欄**が選択されていることを確認します。

読み取り欄	
結果	**読み取りOK： 注番 YN34214 ／ 納入数 10,000（10:15:32）**
本日の読み取り件数	**12件**

読み取り

1. 黄色の読み取り欄が選択された状態で、納品書（部品番号の右側）のバーコードを読み取ります。
2. 「結果」に**緑色の「読み取りOK」**が表示されれば完了です。続けて次の納品書を読み取れます。
   保存は自動で行われます。手動で保存する必要はありません。

合格数の修正（検査後）

1. 「入荷データ」シートを開きます。
2. 該当する行の**「合格数」**（黄色の列）を、検査後の数量に修正します。
3. Ctrl ＋ S で保存します。

表示されるメッセージ

読み取りOK（緑色）	正常に記録されました。

「既に読み取り済みです」（重複の確認）	同じ注番・同じ納入数がすでに記録されています。同じ納品書を2回読み取った場合は**「キャンセル」**、分納などで再度記録する場合は「OK」を押してください。 このメッセージが表示されている間は、次の納品書を読み取らないでください（読み取っても記録されません）。
× で始まる赤色のメッセージ	対象外のバーコード、または内容が正しくないバーコードです。納品書のバーコードかどうかご確認ください。

バーコードがない・読み取れない場合

黄色の読み取り欄に、納品書の注番と納入数を**半角のカンマ区切り**で入力し、Enter を押してください。読み取った場合と同じように記録されます。

入力例： `YN34214,10000`

ご注意

「入荷データ」シートは、合格数以外の列を編集しないでください。
また、**同じファイルを複数のパソコンで同時に開かないでください。**読み取り用のパソコンごとに、専用のファイルをご利用ください。

動作環境：Windows パソコン、Microsoft Excel。バーコードリーダーは USB 接続（キーボード入力モード）でご利用ください。

よくあるご質問

読み取っても何も起こらない	黄色の読み取り欄が選択されているか、マクロが有効になっているか（準備の手順2）をご確認ください。
読み取った文字が化ける	読み取り欄以外のセルに入力されていないかご確認ください。読み取り欄では日本語入力は自動でオフになります。
バーコードが読み取りにくい	印刷が縮小されている、またはかすれている可能性があります。読み取れない場合は、上記の手入力で記録してください。