


MSX-DOS

スーパーハンドブック

BITS著



アスキー出版局

目 次

第1章 MSX-DOSの特徴を知る

1.1 OSとは何か	8
・OSの意味	・いろいろなOS
1.2 MSXにはMSX-DOS	10
・MSX専用のOS	・MSX-DOSの特徴
1.3 MSX-DOSを起動する	13
・起動するのに必要なもの	・メッセージの意味
・日付および時間の入力	
・バックアップ	

第2章 MSX-DOSを便利に使う

2.1 コマンドの入力方法	18
・MSX-DOSを使う基本	・テンプレート機能
・テンプレートの練習	
・コントロールキーを使った特殊操作	・デフォルトドライブ
2.2 いろいろなコマンド	24
・コマンドの種類	・内部コマンドリファレンス
2.3 いろいろなファイル	33
・デバイスファイル	
2.4 バッチコマンド	34
・便利なバッチコマンド	・バッチ変数
・AUTOEXEC.BAT	
・BASICコマンドを利用する	
2.5 MSX-DOSメッセージ集	38
・入力待ちメッセージ	・エラーメッセージ

第3章 MSX-DOS用開発ツール

3.1 MSX-DOSで開発するには	48
・開発ツールをそろえる	・プログラム入力のしかた
3.2 MSX-DOS版アセンブラー	49
・アセンブラーの特徴	・オプションスイッチ
・オブジェクトファイル	
・アセンブラーの仕様	
3.3 MSX-DOS版テキストエディタ	57
・テキストエディタの特徴	・エディタの基本的な操作
・テキストエディタの仕様	
3.4 MSX-DOS版デバッガ	65
・デバッガの特徴	・デバッガの仕様

第4章 MSX-DOSのコマンドを作る

4.1 外部コマンド作成法	72
・外部コマンド実行のしくみ	・画面にメッセージを出すコマンド
・画面クリアコマンド	・MSX-DOSのメモリマップ
4.2 BIOSとBDOSとシステムコール	78
・その意味と働き	・システムコールの一般形式
・システムコール一覧表	
4.3 実習システムコール(その1)	94
・コンソール入出力の具体例	・プログラムの解説
4.4 実習システムコール(その2)	102
・ファイル入出力の具体例	・処理の流れ
・FCBとDMA	
・コマンドラインの取り扱い	・ファイルの検索・ファイルのオープン
・ファイルのリード・ライト	・ファイルのクローズ

第5章 MSX-DOSなんでも質問箱

・ドライブのLEDが光ったまま止まつたら？	120
・仮想ドライブ機能とは？	120
・COMファイルとBSAVEされたファイルの違いは？	121
・BASICからシステムコールするには？	122
・ROM-BIOSを扱うには？	124
・VDPをアクセスするには？	128
・スタックに関する諸注意	130
・バッチ処理をプログラムで止めたい	131
・ディスク交換メッセージを変更したい	132
・ディスクのハードエラーを検出するには？	135

第6章 MSX-DOSユーティリティー集

・プログラムの入力の仕方	138
・多機能モニタ	138
・ファイルダンプ	145
・漢字TYPE	146
・ディスクダンプ	146
・簡単ファイルコピーその1、その2	148
・CP/M→MSX-DOSファイルコンバート	149

プログラムリスト

・COMファイル入力用ツール(COMIN.BAS)	154
・COMファイルプリントアウトツール(COMTYPE.BAS)	159
・DOS版アセンブラー(ASM.COM)	161
・DOS版テキストエディタ(PED.COM)	168
・DOS版デバッガ(BUG.COM)	178
・多機能モニタ(MON.COM)	187
・ファイルダンプ(FDUMP.COM)	196
・漢字TYPE(KTYPE.COM)	197
・ディスクダンプ(DKDUMP.COM)	200
・簡単ファイルコピーその1(FCOPY.COM)	202
・簡単ファイルコピーその2(FCOPY2.COM)	207
・CP/M用ファイルTOヘックス(BINTOHEX.MAC)	212
・CP/M用送信プログラム(CTRANS.MAC)	218
・MSX用受信プログラム(MTRANS.BAS)	221
・MSX用ヘックスTOファイル(HEXTOBIN.BAS)	222

MSX-DOS用開発ツール

MSX-DOS用開発ツールは、MSX-DOS上で動作する開発環境を提供するためのソフトウェアです。主な機能として、エディタ、コンパイラ、デバッガ、アセンブラーなどがあります。

第3章

MSX-DOS用 開発 ツール


3.1 MSX-DOSで開発するには

●開発ツールをそろえる

DOSでは、いろいろな言語を使用することができます。そして、その目的もさまざまです。例えば、ディスク BASIC 用のマシン語プログラムを開発することも考えられますし、LISPなどといった高級言語を使用して人工知能分野に関わるプログラムを作ることもできます。また、クロスアセンブラーなどを使えば、他CPUのマシン語開発などもできます。そして、実際にプログラム開発を行おうすると、目的に応じて必要となるツール類も当然のことながら変わってきます。そこで、ここで行う目的と必要となるツールを示しておきましょう。

まず目的ですが、ここでは「MSX-DOSで動作する外部コマンドを作る」ことに限らさせてもらいます。となると、ツール類も決まります。外部コマンドは基本的にマシン語プログラムなので、これを生成するようなツールが必要となるのです。これにはCコンパイラといった高級言語を使用することも考えられますが、ここではアセンブラーでの開発環境を提供していきます。

アセンブラーを使用して開発するために必要なツールは、ソースプログラムを作るための「テキストエディタ」、マシン語に変換するための「アセンブラー」、そして動作をチェックするための「デバッガ」があれば事足ります。これらは市販品(M80、MED、S-BUGなど)を



使用しても構いませんが、手に入らない人もいることを想定して、本書がオリジナル開発したものを持載することにします。もちろん、これらのツールは外部コマンドであり DOS 上でのみ利用可能です。それでは、それらの入力の仕方、使い方を解説していきます。なお、市販品とは使用法が異なりますので注意してください。

●プログラム入力のしかた

入力は P154掲載の「COMファイル入力用ツール」を使用して行います。プログラムおよび操作説明はそちらを見てください。

掲載した「アセンブラー」、「エディタ」、「デバッガ」の入力するアドレスと、セーブするときに指定するファイル名、および掲載ページを以下に示します。間違えないようにしてください。

・アセンブラー	ASM.COM	0100H～1B8FH	P161
・エディタ	PED.COM	0100H～277FH	P168
・デバッガ	BUG.COM	0100H～23FFH	P178

3.2 MSX-DOS版アセンブラー

●アセンブラーの特徴

ASM.COM

書式 ASM_<ファイル名>_[スイッチ1][スイッチ2]

Z80CPU用の2バスアセンブラーで、アセンブリ記述されたプログラムをマシン語に変換します。本アセンブラーは「ポケットバンクシリーズ マシン語入門」に掲載した「モニタアセンブラー」のアセンブラーの部分を外部コマンド化し、さらに使いやすく改良したものです。主な特徴は次のとおりです。

・アセンブル作業が簡単である

本アセンブラーはORG命令を0100hとしておくことによりアセンブル後自動的にCOMファイルが生成され、すぐに外部コマンドができるようになっています。そのため、市販のアセンブラーのようなリンク作業がいらないなど、シンプルに作業が運べます。

・モニタアセンブラーのソースがそのまま入力として使える

モニタアセンブラーで作成した行番号付きのソースプログラムを、そのままアセンブルすることができます。これにより、ディスクBASIC上で開発したプログラムをすぐにMSX-DOSで利用することができます。

・BSAVE形式のファイルが出力できる

アセンブルして、すぐにディスクBASICに移行し、BLOAD命令により読み込むといったことが、オプションスイッチによりできるようになっています。この機能を使えば、簡単にディスクBASICで動作するマシン語が開発できます。

・ファイルに出力されるオブジェクト

「モニタアセンブラー」では、高速かつ、操作性のよい環境をディスクBASIC上で実現するため、ソースプログラム、オブジェクトプログラムをオンメモリ上ですべて処理していましたが、反面メモリ不足で大きなプログラムが作れなかったり、モニタアセンブラーが常駐しているアドレスへのプログラムが作りにくいなどの問題がありました。DOS版アセンブラーではソースからオブジェクトへ「ファイルTOファイル」となっているので、プログラムの大きさ、オブジェクトの置かれるアドレスにはほぼ制限がなくなりました。さらに、前述のようにBSAVEファイルも生成できるので、DOS上のプログラムでも、ディスクBASIC上のプログラムでも簡単に作ることができます。

●オプションスイッチ

DOS版アセンブラーでは、2種類のスイッチをコマンドライン上に指定することができます。スイッチ1は「モニタアセンブラー」で使用されていたリスト出力のためのもので、スイッチ2はDOS版への改良時点での追加されたものです。

◆スイッチ1

3文字で構成され、1文字めが「プログラムリスト出力」、2文字めが「ラベルリスト出力」、3文字めが「エラーリスト出力」を表します。

A>ASM TEST.ASM XCD

プログラムリスト出力
ラベルリスト出力
エラーリスト出力

各出力に指定できる文字は次の4種類です。

X	出力無し
C	画面に出力
P	プリンタに出力
D	ディスクに出力

指定しなければ、すべてが画面に出力されます。“X”以外を指定すると処理が遅くなるので、すべてに“X”を指定することを勧めます。

◆スイッチ2


MSX-DOSで一般的に使用されるようなスイッチで“/”に続く1文字で構成され、以下のように使用します。

A>ASM TEST.ASM XCD /N

ここで使用できるスイッチと、その意味を以下に示します。

- | | |
|----|--------------------------|
| /B | BSAVE 形式のオブジェクトを出力 |
| /N | オブジェクトを出力しない |
| /Y | シンボリックファイルを生成する |

各スイッチは、併用することもできますが、“/B”と“/N”を同時に指定するときは矛盾が生じるので、この場合にはどちらかが有効になります(この場合には/Nが有効)。“/Y”はシンボリックデバッガ用(S-BUGなど)のファイルです。本書掲載のデバッガでは使用しません。



●オブジェクトファイル

オプションスイッチにて“/B”を指定すると BSAVE 形式のファイルができますが、このとき拡張子は“.OBJ”となります。DOS 版アセンブラーでは、この他にも 2 種類の拡張子を持ったファイルを生成することができます。それらをまとめたものが次の表です。

.OBJ	/Bスイッチにより作られる。具体的には、ファイルの先頭に、開始、終了、実行アドレスが入る
.COM	ORG 命令を 0100h にすると、すぐに外部コマンドとして使えるように COM ファイルとなる。
.BIN	ORG 命令を 0100h 以外にすると、ただのマシン語ファイルとなる。

●アセンブラーの仕様

「モニタアセンブラー」よりの変更は、行番号が不要になったことと、END 命令を必ずつけるようになったことです。他は、同じですが一通り解説しておきます。

◆ソースプログラム

アセンブラーのソースプログラムの形式を示します。なお、初めが「行番号」となっていると、アセンブラーは無視します。

```
[ラベル:] [[ニーモニック] [オペランド]] [;コメント]
```

◆文字

ソースプログラムに使用できる文字は文字コードが 00H~1FH, 7FH 以外のもので、キーボードから入力できて画面にも表示できる文字です。

◆ラベル

ラベルに使用できる文字は、英数字(大文字、小文字の区別はない)、および "?"、"@" です。ただし、先頭の文字に数字を使用することはできません。ラベルは先頭の 6 文字が有効で 7 文字以降は無視されます。ラベルにはレジスタ名、ニーモニック、条件名を使うことはできません。

アドレスを表すラベルは、ラベル名の後に ":" をつけることで定義されます。定数を表すラベルは EQU 擬似命令により定義することができます。

◆ニーモニック

Z80CPU の全命令です(未定義命令は不可)。

◆擬似命令

使用できる擬似命令は次の 7 個です。DEFB、DEFS、DEFW、DEFM 命令において、省略形 DB、DS、DW、DM は使用できないので注意して下さい。

・ORG 命令(ORiGin)

ロケーションカウンタ(何番地からオブジェクトを生成するか)を設定します。指定のない場合にはロケーションカウンタが0になります。また、100hになるとCOMファイルが生成されます。

・END 命令

アセンブラーに対して、ソースプログラムの終了を指示します。ソースプログラムの最後に必ず入れないとエラーとなります。

・EQU 命令(EQUate)

オペランドの持つラベルを定義します。この命令だけは次の形式で書かれます。ラベルに ":" がつかないことに注意して下さい。

[ラベル] [[EQU] [式]] [;コメント]

・DEFB 命令(DEFine Byte)

メモリに8ビットのデータを設定します。","で区切ることにより複数個記述することもできます。

・DEFM 命令(DFFine Memory)

メモリに文字列のデータを設定します。文字列は「'でくくってください。

```
MSX Self Assembler Rev 1.4
Pass 1
No Error(s)

Pass 2
8: 0000      CLS    005 00100H
1: 0000      COUT   EDU   000H ;OUTPUT 1 CHR
2: 0000      CLS    EDU   000H ;CTRL-CODE
3: 0000      SYSTEM EDU   0000H
4: 0000      END
5: 0000      CLS    EDU   0000H
6: 0000      CLS    EDU   0000H
7: 0000      CLS    EDU   0000H
8: 0000      CLS    EDU   0000H
9: 0000      CLS    EDU   0000H
10: 0000     COUT   EDU   000H ;SYSTEM
11: 0000      END
No error(s)
End Address 0107, 3 Label(s)
```

・DEFW 命令(DEFine Word)

メモリに16ビットのデータを設定します。データは上位8ビットと下位8ビットが逆になってメモリに設定されます。","で区切ることにより複数個記述することもできます。

・DEFS 命令(DEFine Storage)

オペランドで示されたバイト数の領域を確保します。

◆オペランド

オペランドには、式、レジスタ、これらをカッコで囲んだもの、条件名を書きます。これらの規約を記します。

・式

式は次のような形式をしています

[{+ | -}] {定数 | ラベル | \$}
[{+ | -}] {定数 | ラベル | \$}

* [] …省略可能であることを示す

{ } … | で仕切られたうちのいずれかを選ぶ

計算は常に16ビットで行われ、オーバーフローは無視されます。結果として1バイトの値が欲しい場合には16ビットのうち下位8ビットが使われることになり、上位8ビットは無視されます。

・定数

定数には数値定数と文字定数があります。

数値定数は0～9で始まる文字列で、10進数と16進数の2種類があります(2進数は使用不可)。データの後に"D"を付けるか、もしくは何もつけなければ10進数とみなされます。 "H"をつければ16進数とみなされます。

16進数の場合、初めの文字がA～Fであったときには、その前に0をつけて下さい(例 A000H ⇒ 0A000H)。

文字定数は1個または2個の文字を引用符('')で囲んだものです。引用符自体は2つ続けることで1つの引用符となります。式の中には3文字以上の文字定数は使用できません。

・\$(ロケーションカウンタ)

\$は、\$をオペランドに記述した命令の1バイト目のロケーションカウンタの値を示します。例えば、「LD HL,\$」という命令がD308番地に置かれるとすると、オブジェクトは次のようにになります。

アドレス	命令	オブジェクト
D308	LD HL, \$	⇒ 2108D3

・レジスタ名と条件名

レジスタ名および条件名には以下のものが使用できます

レジスタ名	A	B	C	D	E	H	L	I	R
	AF	BC	DE	HL	IX	IY	SP		
条件名	C	NC	Z	NZ	P	M	PE	PO	

◆コメント

“;”の後の文字から行の終わりまでの文字列です

◆エラーメッセージ

ソースプログラムに誤りがあると、アセンブラーは表3-1で示すエラーメッセージを出力します。

アセンブルを中止するエラー	
%	Object area full オブジェクトエリアがいっぱいになった
%	Label table full ラベルテーブルがいっぱいになった
%	Assembler source error ソースがアセンブラーのソースでない
%	Screen not 40×24 text mode SCREEN0 でない

アセンブルを中止しないエラー	
A	Address Overflow アドレスが0FFFFH をこえた
B	Balance Error カッコの左右の数が合わない 引用符の使い方がおかしい
E	Expression Error 演算子、または式の記述がおかしい
F	Format Error オペランドの数が合わない 該当するニーモニックがないなど
L	Label Error ラベルに予約語を使っている ラベルの記述がおかしい
M	Multiply Defined Label 同じラベルが複数個定義されている
O	Operand Error オペランドの記述がおかしい
P	Phase Error バス1とバス2でラベルの値が異なる
R	Reference Error 相対ジャンプが範囲外 ディスプレイスメントが範囲外
U	Undefined Label 未定義ラベルを参照した
V	Value Error オペランドに記述された値が違っている

表3-1 アセンブルエラー一覧表

3.3 MSX-DOS版テキストエディタ

●テキストエディタの特徴

PED.COM

書式 PED_ [<ファイル名>]

アセンブラーなどのソースファイルを作成するためのフルスクリーンエディタです。これを使用することにより簡単にテキストファイルを作ることができます。一度に扱える文字は約20K。MSX(1)/MSX2のどちらでも利用可能です。

このエディタプログラムは、画面1行の文字数が40文字、または80文字に合わせられて作られています。従って、エディタを起動する前に MODE コマンドを使用して、どちらかの文字数にしておいてください。MSX(1)ならば40文字です。


テキストファイルを更新するときはファイル名を指定します。新たなファイルを作成したい場合には指定しません。この場合はエディタを抜けるときにファイル名が聞かれます。エディタが起動すると画面がクリアされ、編集ができるようになります。

●エディタの基本的な操作


この状態で、キーボードより文字を入力していきます。試しに、次のようなテキストを入力してみましょう。

```
SAMPLE TEXT ↓
↓
→      1 1 1 →      YAMA ↓
→      2 2 2 →      KAWA ↓
→      3 3 3 →      UMI ↓
```

ここで“→”となっているところはTABキーを押します。また“↓”となっているところはリターンキーです。このエディタではこれらのコードが見えるようになっています。最後にはテキストの終わりを示す“←”があることにも注目してください。



入力できたら、これをセーブしてみましょう。まずESCキーを押してください。画面の右下に四角のウインドウに閉まれたメニューが表示されます。



そこで、カーソルキーの↑↓を使用して、メニュー内の“*”を動かし“SAVE & QUIT”に合わせてリターンします。

ファイル名を指定しない場合にはファイル名を聞いてきますので、答えてください。これでディスクにテキストファイルが作成され、コマンドモードになります。間違いなくできているか確かめるにはTYPEコマンドを使用すればいいでしょう。



●テキストエディタの仕様

本エディタでは、コントロールキーとファンクションキーを用いることにより、さらに柔軟に文章を編集することができます。機能一覧を表3-2に示します。

ファンクションキー	
ロールアップ F1(↑U)	行を 20 行分進めます
ロールダウン F6(↑D)	行を 20 行分戻します
サーチ&リプレース F2(↑Q)	文字列の検索、置き換えを行います
ペースト F7(↑P)	F8 によりカットした文章をカーソル行の前に挿入します
カット&ペースト設定 F3	F8 によりカットする範囲を指定します
カット、コピー F8	F3 でマークした行より、現在のカーソル行までをバッファに入れます
セットマーク F4	3 つのマークのどこにカーソルを合わせるかの指定を行います
ジャンプ F9	F4 でセットしたマークのある行へカーソルをジャンプさせます
サーチネクスト F5	F2 で設定した文字列を検索します。続けて検索するときに使用します
サーチバック F10	F5 がテキストの先方に検索するのに対し、こちらは逆に向かって行います

コントロールキー	
^B	カーソルを文末へ移動します
^C	F8 と同じ
^D	F6 と同じ
^E	行の終わりまでを削除します
^G	F9 と同じ
^H	BS(バックスペース)
^I	TAB(タブ)
^K	カーソル行をカットします。^Y でペーストできます
^L	カーソルをホームポジションに移動します
^M	CR(リターン)
^N	F5 と同じ
^O	F10 と同じ
^P	F7 と同じ
^Q	F2 と同じ
^R	オーバーライト／インサート切り替え
^S	F4 と同じ
^T	文頭にカーソルを移動します
^U	F1 と同じ
^V	カーソルを行の左に移動します
^W	カーソルのある行をカーソルの前行にコピーします
^Y	^K でカットした行をカーソルの前行にペーストします

その他の機能キー	
ESC	ディスクへの入出力、および終了
TAB	タブコード
RETURN	リターンコード
INS	オーバーライト／インサート切り替え
BS	バックスペース
DEL	デリート
カーソル	カーソル移動

表3-2 エディタの機能キー一覧

◆ ESC

エディタを終えたい、ディスクにロード、セーブしたいという場合に使用します。キーを押したときに表示されるメニューとその意味は以下のとおりです。

* SAVE & QUIT セーブして終了
QUIT セーブせずに終了
SAVE セーブのみ行う
READ A FILE ファイルをロードする

"READ A FILE" を指定するとロードするファイル名が聞かれます。それを入力しリターンするとカーソルのある行の前に指定したファイルがロードされます。

"SAVE & QUIT"、"SAVE" については、コマンド入力時にファイル名を指定しなかったときのみ、ファイル名が聞かれるようになっています。

"QUIT" を指定すると、本当に終えていいのか "SURE ? (Y/N)" と聞いてくるので "Y" か "N" で答えてください。

◆ カット & ペースト

これは、テキストのブロック単位での削除、移動、コピーを行うための機能です。主に使うキーは F3、F7、F8 です。

まずブロックの範囲指定を F3 キーで行います。カーソルをブロックの先頭に持っていき F3 キーを押します。すると、次のようなメニューが表示されます。

SET MARK マークする
CLEAR MARK マークをクリアする
CLEAR BUFFER バッファをクリアする
MARK=00000 マークされた行位置

ここで“SET MARK”を選んでリターンすると、その位置が記憶されます。確認はもう一度F3を押すことにより、最後の“MARK=×××××”に現れます(この場合リターンしてしまうとマークされた位置が変わってしまうのでESCキーを押して抜けるようにしてください)。

この後、カーソルをブロックの最後に移動し、F8を押します。ここでは、次のようなメニューが表示されます。

CUT ブロックを削除し、バッファに格納する
COPY ブロックをバッファに格納する

“CUT”、“COPY”は共にブロックをバッファというメモリに記憶するためのものです。違いは、それと同時に元のブロックを削除するか、しないかです。

バッファに記憶したブロックを使いたい場合にはF7キーを使います。まず、カーソルをブロックの移動、コピー先に持っていくます。ここでF7キーを押せばカーソルの前に、先程記憶されたブロックが現れます。



横80ヶタでのエディタ画面

これらをまとめると次のようになります。

ブロック削除	①カーソルをブロックの先頭に移動 ②F3キーでブロックの先頭をマーク ③カーソルをブロックの最後に移動 ④F8キーでカット(CUT)する
ブロック移動	①カーソルをブロックの先頭に移動 ②F3キーでブロックの先頭をマーク ③カーソルをブロックの最後に移動 ④F8キーでカット(CUT)する ⑤カーソルを移動先に移動 ⑥F7キーを押してペーストする
ブロックコピー	①カーソルをブロックの先頭に移動 ②F3キーでブロックの先頭をマーク ③カーソルをブロックの最後に移動 ④F8キーでコピー(COPY)する ⑤カーソルを移動先に移動 ⑥F7キーを押してペーストする

◆ サーチ & リプレース

テキスト内で、求める文字列を検索したり、置換する機能です。主に使うキーは、F2、F5、F10です。

初めにF2キーを押します。ここでは、次のようなメニューが表示されます。

FIND FORWARD 下方に文字列を検索
FIND BACKWARD 上方に文字列を検索
REPLACE(ALL) 確認無しの置換
REPLACE(STEP) 確認有りの置換
F \$ = * 検索文字列
R \$ = * 置換文字列

「検索」の場合には、まず検索文字列を設定します。“*”をカーソルキーで“F \$ = *”まで移動させ、リターンし、文字列を入力します。次に、現在のカーソル行よりも下の方に検索したい場合には“FIND FORWARD”を、上の方に検索したい場合には“FIND BACKWARD”を選択し、リターンします。見つかった場合には、その位置にカーソルが移動し、見つからなかった場合には“NOT

FOUND."と表示されます。

検索において、一度のみならず何度か検索したい場合があります。こんなときにはF5またはF10で続行することができます。

「置換」の場合には、"F \$ = *"と"R \$ = *"を設定する必要があります。ただし、単に検索した文字を削除したい場合には置換文字列を設定する必要はありません。ただし、この場合には確認の意味で"DO YOU MEAN ERACE?(Y/N)"と聞いてきますので"Y"か"N"で答えてください。

それらが終了したら、次は"REPLACE(ALL)"と"REPLACE(STEP)"のどちらかを選びます。"ALL"を選んだ場合は置換操作が自動的に行われ。"STEP"を選んだ場合には文字が検索されたときに"REPLACE ? (Y/N)"と聞いてくるようになります。"Y"なら置換され、"N"ならば置換されません。途中で止めたいときにはESCキーを押してください。

◆ エラーメッセージ

INVALID FILE NAME ファイル名のつけたが間違っていると出力されます。
CHECK DRIVE STATUS ディスクの空き要領がないときに出力されます。
WARNING MEMORY IS INSUFFICIENT! テキスト編集中にメモリがなくなると出力されます。ESCキーで元に戻りますが、テキストを増やす可能性のあるコマンドは受けつけなくなります。
MEMORY IS INSUFFICIENT! TEXT IS SAVED IN PED.PED ファイルを読み込んでいるときにメモリがなくなると出力されます。この場合は、とりあえず読み込んだテキストが"PED.PED"というファイル名でセーブされ、コマンドモードに戻ります。

3.4 MSX-DOS版デバッガ

● デバッガの特徴

BUG.COM

書式 BUG_ [<ファイル名>]

マシン語の実行チェックをするためのツールです。1バスアセンブラー、1バス逆アセンブラー、トレーサー、など一通りの機能が備わっており、充分な威力を発揮してくれます。

デバッガを起動するときに、ファイル名を指定するとそのファイルが0100h番地より読み込まれてデバッガに入ります。そのとき、次のようなメッセージが出力されます。

```
A>BUG TEST.COM
*** MSX DEBUGER ***
0100 0200
-
```

タイトルの後の2つの16進数は、読み込んだファイルの開始アドレスと終了アドレスです。忘れないようにメモしておくことを勧めます。その下の"-"はデバッガのコマンド待ちを示すプロンプトです。

ファイル名を指定しない場合には、開始、終了アドレスは表示されずにコマンド待ちとなります。

● デバッガの仕様

数値の入力についてですが、アドレスおよびデータは16進数で行ってください("H"は不要)。コマンドの入力は、基本的には大文字でも小文字でもかまいませんが、場合によっては小文字を受け付けないときがあるので気をつけてください。

デバッガで使用できるコマンドは次の14種類です。

A Assemble

書式 A [<アドレス>]

1バスアセンブラーです。入力するとアドレスを表示され、命令が入力できるようになります。命令は1行に1命令づつで、ビリオド(.)でデバッガのコマンド待ちに戻ります。また、命令に誤りがあった場合には、"ERROR"と表示され、やはりコマンド待ちに戻ります。

コマンド入力時にアドレスを指定すると、そのアドレスからアセンブルが始まり、指定しなければ前回入力したアドレスから始まります。

なお、入力はすべて大文字で、値はすべて16進数("H"はつけない)で行ってください。

B Break point

書式 BP<アドレス>

BL

BC

"BP"はブレイクポイントの設定、"BL"は設定したブレイクポイントの表示、"BC"はブレイクポイントのクリアを行います。"BP"により1度に設定できるブレイクポイントは4個所まで、それ以上設定しようとすると"NO MORE BREAK POINT"とメッセージが表示されます。この場合には"BC"でブレイクポイントをクリアしてください。なお、"BC"コマンドは、使用すると全ブレイクポイントがクリアされますので注意してください。

D Dump

書式 D [<開始アドレス>] [<終了アドレス>]

メモリダンプを行います。使用するとメモリの内容を、16進数とキャラクタで表示します。"D"のみだと前回入力したアドレスから1ページ分、"D<開始アドレス>"だと指定したアドレスから1ページ分が表示されます。

F Fill memory

書式 F<開始アドレス>,<終了アドレス>,<データ>

指定したメモリ間を、指定したデータで埋めます。データは1バイトの値です。

G Go user program

書式 G [<アドレス>] [, <ブレイクポイント>]

プログラムを実行します。アドレスを指定しないと、Xコマンドで表されるPC値から、指定した場合にはそのアドレスから実行を始めます。実行中にブレイクポイントが設定されている命令を通りると実行が中断されます。

H Help

書式 H

デバッガにおけるコマンドの簡単な使い方を表示します。

I set file name

書式 I<ファイル名>

ディスクから読み込んだり書き出したりするファイル名を設定します。Rコマンド、Wコマンドを使用する前に使います。

L disassemble List

書式 L [<開始アドレス>] [, <終了アドレス>]

メモリ中のプログラムを逆アセンブルして表示します。"L"のみならば前回入力したアドレスから16命令分、"L<開始アドレス>"ならば指定したアドレスから16命令分逆アセンブルして表示します。

```

A>BUG HELLO.COM
*** MSX DEBUGGER ***
0100 0110
0100 LD C,09
0102 LD DE,0100
0105 JP 0005
0108 LD C,B
0109 LD H,L
010A LD L,H
010B LD L,A
010C LD H,L,B00D
0110 INC H

```

Lコマンド実行例

値は16進数ですが"H"はつかないので注意してください

M Modify memory

書式 M [<アドレス>]

メモリ内容の表示および変更を行います。入力すると、アドレスとその現在の内容を表示しますから、変更する場合には16進数を、変更しない場合にはリターンのみ押します。" ." を入力するとデバッガのコマンド待ちに戻ります。

Q Quit

書式 Q

デバッガを抜けて MSX-DOS のコマンド待ちに戻ります。"C" と入力してもデバッガを抜けることができます。

R Read user program

書式 R [<アドレス>]

ディスクからプログラムを読み込みます。アドレスを指定するとそこから、指定しないと0100h番地から読み込まれます。このコマンドを使用する前には、必ず I コマンドでファイル名を指定しておいてください。

T Trace

書式 T [<カウント>]

マシン語プログラムのトレースを行います。実行は X コマンドで示される PC 値からです。<カウント>を指定しなければ1命令だけ実行されコマンド待ちに戻り、指定した場合には、その数分の命令を自動的に実行します。指定できるカウント数は 00~FF までで、0 だと 256 回トレースされます。どちらも 1 命令実行するごとにレジスタの内容が表示されます。表示される内容と意味は以下のとおりです。

フラグ ↓	S-C A=00 B=0000 D=0000 H=0000 …表レジスタ群
	— A' 00 B' 0000 D' 0000 H' 0000 …裏レジスタ群
	P=0100 S=AFFF X=0000 Y=0000
	0100 JP D000 …命令

```
-X
---- A=00 B=05C3 D=0000 H=0000
---- A'00 B'0000 D'0000 H'0000
P=0107 S=B000 X=0000 Y=0000
0107 NOP
```

```
-T
---- A=00 B=05C3 D=0000 H=0000
---- A'00 B'0000 D'0000 H'0000
P=0108 S=B000 X=0000 Y=0000
0108 LD C,B
```

```
-T2
---- A=00 B=0505 D=0000 H=0000
---- A'00 B'0000 D'0000 H'0000
P=0109 S=B000 X=0000 Y=0000
0109 LD H,L
---- A=00 B=0505 D=0000 H=0000
---- A'00 B'0000 D'0000 H'0000
P=010A S=B000 X=0000 Y=0000
010A LD L,H
```

-■

W Write to disk

書式 W<アドレス1> [<アドレス2>]

ディスクへプログラムを書き込みます。<アドレス2>を省略すると、0100h 番地から <アドレス1> までが、省略しなかったときには <アドレス1> から <アドレス2> が書き込まれます。このコマンドを使用するときには I コマンドでファイル名を指定しておく必要があります。

X eXamine

書式 X [<レジスタ名>]

レジスタ内容の表示、および変更を行います。"X"のみならば、T コマンドと同じ形式でレジスタが表示されます。"X"の後にレジスタ名を指定した場合は、レジスタ値の変更となります。実行すると現在のレジスタ内容が表示され入力待ちとなりますから、設定したい値を入力してください。

-XA A レジスタを変更するとき

A=00 設定値を入力

レジスタ名は英大文字で入力してください。使用できるレジスタ名は以下のとおりです。

A	A レジスタ
B	BC レジスタ
D	DE レジスタ
H	HL レジスタ
F	FLAG レジスタ

X	IX レジスタ
Y	IY レジスタ
S	SP スタックポインタ
P	PC プログラムカウンタ

* A, B, D, H, F のレジスタは後に ":" をつけることにより裏レジスタも指定できます。

第6章

MSX-DOS ユーティリティー 集

●プログラムの入力の仕方

プログラムの入力は、P 154 掲載の "COMIN.BAS" で行います。入力するアドレスは各プログラムの初めを見るか、ダンプリストのアドレスを見てください。また、セーブするファイル名(コマンド名)は、説明の初めの枠で用いられた名前にしてください。

●多機能モニタ

アドレス 0100H～230FH P187

MON.COM

書式 MON [-P]

◆概要


MSX2 専用 MSX-DOS 多機能モニタです。スロット切り替え、逆アセンブルなどの機能があります。また、セーブ、ロードをサポートしていますので、COM ファイルのバッチあて(修正)に使用できます。根性があれば COM ファイルも作成できるでしょう。なお、画面の横文字数は 80 行にしておいてください。また、ドライブは 3 台以上あると使用できません。プリンタは 80 行のものを使用してください。81 行以上のプリンタを使用する場合には "-P" オプションを付けて起動してください。

◆起動

起動すると図6-1 のような画面が表示されます。

本プログラムは起動されると自分自身を TPA の高位アドレスに転送するようになっています。従って TPA の 100h 番地からモニタの開始番地まで自由に使用できます。モニタの専有するアドレスは画面上の右下にある "Area" に表示されます。

図6-1 モニタの画面説明



◆基本操作

a) 値の入力

1 バイトの値を 16 進数で入力するときには、2 桁入力した後リターンする必要はありません。1 桁目で間違えていることに気づいたときは BS キーで戻すことができます。このときキーボードが以下のように設定されているのでテンキーを 16 進入力として使用することができるようになっています(ただし、機種によっては、配列の違いにより入力しにくくなる場合もあります)。

“.” → A	“;” → B	“+” → C
“-” → D	“*” → E	“/” → F

1バイトの値をキャラクタで入力するときには、カーソルが1桁目にあるときにダブルクオーテーション(“)を入力することにより次に入力した文字のアスキーコードが設定されます。

2バイトの値は16進数のみで入力します。このときは、16進数4桁を入力した後にリターンキーを押してください。

b)メモリの書き換え

ダンプエリアにカーソルがある状態で、バイト入力をすると、カーソル位置のアドレスの内容が書き換えられます。正しく書き込めると、カーソルは次のアドレスに移動します。書き換えられなかつた場合(ROMであった場合)にはBEEP音がしてカーソルは移動しません。

c)カーソル移動

カーソルキーでカーソルを移動する場合の機能は、次のようになっています。

① カーソルキーのみ	→ … アドレスを1バイト進める ← … アドレスを1バイト戻す ↓ … アドレスを16バイト進める ↑ … アドレスを16バイト戻す
② SHIFT+カーソルキー	→ … アドレスを4バイト進める ← … アドレスを4バイト戻す ↓ … ロールアップする ↑ … ロールダウンする
③ CTRL+カーソルキー	→ … 検索データを前方にサーチする ← … 検索データを後方にサーチする ↓ … アドレスを256バイト進める ↑ … アドレスを256バイト戻す

d)各種コマンド(ノーマル)

ダンプエリアにカーソルがある状態でコントロールキーを入力することにより、次のコマンドを使用することができます。

^A(アドレス設定)

表示するアドレスを設定します。現在のアドレスが表示されているところにカーソルが移動するので入力してください。

^C(チェックサム計算方式の変更)

入力するごとにチェックサムの方式が変わっていきます。

MSX	… MSXマシン方式(アドレス+8バイト)
SUM16	… 16バイト単純サム(3桁)
STD16	… 16バイト単純サム(2桁)
STD8	… 8バイト単純サム

^F(検索データの設定)

画面に“Find”と表示されるので、検索したいデータを1バイト入力します。見つかると画面上でリバース表示されます。解除するときにはもう一度“F”を押して、リターンします。このコマンドはデータの設定をするだけで、実際の検索はカーソルキーで行います。なお、検索の後述のブロック表示が同時に行われた場合、リバース表示はブロックが優先となるので注意してください。

^G(プログラムの実行)

画面に“Call program”と表示されるので、アドレスを入力します。リターンのみだと、前に設定したアドレスに制御が移ります。キャンセルはESCキーで行ってください。実行はCALL命令で行われます。実行後戻ってくるとレジスタエリアが設定されます。SHIFT+^Gで実行すると、リターンしたときに入力画面にすぐ戻らないので、画面表示を行っているプログラムのときにはお勧めです。

^L(ファイルのロード)

画面に“Load”と表示されるので、ファイル名を入力します。ファイルは100hにロードされます。サイズチェックをしてないので、巨大なファイルを読み込むときにはTPA以外を壊さないように注意してください。なお SHIFT+^Lでカーソル位置よりロードすることも可能です。

**^R(レジスタ設定)**

レジスタエリアの設定を行います。

^W(ファイルのセーブ)

画面に "Save" と表示されるので、ファイル名を入力します。セーブされるのは ^L でロードされたのと同じだけのメモリの範囲です。任意のサイズをセーブしたい場合には、後述のブロックセーブを使用してください。

^X(入力モードの切り替え)

カーソルがアスキーエリアに移動し、アスキーキャラクタ入力モードになります。このモードでは入力したキーのコードがそのままメモリに設定されます。カーソルキーのコードもそのまま入力されるので、カーソル移動はできません。^X で通常のモードに戻ります。

TAB(ヘルプメニュー)

コマンド一覧が表示されます。

^ESC(モニタを抜ける)

モニタを抜けて MSX-DOS に戻ります。

e)各種コマンド(ブロック)

メモリの任意の範囲を対象としたコマンドです。やはりコントロールキーで指定します。

^B(ブロックの開始アドレスの設定)

現在のカーソル位置がブロックの開始として設定されます。設定されるとその位置がリバース表示されます。

^K(ブロックの終了アドレスの設定)

現在のカーソル位置がブロックの末尾として設定されます。設定するとブロック間がリバース表示されます。

^O(ブロックの ON/OFF 切り替え)

設定したブロックを、有効にするか無効にするか、切り替えます。有効である場合は ^M、^P、^S、^U が使用できます。なお、無効になるとリバース表示されなくなります。

^M(ブロック転送)

ブロックを現在のカーソル位置以降に転送します。転送元と転送先は重なっていてもかまいません。

^P(ブロックプリント)

ブロックをプリンタに打ち出します。実行中画面が変化しますが、問題ありません。ESC キーで中断できます。

^S(ブロックセーブ)

ブロックをセーブします。画面に "Save" と表示されるのでファイル名を入力してください。

^U(ブロックファイル)

ブロックを指定した 1 バイトの値で埋めます。画面に "Memory Fill" と表示されるので値を入力します。

f)各種コマンド(プロ)

一步踏み込んだプロ用のコマンドです。本モニタを最大限に活かすために、これらのコマンドを知っておくといいでしょう。

^D(逆アセンブル)

カーソル位置から 16 行分逆アセンブルします。数値はすべて 16 進数で表現されます。また相対アドレスは絶対アドレスに直されます。ここでは、次のキーコマンドが使用できます。

- ↓ … 次の16行を表示します
- ↑ … 直前の16行を表示します
- ^A … アドレスを設定し直します
- ^P … ハードコピーを行います

本モードを抜けるときはESC、スペース、リターンを押します。ESCかスペースにより「本モードに入ったときのアドレス」、リターンにより「現在逆アセンブルしたアドレス」、に戻ることができます。



^T(スロット切り替え)

デフォルトのスロット(MSX-DOSのスロット)と^Yで指定したスロットを切り替えます。

^Y(スロット番号の指定)

画面に“Slot”と表示されるので、初めに基本スロット番号(0～3)を入力します。その後、拡張スロット番号を指定する場合はそれを入力(0～3)し、そうでない場合はリターンのみ押します。正しく入力されると、その場でスロットが切り替わります。なお、スロットが切り替わっているときは、検索、実行、セーブ、ロード、プリントを除くブロックコマンドは無効となります。また、スロット変更中はスクロール速度が遅くなります。

^Vn(アドレスの記憶)

現在のアドレスを記憶します。nは1～3の値で、3か所の記憶が可能となっています。

^Qn(アドレスの移動)

^Vnで記憶したアドレスに移動します。nは1～3の他に「B…ブロックの先頭」、「K…ブロックの末尾」、「Q…現在のアドレスを^V3として記憶してから^V3で記憶したエリアに移動する」が使用できます。

^QP(ハードコピー)

画面のハードコピーをプリンタに打ち出します。

●ファイルダンプ

アドレス 0100H～027FH P196

FDUMP.COM

書式 FDUMP_<ファイル名>

ファイルの内容を画面に16進数で表示するためのコマンドです。1画面ごとに表示は止まりますので任意のキーを押してください。ファイルを最後まで表示すると終ります。




●漢字 TYPE

アドレス 0100H～0BD7H P197

KTYPE.COM

書式 KTYPE_<ファイル名>

シフト JIS で書かれた漢字ファイルを画面に表示します。このプログラムを使うときは漢字 ROM が装備されてないと使えません。MSX2 専用となっています。



●ディスクダンプ

アドレス 0100H～06FFH P200

DKDUMP.COM

書式 DKDUMP

ディスクの内容をセクタごとに表示するためのユーティリティーです。実行すると以下のような画面が表示されます。

ドライブ番号を聞いてくるので "A" とか "B" と指定してください。リターンすると、初めに論理セクタ 0 が読み込まれ、その内容が 16 進数とキャラクタで表示されます。1つのセクタは 512 バイトですが、1画面に入らないので、4つのページに分けてあります。

画面の "MAX SEC." は論理セクタの上限値、"CURRENT SE

```
< DORA DUMP > PAGE1/4
EB FE 9B 59 44 2D 36 34
30 29 2B 00 02 B2 01 00
02 70 00 00 02 F8 02 00
09 00 01 00 00 00 00 00
53 58 C0 32 C0 36 55
23 36 C0 31 1F F5 11 9B
CB 8E CB 7D F3 3C 2B
23 11 00 01 00 1A CB 7D
F3 21 01 00 22 AB 03 21
00 9F 11 00 C0 0E C0
1B F2 00 00 00 00 00 00
00 00 72 E6 F1 FF 00 00
07 0B 00 00 00 00 00 00
11 07 0B 00 00 00 00 00
0E 07 0B 00 00 00 00 00
6F 6F 74 20 65 1B 84 4F
00 00 00 00 00 00 00 00
dot error
COMMAND <J, L, I, M, S, Z, W, Q>=>
MAX SEC.=0719 CURRENT SEC.=0000
```

C." は現在表示されている論理セクタ、を表しています。ここでは次のコマンドを使用することができます。

J, ←	… セクタ間の移動(若番方向へ)
L, →	… セクタ間の移動(老番方向へ)
I, ↑	… ページ間の移行(若番方向へ)
M, ↓	… ページ間の移行(老番方向へ)
S	… セクタ番号の指定
Z	… データの変更
W	… データの書き出し
Q	… 終わり

Zコマンドはディスクのデータを変更するコマンドです。画面上にカーソルが現れるので変更したいところに動かして上書きしてください。ただし、この時点ではディスクに書き込まれないので ESC キーを押してコマンド入力に戻り、Wコマンドを実行してください。



●簡単ファイルコピーその1、その2

アドレス 0100H～127FH P202

アドレス 0100H～1407H P207

FCOPY.COM / FCOPY2.COM

書式 FCOPY / FCOPY2 [<ファイル名>]

コピーしたいファイルを選択して、A ドライブから B ドライブに一気にコピーするユーティリティーです。「その1」は MSX(1)/2 兼用、「その2」は MSX2 専用です。コマンドを入力すると次のような画面が表示されます。「その1」の方はファイル名が2列に表示され、「その2」の方は5列に表示されます。コマンド入力時、「その2」の方はファイル名が指定でき、「FCOPY2 * . COM」などとすることにより一定の名前だけあらかじめ選択することができます。



選択にはスペースキーを使います。押すと「その1」の場合ファイル名の横に '*' マークが、「その2」の場合ファイル名が反転表示され、コピーするファイルであることが設定されます。もし間違えてつけてしまった場合には、もう一度スペースキーを押せば消えます。またMキーを使って選択することもできます。この場合は1度目にMキーを押したところから2度目に押したところまでの連続した部分が選択されます。また、「その1」で、ファイルが画面に入りきらない場合は、スクロールするようになっています。なお、選択中やめる場合はESCキーを押してください。

● CP/M → MSX-DOS ファイルコンバート

CP/M と MSX-DOS のディスクの管理の仕方は、根本的に異なります。そのため、CP/M 上のファイルを MSX-DOS 上に転送しようとすると、非常に困難を経めます。そこで、ここでは CP/M マシンと MSX とを RS-232C でつなぎ、それを通じて転送することを試みました。

転送作業をするのには、RS-232C つきの CP/M マシンと、RS-232C つきの MSX です。また、CP/M の方には転送用プログラムを作成するため M80 などのアセンブラーが必要です。ちなみに、ここで使用したシステムは「PC-9801+PLUS80」と「RS-232C つき MSX」です。

なお、説明を読んで意味がわからない人は行わないでください。

◆ 転送する手順


RS-232C を通じての転送は、アスキーファイルに限ることになります。そのため、まず目的のプログラムファイル(例えば COM ファイル)をアスキーファイルに直す作業から始めます。このとき採用するのは「ヘックスファイル形式」で、ファイルの中味を全部 16 進数の文字列に変換したものです。これは、ファイルの中の 1 バイトを見たときに、例えばそれが 1Ah であったなら、これを文字の "1" と "A" に直して書き出したファイルをいいます。

* カノープス電子(株)発売の PC-9801 用 Z80 ボードです。

"BINTOHEX.MAC" (P 212) がそのためのプログラムです。これは、CP/M 上で実行し、目的のファイルをヘックス形式に変換します。

後の手順は簡単で、このヘックスファイルを RS-232C を通して MSX に送ってやり、次に MSX の方でこのヘックスファイルをもとのファイル形式に直してやればいいわけです。

CP/M から RS-232C を通して送り出すためのプログラムが "CTRANS.MAC" (P 218) で、MSX の方で受け取るためのプログラムが "MTRANS.BAS" (P 221) です。また、それを元のファイル形式に戻すためのプログラムが "HEXTOBIN.BAS" (P 222) です。



◆ 使用方法

例として、CP/M から CLS.COM という名前のファイルを MSX に転送してみることにします。

① CP/M システムの方で何らかのエディタを使って、"BINTOHEX.MAC"、"CTRANS.MAC" を入れ、それをアセンブルして 2 つの COM ファイル ("BINTOHEX.COM"、"CTRANS.COM") を作ります。

② MSX のディスク BASIC で、"MTRANS.BAS"、"HEXTOBIN.BAS" を入力しておきます。

③ MSX と CP/M マシンを、RS-232C 用クロスケーブルを使ってつなぎます。

④ CP/M システムの方で、目的のファイルを "BINTOHEX.COM" 使ってヘックスファイルに変換します。

```
A>BINTOHEX CLS.COM
```

これで "CLS.HEX" というファイルが作られます。

⑤ MSX のディスク BASIC で "MTRANS.BAS" を実行し、続いて CP/M の方で、コマンドラインから次のように入力します。

```
A>CTRANS CLS.HEX
```

すると CP/M から MSX に "CLS.HEX" が転送され、MSX 側はそれを "GOTCPM.HEX" とい名前のファイルに書き出します。

⑥ 転送が終ったら、MSX のディスク BASIC で "HEXTOBIN.BAS" を実行します。そうすると "GOTCPM.COM" とい名前のファイルが作られます。後は適当なファイル名にこれをリネーム(REN)すれば終わりです。

CP/M の方で元々アスキーファイルだったものは、いちいちヘックスファイルに直さなくても、"CTRANS.COM" を使って転送できます。この場合は MSX 側で "HEXTOBIN.BAS" にかける必要もないため "GOTCPM.HEX" をそのままリネームすればいいでしょう。

なお、"CTRANS.COM" を使って転送する前には、通信方式を設定しなくてはいけません。MSX の方は "TRANS.BAS" の中で次頁のように設定しているので、CP/M の方もそれに合わせて設定するといいでしょう。自分で CP/M と RS-232C のマニュアルを読んで適切に設定してください。

ポーレート	…1200
キャラクタ	…8ビット
parity	…なし
ストップビット	…1
XON/XOFF	…なし
C S	…なし
オートLF	…なし
SI/SO	…なし

なお、転送されたプログラムは正常に動かない場合もあります。原因は、元から MSX-DOS では動かないプログラムか、あるいは転送中にノイズを拾ってしまったかのどちらかだと思われます。何度も手順等を確認し、やり直してみて、ダメだったときには素直にあきらめるのが賢明だと思われます。

最後に書いておきますが、CP/M 上の市販のプログラムは、コピーしてはいけないことになっています。気をつけてください。

参考文献-

- MSX テクニカルハンドブック (アスキー)
MSX-DOS-TOOLS マニュアル (アスキー)
MSX ポケットバンクシリーズ (アスキー)
MSX マガジン (アスキー)

プログラム・スタッフ—

ASM	. COM	大 貴 広 幸 / 長 井 健 一
PED	. COM	張 東 一
BUG	. COM	清水 真佐志
MON	. COM	五 味 守
FDUMP	. COM	張 東 一
KTYPE	. COM	長 井 健 一
DKDUMP	. COM	張 東 一
FCOPY	. COM	長 井 健 一
FCOPY2	. COM	長 井 健 一
その他		B I T S

表紙イラストー

ケロヨン村田

本文イラストー

茶目高橋

本文写真一

山田 裕司

MSX-DOS

スーパー ハンドブック

1987年11月9日 初版発行／1988年4月1日 2版発行

定価1,200円

著者 BITS

発行者 塚本慶一郎

発行所 株式会社アスキー

〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル

振替 東京4-161144

TEL (03)486-7111 (大代表)

出版営業部TEL (03)486-1977 (ダイヤルイン)


本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部について(ソフトウェア及びプログラムを含む), 株式会社アスキーから文書による許諾を得ずに, いかなる方法においても無断で複写, 複製することは禁じられています。

編集担当 秋山耕一

CTS 株式会社福田工芸

印刷 株式会社加藤文明社

ISBN4-87148-045-3 C3055 ¥1200E



- COMファイル入力用ツール
- COMファイルプリントアウトツール
- DOS版テキストエディタ
- DOS版アセンブラ
- DOS版デバッガ
- 多機能モニタ
- ファイルダンプ
- 漢字TYPE
- ディスクダンプ
- 簡単ファイルコピーその1
- 簡単ファイルコピーその2
- CP/M用ファイルTOヘックス
- CP/M用送信プログラム
- MSX用受信プログラム
- MSX用ヘックスTOファイル

I\$BN4-87148-045-3 C3055 ¥1200E

定価1200円