
Тема 9

Процедуры в языке Ассемблера



Понятие процедуры



В языке Ассемблера для обозначения логических модулей программы используется более общий термин *процедура*.

Нестрого *процедуру* можно определить как именованный блок команд, оканчивающийся оператором возврата.

Оформление процедур



Для оформления процедуры используется конструкция

имя_процедуры PROC [NEAR|FAR]

;тело процедуры


RET

имя_процедуры ENDP

Следует сказать, что, в отличие от записи процедур на языках высокого уровня, директивы **PROC** и **ENDP** не генерируют никакого кода.

Поэтому программист сам должен следить за тем, чтобы вход в процедуру не был выполнен после выполнения команды, непосредственно предшествующей процедуре, а выход из процедуры выполнялся только командой **RET**.

Работа с процедурами



Изучение механизма реализации процедур предполагает рассмотрение следующих вопросов:

- как осуществить вызов процедуры и выход из нее;
- как передать в процедуру параметры.


Команды для работы с процедурами

• **CALL адрес** — вызов процедуры **адрес** — точка входа в процедуру.

Для указания типа вызова (ближний или дальний) можно задать спецификатор **NEAR** или **FAR**

■ RET — выход из процедуры

Схема вызова процедур



Различают:

- ближний (NEAR) и дальний (FAR) вызовы (но не короткий!);
- прямой и косвенный вызовы.

Первый вопрос решен аппаратно, второй – программно.

Получают:

- прямой ближний;
- прямой дальний;
- косвенный ближний;
- косвенный дальний.


Схема вызова процедур

Тип адресации при вызове процедуры зависитот используемой модели памяти.

Директива .model автоматически устанавливает нужный атрибут для вызываемых процедур:

- модели tiny, small и compact устанавливают атрибут near,
- модели medium, large и huge атрибут far.
- для 32-разрядных приложений, использующих модель **flat**, все вызовы процедур считаются ближними (near).





Вызов процедуры связан с изменением регистров **CS** и **EIP/IP** (или только второго регистра).

Перед изменением регистров **CS** и **EIP/IP** в стеке сохраняются их старые значения. При возврате из процедуры эти значения извлекаются из стека.


Работа со стеком при дальнем вызове процедур





После этого в регистры **CS/EIP** заносится информация либо из команды (*прямой вызов*), либо из области памяти, адрес которой определяется в команде (*косвенный вызов*).

Правила для работы с процедурами



- каждой выполненной команде **CALL** должна соответствовать команда **RET** и наоборот;
- значения регистра ESP в начале работы процедуры и перед выходом из нее должны совпадать.

Пример вызова и возврата из процедуры

main PROC

• • •

00000020 call MySub 00000025 mov eax, ebx

. . .


MySub PROC 00000040 mov eax, edx


. . .

ret MySub ENDP


Вызов

00000025 ESP 00000040 EIP





Варианты размещения процедур в программе



- *в начале программы* (до первой исполняемой команды);
- *в конце программы* (после команды, возвращающей управление операционной системе);
- промежуточный вариант тело процедуры располагается внутри другой процедуры или основной программы (в этом случае необходимо предусмотреть обход процедуры с помощью команды безусловного перехода **JMP**);
- в другом модуле.

Примеры записи процедур (реальный режим работы процессора)



Вариант 1 – процедура записана до головной программы

```
.model small
            .stack 100h
            data
            db 13, 10, '$'
crlf
            . code
writeln
            proc
            mov dx, offset crlf
            mov ah, 09h
            int 21h
            ret
writeln
            endp
            .startup
            call writeln
            .exit
end @startup ; явно указываем точку входа в программу2
```

Примеры записи процедур (реальный режим работы процессора)

<u>Вариант 2</u> – процедура записана после головной программы



```
.model small
            .stack 100h
            .data
            db 13, 10, '$'
crlf
            . code
            .startup
            call writeln
            .exit
writeln
            proc
            mov dx, offset crlf
            mov ah, 09h
            int 21h
            ret
writeln
            endp
end
```

Примеры записи процедур (реальный режим работы процессора)




Вариант 3 (неверный) – процедура будет выполнена дважды!

```
.model small
            .stack 100h
            data
                  13, 10, '$'
crlf
            db
            . code
            .startup
            call writeln
writeln
            proc
            mov dx, offset crlf
            mov ah, 09h
            int 21h
            ret
writeln
            endp
            exit
end
```


14

Работа с локальными данными



```
writeln proc
           @@m1
      jmp
                 13, 10, '$'
@@crlf
          db
@@m1:
     push
           ds
     push
           CS
     pop ds
     mov dx, offset @@crlf
     mov ah, 09h
      int 21h
           ds
     pop
      ret
writeln endp
```

Передача параметров в процедуры




В архитектуре процессоров х86 нет никаких аппаратных решений по механизму передачи параметров. Это означает, что программист сам может реализовать любой механизм передачи параметров, приемлемый для него.

К настоящему времени сложились определенные стандарты, следование которым весьма желательно!

Параметры могут быть переданы:

- через общие области памяти;
- через регистры;
- через стек.

Передача параметров через общие области памяти




Аналог в языках высокого уровня – использование глобальных переменных.

Суть метода — и головная программа, и процедура работают с одной и той же областью памяти. Для доступа к этой общей области используются метки, которые в дальнейшем компилируются в конкретные адреса.

Достоинство – простота реализации.

Недостаток – если процедура должна обрабатывать различные данные при различных вызовах, на головную программу возлагается дополнительная обязанность по пересылке данных в общие области или из них.

Передача параметров через регистры



Суть метода — перед обращением к процедуре в регистры общего назначения заносится информация, необходимая для работы процедуры. В этом случае при описании программы необходимо подробно и четко указать, какие параметры через какие регистры передаются.

Достоинство – простота реализации и бОльшая гибкость по сравнению с первым способом.


Недостаток – количество регистров общего назначения невелико, и их может не хватить для передачи большого количества параметров.

Пример передачи параметров через регистры

Требуется написать процедуру сложения двух целых чисел. Использовать передачу параметров через регистры.

```
слагаемые передаются через регистры еах и ebx
сумма возвращается в еах
SUM
    proc
     add eax, ebx
     ret
SUM
     endp
 вызов процедуры
     mov eax, A
     mov ebx,B
     call SUM
           S, eax
     mov
```

Передача параметров через стек



Суть метода – вызывающая программа перед выполнением команды **CALL** заносит в стек либо значения фактических параметров, либо их адреса.


Первый способ соответствует передаче параметров по значению, второй – по адресу.

Процедура извлекает из стека полученную информацию без использования команд **POP**, используя тот факт, что к содержимому стека можно обращаться, как к любому другому участку памяти.

Достоинство – количество параметров и их размер практически неограниченны.

Недостаток – необходимо продумывать механизмы помещения в стек и извлечения из стека.

Схема передачи параметров через стек



Рассмотрим вызов NEAR-процедуры с двумя параметрами:

```
push eax; второй параметр
```

push edx; первый параметр

call myproc

Содержимое стека после call myproc:





Схема передачи параметров через стек




Фрагмент процедуры:

```
myproc proc
push ebp
mov ebp, esp
mov eax, dword ptr [esp+8];первый параметр
mov ebx, dword ptr [esp+12];второй параметр
. . . pop ebp
myproc endp
```

Стек после push ebp:



Проблемы при передаче параметров через стек



При передаче данных через стек необходимо решить следующие вопросы:

- в каком порядке передавать параметры;
- какая программа должна очищать стек.

Возможны два варианта очистки стека:

- процедура очищает стек в момент выхода (выполнения команды RET);
- вызывающая программа очищает стек после того, как она вновь получила управление.

Очистка стека процедурой



Этот способ реализован аппаратно: общий формат команды **RET** включает непосредственный операнд – число байт, которые выталкиваются из стека при выполнении команды **RET**:


RET количество байтов

Недостатки:


- размер блока параметров должен быть определен в момент написания программы, и это не позволяет, например, передавать переменное число параметров;
- в стеке нельзя передавать возвращаемые значения.

Иллюстрация передачи параметров через стек





Очистка стека головной программой




Этот способ должен быть реализован программно:

1) предполагается, что поле вызова процедуры головная программа должна чистить стек, например:

```
mov eax, x
mov edx, y
call myproc
pop edx
pop eax
```

2) можно откорректировать регистр указателя стека **ESP** на величину *4•n*, где *n* — количество аргументов, например:

```
call my_prog
mov eax, [esp] ;извлечение выходных параметров
add esp, 8
```



Спасибо за внимание!