## Системный вызов open

## Прототип системного вызова

```
#include <fcntl.h>
int open(char *path, int flags);
int open(char *path, int flags, int mode);
```

## Описание системного вызова

Системный вызов **open** предназначен для выполнения операции открытия файла и, в случае ее удачного осуществления, возвращает файловый дескриптор открытого файла (небольшое неотрицательное целое число, которое используется в дальнейшем для других операций с этим файлом).

Параметр **path** является указателем на строку, содержащую полное или относительное имя файла.

Параметр flags может принимать одно из следующих трех значений:

- O\_RDONLY если над файлом в дальнейшем будут совершаться только операции чтения;
- O\_WRONLY если над файлом в дальнейшем будут осуществляться только операции записи;
- O\_RDWR если над файлом будут осуществляться и операции чтения, и операции записи.

Каждое из этих значений может быть скомбинировано посредством операции "побитовое или ( I )" с одним или несколькими следующими флагами:

- O\_CREAT- если файл с указанным именем не существует, он должен быть создан.
- O\_EXCL применяется совместно с флагом O\_CREAT. При совместном их использовании и существовании файла с указанным именем, открытие файла не производится и констатируется ошибочная ситуация.
- O\_NDELAY запрещает перевод процесса в состояние **ожидание** при выполнении операции открытия и любых последующих операциях над этим файлом.
- O\_APPEND при открытии файла и перед выполнением каждой операции записи (если она, конечно, разрешена) указатель текущей позиции в файле устанавливается на конец файла.
- О TRUNC если файл существует, уменьшить его размер до 0, с сохранением

существующих атрибутов файла, кроме, быть может, времен последнего доступа к файлу и его последней модификации.

Кроме того, в некоторых версиях операционной системы UNIX могут применяться дополнительные значения флагов:

- O\_SYNC любая операция записи в файл будет блокироваться (т. е. процесс будет переведен в состояние **ожидание**) до тех пор, пока записанная информация не будет физически помещена на соответсвующий низлежащий уровень hardware.
- **O\_NOCTTY** если имя файла относится к терминальному устройству, оно не становится управляющим терминалом процесса, даже если до этого процесс не имел управляющего терминала.

Параметр **mode** устанавливает атрибуты прав доступа различных категорий пользователей к новому файлу при его создании. Он обязателен в том случае, если среди заданных флагов присутствует флаг **O\_CREAT** и может быть опущен в противном случае. Этот параметр задается как сумма следующих восьмеричных значений:

0400	- Разрешено чтение для пользователя, создавшего файл.
0200	- Разрешена запись для пользователя, создавшего файл.
0100	- Разрешено исполнение для пользователя, создавшего файл.
0040	- Разрешено чтение для группы пользователя, создавшего файл.
0020	- Разрешена запись для группы пользователя, создавшего файл.
0010	- Разрешено исполнение для группы пользователя, создавшего файл.
0004	- Разрешено чтение для всех остальных пользователей
0002	- Разрешена запись для всех остальных пользователей
0001	- Разрешено исполнение для всех остальных пользователей

При создании файла реально устанавливаемые права доступа получаются из стандартной комбинации параметра **mode** и маски создания файлов текущего процесса **umask**, а именно - они равны **mode** & ~umask.

При открытии файлов типа FIFO системный вызов имеет некоторые особенности поведения по сравнению с открытием файлов других типов. Если FIFO открывается только для чтения, и не задан флаг O\_NDELAY, то процесс, осуществивший системный вызов, блокируется до тех пор, пока какой-либо другой процесс не откроет FIFO на запись. Если флаг O\_NDELAY задан, то возвращается значение файлового дескриптора, ассоциированного с FIFO. Если FIFO открывается только для записи, и не задан флаг O\_NDELAY, то

процесс, осуществивший системный вызов, блокируется до тех пор, пока какой-либо другой процесс не откроет FIFO на чтение. Если флаг O\_NDELAY задан, то констатируется возникновение ошибки и возвращается значение -1.

## Возвращаемое значение

Системный вызов возвращает значение файлового дескриптора для открытого файла при нормальном завершении и значение -1 при возникновении ошибки.