Documentation ArchLinux

Prérequis

- un iso **Archlinux** (dans cette documentation 6.13.5)
- un PC ou une VM (On va utilisé une VM)

Debut

On devrait être sur cette page :

```
Arch Linux 6.13.5-arch1-1 (tty1)

archiso login: root (automatic login)

To install Arch Linux follow the installation guide:
https://wiki.archlinux.org/title/Installation_guide

For Wi-Fi, authenticate to the wireless network using the iwctl utility.
For mobile broadband (WWAN) modems, connect with the mmcli utility.
Ethernet, WLAN and WWAN interfaces using DHCP should work automatically.

After connecting to the internet, the installation guide can be accessed via the convenience script Installation_guide.
```

Changement clavier fr

On utilise **loadkeys** pour passer le clavier avec le standard fr :

loadkeys fr

Changement de la police

On utilise **setfont** pour passer la police en ter-132b :

setfont ter-132b

Partitionnement

Recommendation

Recommendation de l'ANSI:

ld	MountPoint	Size	Options	Туре
sda1	1	1Go	None	ext4
sda2	/boot	512Mo	nosuid, nodev, noexec	fat32
sda3	None	2Go	None	swap
sda5	/var	4Go	nosuid, nodev, noexec	ext4
sda6	/usr	4Go	nodev	ext4
sda7	/home	Reste	nosuid, nodev, noexec	ext4

Liste des volumes

On affiche les volumes de stockage disponible avec fdisk:

```
fdisk -l
```

-1 : liste les volume sde stockage

Résultat:

```
root@archiso ~ # fdisk -1
Disk /dev/sda: 16 GiB, 17179869184 bytes, 33554432 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop0: 836.7 MiB, 877342720 bytes, 1713560 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

On a deux volumes de stockage disponible:

- /dev/sda : le disque principal
- /dev/loop0 : le disque du live boot

Warning

Il ne faut pas modifié le disque du live boot

Création des partitions

On utilise fdisk pour crée les nouvelles partitions :

```
fdisk /dev/sda
```

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x4d049784.

Command (m for help): _
```

Volume '/'

```
Command (m for help): n

Partition type
    p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
    e    extended (container for logical partitions)

Select (default p): p

Partition number (1-4, default 1):

First sector (2048-33554431, default 2048):

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-33554431, default 33554431):
    +1G

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1 GiB.
```

Volume 'boot'

```
Command (m for help): n
Partition type
    p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
    e    extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2):
First sector (2099200-33554431, default 2099200):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2099200-33554431, default 33554431): +512M
Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 512 MiB.
```

Volume 'swap'

```
Command (m for help): n
Partition type
    p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
    e extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (3,4, default 3):
First sector (3147776–33554431, default 3147776):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (3147776–33554431, default 33554431): +26
```

Volume étendue ' '

```
Command (m for help): n
Partition type
    p   primary (3 primary, 0 extended, 1 free)
    e   extended (container for logical partitions)
Select (default e): e

Selected partition 4
First sector (7342080–33554431, default 7342080):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (7342080–33554431, default 33554431):
Created a new partition 4 of type 'Extended' and of size 12.5 GiB.
```

Volume 'var'

```
Command (m for help): n
All primary partitions are in use.
Adding logical partition 5
First sector (7344128–33554431, default 7344128):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (7344128–33554431, default 3355443
1): +4G
Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 4 GiB.
```

Volume 'usr'

```
Command (m for help): n
All primary partitions are in use.
Adding logical partition 6
First sector (15734784–33554431, default 15734784):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (15734784–33554431, default 335544
31): +4G
Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 4 GiB.
```

Volume 'home'

```
Command (m for help): n
All primary partitions are in use.
Adding logical partition 7
First sector (24125440–33554431, default 24125440):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (24125440–33554431, default 335544
31):
Created a new partition 7 of type 'Linux' and of size 4.5 GiB.
```

Ecriture des partitions

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Formatage des partitions

On utilise **mkfs** pour formater chaque partitions:

/dev/sda1 /

/dev/sda2 boot

```
root@archiso ~ # mkfs.fat -F 32 /dev/sda2
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
```

/dev/sda5 var

/dev/sda6 usr

/dev/sda7 home

/dev/sda3 swap

Pour le swap (/dev/sda3) on utilise mkswap:

```
r<mark>oot</mark>@archiso ~ # mkswap /dev/sda3
Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label, UUID=218aa667-bdae-4a48-ac66-ed9c3ca44885
```

Montage des systèmes de fichier

On utilise **swapon**:

```
swapon /dev/sda3
```

On utilise **mount** pour monter les systèmes de fichier:

```
mount /dev/sda1 /mnt
mount --mkdir /dev/sda2 /mnt/boot -o noexec,nodev,nosuid
mount --mkdir /dev/sda5 /mnt/var -o noexec,nodev,nosuid
mount --mkdir /dev/sda6 /mnt/usr -o nodev
mount --mkdir /dev/sda7 /mnt/home -o noexec,nodev,nosuid
```

--mkdir : crée le dossier si il n'est pas existant

-o : permet l'utilisation d'options

nodev: Empêche l'interprétation des fichiers spéciaux de caractères ou de blocs sur le système de fichiers.

noexec : Empêche l'exécution de binaires sur le système de fichiers.

nosuid: Empêche les bits set-user-identifier (SUID) et set-group-identifier (SGID) de prendre effet sur le système de fichiers.

Installation des paquets

On installe les paquets de base pour linux avec pacstrap :

```
pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware nano
```

-K : permet de ne pas demander de confirmation avant d'installer les paquets.

/mnt : le système monté dans le quel installer les paquets.

base : contient les paquets essentiels nécessaires pour démarrer un système Arch Linux de base.

linux : contient le noyau Linux.

linux-firmware : contient les microprogrammes (firmware) nécessaires pour divers périphériques matériels.

nano: éditeur de texte (terminal).

Generation des information des systèmes de fichiers montés

On les génère grace a genfstab :

```
genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
```

-U : Permet d'utiliser les UUID (Universally Unique Identifiers) des partitions pour les identifier dans le fichier.

/mnt/etc/fstab : emplacement du fichier fstab du nouveau système de fichiers monté.

Dans l'environnement monté

Changement d'environnement

On utilise **arch-chroot** pour changer l'environnement racine vers le nouveau système de fichiers monté :

arch-chroot /mnt

Configurations

Fuseau horaire

On utilise In pour changer de fuseau horaire :

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Paris /etc/localtime

- In : permet de créer des liens entre des fichiers ou des répertoires.
- -s : permet de créer un lien symbolique.
- -f : force la création du lien symbolique, en remplaçant tout fichier existant au même emplacement.

/usr/share/zoneinfo/Europe/Paris: Zone horaire

/etc/localtime : fichier utilisé par le système pour déterminer le fuseau horaire local.

Synchronisation de l'horloge système

On utilise hwlclock:

hwclock --systohc

--systohc : permet de synchroniser l'horloge matérielle avec l'horloge système.

Localisation

On utilise **nano** pour editer locale.gen:

nano /etc/locale.gen

On de-commente la localisation voulu (fr FR.UTF-8 UTF-8) et sauvegarde.

Ensuite on applique les changement avec locale-gen:

```
locale-gen
```

On crée le locale.conf avec :

```
echo "LANG=fr_FR.UTF-8" > /etc/locale.conf
```

Pareil pour vconsole.conf:

```
echo "KEYMAP=fr-latin1" > /etc/vconsole.conf
```

Change le mot de pass root

On utilise passwd:

```
passwd
```

```
[root@archiso /]# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Initramfs

On créer des images initramfs avec **mkinitcpio**.

```
mkinitcpio -P
```

-P: permet de construire toutes les images initramfs définies dans les presets.

Si il ne trouve pas le fichier il faut ajouter dans le fichier /etc/mkinitcpio.conf : usr dans la ligne HOOKS

Boot loader

On utilise **pacman** pour installer **grub**:

```
pacman -S grub
```

grub: pour le bootloader GRUB.

Installation

```
grub-install --target=i386-pc /dev/sda
```

--target : spécifie la plateforme cible pour l'installation de GRUB.

i386-pc: spécifie que GRUB doit être installé pour une architecture BIOS traditionnelle.

/dev/sda : chemin du disque sur lequel GRUB sera installé.

Configuration

On génère un fichier de configuration GRUB avec grub-mkconfig:

```
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

-o : spécifie le fichier de sortie.

Fin

On quitte le chroot avec CTRL+D, et on de-monte chaque partition avec umount :

```
umount -a
```

-a : precise toutes partitions

On peut ensuite eteindre la machine avec:

```
shutdown now
```

et on retire le périphérique de l'iso, et on relance la machine.

On fait une vérification avec **Isblk**:

```
Arch Linux 6.13.7-arch1-1 (tty1)
archlinux login: root
Password:
[root@archlinux ~]# lsblk
      MAJ:MIN RM
NAME
                  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda
        8:0
                    16G 0 disk
                0
        8:1
                     1G
                         0 part /
 -sda1
                0
                  512M
                         0 part /boot
        8:2
                0
 -sda2
 -sda3
                     2G
                        0 part
        8:3
                0
                    1K
                         0 part
 -sda4
        8:4
                0
 -sda5
        8:5
                0
                    4G
                        0 part /var
                    4G
 -sda6
        8:6
                0
                        0 part /usr
                04,5G
                        0 part /home
 -sda7
        8:7
                1 1024M
                        0 rom
sr0
        11:0
[root@archlinux ~1# _
```