Java RMI

thangld@uit.edu.vn Khoa Mạng máy tính và Truyền thông Đại học Công nghệ Thông tin



Nội dung

- T ng quan
- K thu tg i hàm t xa
- Gi i thi u RMI
- Cài t ng d ng
- Truy n tham s trong RMI
- Load RMI Stubs t xa
- Dynamic Class Loading

Ŋ.

Tổng quan [1]

- Tri ug iph ng th c/hàm c c b
 - Thông th ng, trong ng d ng, sau khi kh i t o i t ng, chúng ta có th tri u g i các ph ng th c trên i t ng ó
 - Các i t ng trong ng d ng t n t i trên cùng m t không gian b nh và th c thi trên cùng m t máy tính


NA.

Tổng quan [2]

- Tri ug i ph ng th c/hàm t xa
 - M t ng d ng th c thi trên máy A g i th c hi n các ph ng th c c a các i t ng ang th c thi trên máy B ho c các máy tính khác
 - Ph ng th c c tri u g i t xa, ch y trên máy tính xa; do ó, s d ng các tài nguyên c a máy tính xa
 - ng d ng trên máy A có th ph i ch ph ng th c th c hi n xong và nh n k t qu tr v t ph ng th c ó



Triệu gọi hàm từ xa





Kỹ thuật gọi hàm từ xa

- Remote Procedure Calls (RPC)
- Common Object Request Broker Architecture (CORBA)
- Remote Method Invocati on (RMI)

100

RPC

- K thu t tri u g i hàm/th t c trên các máy tính xa
- Cho phép tri n khai trên các h th ng máy tính khác nhau
- Có th cài t b ng nhi u ngôn ng l p trình khác nhau
- H ng th t c

100

CORBA

- t t t truy v n i t ng trên các máy tính xa
- S d ng ngôn ng nh ngh a giao ti p theo ki u i t ng (Interface Definition Languages)
- c | p v i h th ng máy tính và ngôn ng | p trình
- H ng it ng

Ŋ.

RMI [1]

- K thu t tri u g i ph ng th c thu c các i t ng trên các máy tính xa
- N n t ng tính toán phân tán trên Java
- H ng it ng
- RMI tích h p mô hình phân tán i t ng vào ngôn ng I p trình Java

re.

RMI [2]

- RMI cho phép m t ch ng trình n m gi tham chi u n m t i t ng trên m t h th ng xa ng th i cho phép tri u g i các ph ng th c c a i t ng ó
- Các RMI client giao ti p v i các i t ng xa thông qua published interface c a i t ng
- RMI cung c p d ch v nh v i t ng t xa non-persistent



RMI [3]

- Ki n trúc Client-Server
 - □ Server n m gi it ng ph c v
 - □ Client n m gi m t RMI Stub dùng truy c p n i t ng phía Server



RMI Stubs


- óng vai trò là m t proxy c a i t ng xa trên h th ng client
- Cung c p c ch óng gói các l i g i ph ng th c t xa và g i n h th ng server



RMI Skeletons


- T ng tác tr c ti p v i các RMI Stubs trên h th ng client
- Nh n các l i tri u g i ph ng th c t xa, trích xu t d li u và th c hi n tri u g i i t ng ph c v

Kiến trúc RMI





Qui trình RMI




100

Ứng dụng RMI

- Cài t m t ng d ng th c hi n các phép toán c b n (c ng, tr , nhân, chia) t xa
- Các thành ph n:
 - □ it ng RMI
 - □ Ch ng trình Server
 - □ Ch ng trình Client



Mô hình ứng dụng RMI



Đối tượng RMI

- Interface
 - □ Khai báo tất cả các phương thức cần "export" để phục vụ từ xa
- Implementation
 - M t class cài t interface trên phía server
- RMI Stub
- RMI Skeleton



Interface

- Ph m vi truy xu t: public
- D n xu t t interface Remote
- Khai báo các ph ng th c ph c v t xa.
 T t c các ph ng th c này ph i khai báo throws RemoteExcepti on

Ŋ

Ví dụ

```
import java.rmi.*;
public interface iCalculator extends Remote {
  long Add(int x, int y) throws RemoteException;
  long Sub(int x, int y) throws RemoteException;
  long Div(int x, int y) throws RemoteException;
  long Mul(int x, int y) throws RemoteException;
}
```

NA.

Implementation

- Class ph i c thi t k cho phép truy c p t xa:
 - □ Thi công interface ã t o trên (Remote)
 - Th ng k th a class giao ti p RMI (UnicastRemoteObject)
- Th ng ch h tr g i ph ng th c t xa
- Cài t các ph ng th c RMI
- T t c các ph ng th c u ph i khai báo throws RemoteExcepti on

Ŋ.

Ví dụ

```
import java.rmi.*;
import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;
public class CalculatorImpl
           extends UnicastRemoteObject
                      implements iCalculator {
  public CalculatorImpl() throws RemoteException {
  public long Add(int x, int y)
                      throws RemoteException {
     return x + y;
```

NA.

Stub & Skeleton

- ctorat ch ng trình ti n ích rmic
 - □ rmic <tên_class_implemet ation>
- JDK1.5+, v i RMI v1.2
 - □ rmic ch t o ra Stub

100

Server

- C n có RMI Registry tr c khi th c thi ch ng trình Server
 - □Th c thi ch ng trình rmiregistry.exe
 - Kh i t o RMI Registry c c b trong ch ng trình Server
- Kh it o it ng RMI
- Export it ngnucnthit
- ng ký it ng v i RMI Registry và ch ph c v các yêu c u RMI

Ŋ.

Ví dụ [1]

```
import java.io.*;
import java.rmi.*;
import java.rmi.registry.LocateRegistry;
public class CalculatorServer {
  public static void main(String arg[])
                            throws Exception {
     Registry reg =
           LocateRegistry.createRegistry(1099);
     CalculatorImpl cal = new CalculatorImpl();
     iCalculator calRef = (iCalculator)
           UnicastRemoteObject.exportObject(cal);
     reg.bind("Calculator", calRef);
     System.out.println("RMI Object ready...");
```

r,e

Ví dụ [2]

```
BufferedReader rdr = new BufferedReader(
                new InputStreamReader(
                      System.in));
while(true) {
  System.out.println("Type EXIT: shutdown");
  if ("EXIT".compareIgnoreCase(
                      rdr.readLine()) == 0)
     break;
reg.unbind("Calculator");
UnicastRemoteObject.unexportObject(cal);
```



Bind/Unbind

■ Bind và unbind it ng RMI

```
#1
   Naming.bind("rmi://localhost:1099/RC", obj);
   Naming.unbind("rmi://localhost:1099/RC");
#2
   [Registry].bind("RC", obj);
   [Registry].unbind("RC");
```

100

Client

- Truy v n RMI Registry tìm ki m i t ng RMI
- Tri ug iph ng th ct xa
- Nh n và x lý k t qu tr v (n u có)

r,e

Ví dụ

```
import java.rmi.*;
public class CalculatorClient {
  public static void main(String arg[])
                            throws Exception {
     iCalculator objRef = (iCalculator)
           Naming.lookup("rmi:///Calculator");
     long s = objRef.Add(5, 7);
     System.out.println("Result = " + s);
```



Lookup

Lookup it ng RMI
#1
Naming.lookup("rmi://localhost:1099/RC");
#2
Registry reg = getRegistry("localhost", 1099);
reg.lookup("RC");

Truyền tham số trên JVM

Ki u d li u c s : truy n tham tr (giá tr c a tham s c sao chép)

- Các i t ng c c p phát trên vùng nh Heap.
- it ng: truy n b ng tham chi u.

Ŋė.

Tham tri trong RMI

- Ki u d li u c s : giá tr c a tham s c sao chép t client-JVM sang server
 -JVM và ng c l i.
- it ng
 - □JVMs không chia s vùng nh Heap
 - □ Thi công interface Serializable
 - □Toàn b n i dung/giá tr c a i t ng c sao chép và serialize truy n i

1,0

Tham chiếu trong RMI [1]


- Apd ng cho it ng
- Tham chi u n it ng c truy v n qua RMI Registry
- Tham chi u n it ng c truy n vào trong ph ng th c d i d ng tham s
- Tham chi u n it ng ctr v d id ng k t qu c a ph ng th c

Tham chiếu trong RMI [2]

i t ng
 Thi công interface Remote
 c export tr c khi truy n i
 Ph i biên d ch Stub và Skeleton cho i t ng



Loading Stub t w xa [1]



NA.

Loading Stub t w xa [2]

Thi t I p security

Java command line parameter

NA.

Loading Stub t w xa [3]

- Java command line parameter
 - □ -Djava.security.policy=java.policy
- File java.policy

```
grant {
    permission java.security.AllPermission;
};
```

Ŋ.

Dynamic Class Loading

Load class

```
Class loadedClass = null;
/*1*/ loadedClass = RMIClassLoader.loadClass(
                "<URL>", "<Class Name>");
/*2*/ loadedClass = Class.forName("<Class Name>");
/*3*/ loadedClass = ClassLoader
                 .getSystemClassLoader()
                      .loadClass("<Class Name>");
  loadedClass.newInstance();
<URL>:
     file:///D:/Classes/export/
     http://web.rmi.com/...
```

Q&A