2本文档记录了VS Code官方插件Remote - Development系列包含的的Remote-SSH插件的使用以及延伸至对应的SSH工具的配置。

李新浩

参考:

官方文档: https://code.visualstudio.com/docs/remote/remote-overview

使用VS Code远程开发: https://python.freelycode.com/contribution/detail/1638

Pycharm远程开发的配置: https://zhuanlan.zhihu.com/p/93236936

1 SSH简介

Secure Shell(安全外壳协议,简称SSH)是一种加密的网络传输协议,可在不安全的网络中为网络服务提供安全的传输环境。SSH通过在网络中创建安全隧道来实现SSH客户端与服务器之间的连接。SSH最常见的用途是远程登录系统,人们通常利用SSH来传输命令行界面和远程执行命令。SSH使用频率最高的场合是类Unix系统,但是Windows操作系统也能有限度地使用SSH。2015年,微软宣布将在未来的操作系统中提供原生SSH协议支持,Windows 10 1803版本已提供OpenSSH工具。

Huawei-Ubuntu-18.04

常规 外观 高级

名称

Huawei-Ubuntu-18.04

命令行

ssh -i D:/huawei_rsa/id_rsa root@ 121.36.59.23

浏览.....

使用Linux/Mac OS系统主机登录Linux弹性云服务器。

a) 执行连接命令。

ssh 弹性公网IP

例如: ssh 123.xxx.xxx.456

b) 输入用户名: root、密码, 登录服务器。

我们可以在命令行直接使用上述命令远程连接服务器,但是这样没有图形化界面。

1.1 检查SSH安装情况

我以Ubuntu系统进行演示,其他Linux系统大同小异。

1. 首先查看当前的ubuntu是否安装了ssh-server服务。默认只安装ssh-client服务。

华为的本来就是远程登录,肯定是装了的,如果没有装需要自行安装:

```
1 | sudo apt-get install openssh-server
```

2. 然后需要确认ssh-server是否启动了:

```
1 | ps -e | grep ssh

Cally

root@lxh:~# ps -e | grep ssh

1328 ? 00:00:18 sshd

32608 ? 00:00:00 shd
```

如果看到 sshd 那说明ssh-server已经启动了。

ssh-server配置文件位于 /etc/ssh/sshd_config ,在这里可以定义SSH的服务端口,默认端口是22,你可以自己定义成其他端口号,如222。 (或把配置文件中的"PermitRootLogin without-password"加一个"#"号,把它注释掉,再增加一句"PermitRootLogin yes"**改了这个才能用密码登录root**)


然后重启SSH服务:

```
1  sudo /etc/init.d/ssh stop
2  sudo /etc/init.d/ssh start
```

2 VSCode远程连接华为服务器

2.1 安装Remote-SSH插件

Remote-SSH是微软官方提供的vscode远程ssh登录的辅助插件:




在vscode插件扩展中搜索安装即可,安装完毕左下角应该会出现一个绿色的按钮:




2.2 配置Remote-SSH插件

1. 首先我们需要知道远程服务器的公网IP, 即华为服务器的**弹性公网IP**。




3. 接着选择用户目录下的vscode的Remote-ssh配置保存文件打开,在我这是选第一个。




4. 按如下格式填写远程服务器公网IP和用户名, IdentityFile 是免密登录私钥地址,如果没有配置则每次远程登录需要输入密码:

```
Host github.com
1
 2
   User 1520491933@qq.com
   HostName ssh.github.com
 3
4
   PreferredAuthentications publickey
 5
   IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
 6
   Port 443
7
8
   Host 121.36.59.23
    - HostName 121.36.59.23
9
    IdentityFile D:/huawei_rsa/id_rsa
10
    · · User · root
11
12
```

5. 配置好文件后在左侧导航栏可以看到已经存在的远端服务器,右键选择一个进行连接:




连接成功界面如下:




2.3 进行远程开发

连接上后就和我们本地使用vscode没有什么区别,我们可以使用terminal进行命令行操作,也可以在vscode里面打开远端的文件夹,进行文件修改下载上传等操作:



当然也可以在远端debug和运行python代码:

如果没有安装python的话还需要再在远端安装python拓展(因为远端无法使用我们本地的扩展)。




3 Pycharm远程连接华为服务器

3.1 安装Pycharm专业版


在Pycharm中此功能需要用专业版,正版的话直接去官网学生申请即可(我们重大的邮箱没法申请,需要拍学生证申请)。

3.2 配置SSH Configurations


1. 打开File->Settings->SSH Configurations,进行SSH配置:



2. 输入完SSH信息后点击Test Connection验证连接状态:



3. 之后就可以在Tools打开一个SSH Session:



4. 之后就可以进行对服务器的命令行操作了:

```
Terminal: 121.36.59.23 × + V

Welcome to Huawei Cloud Service

Last login: Thu Nov 11 11:22:09 2021


[root@lxh ~]#
```

3.3 进行远程开发


仅仅使用命令行是肯定不够的, pycharm提供了很多更便捷的工具:

3.3.1 使用远端python解释器


1. 打开project的interpreter界面,添加python解释器:




2. 选择SSH Interpreter,选择刚刚配置好的服务器:




3. 选择服务器中你需要的解释器,以及项目文件的映射路径,勾选自动同步等配置:



4. 配置完成后就和本地解释器的使用差不多了:



5. 如果需要修改映射路径可以在tools->Deployment->Configurations进行修改:




6. 可以在远端服务器查看对应的映射目录:




3.3.2 打开远端目录

1. 我们可以通过tools->Deployment->Configurations->Browse Remote Host打开远端目录文件树:




2. 之后就可以操作远端目录的文件:




4 可能出现的问题

4.1 远端解释器连接失败



八成是解释器路径写错了,很多系统默认装的是python3,修改解释器路径即可:



4.2 openEuler系统ssh连不上

可能是openEuler系统才会碰到这事。

可能是服务器设置问题,需要修改/etc/ssh/sshd_config文件:

首先,运行如下命令

1 vi /etc/ssh/sshd_config

接着,我们要做如下修改

- 1 AllowAgentForwarding yes
- 2 AllowTcpForwarding yes
- 3 GatewayPorts yes