

Fiche de Procédure TP : Gestion des Pools et Permissions

Utilisateurs sur Proxmox




PROXMOX

Cette fiche récapitule la méthodologie pour créer des environnements cloisonnés par **Pool** sur Proxmox et attribuer les droits nécessaires à des utilisateurs spécifiques (ex: **sio1** et **sio2**) pour qu'ils puissent gérer leurs ressources de manière isolée.

1. Création des Pools et Affectation des Ressources

Règle importante : Sur Proxmox, un utilisateur restreint ne verra un Pool que s'il contient au moins une ressource (Machine Virtuelle ou Conteneur).

1. Connectez-vous à l'interface Proxmox en tant qu'administrateur (**root@pam**).
2. Allez dans **Datacenter > Pools**, puis créez vos pools (par exemple : **Pool-SI01** et **Pool-SI02**).
3. Assurez-vous d'ajouter/déplacer au moins une machine virtuelle ou un conteneur à l'intérieur de chaque pool. Un pool vide restera invisible pour les comptes non-root.



2. Création des Utilisateurs et Groupes

1. Allez dans **Datacenter > Utilisateurs** (Users) et créez vos comptes (ex: **sio1@pve** et **sio2@pve**).
2. Allez dans l'onglet **Groupes** pour créer les groupes correspondants (ex: **@SI01** et **@SI02**), puis rattachez vos utilisateurs à leur groupe respectif.

3. Configuration détaillée des droits pour l'environnement SIO1

Cet environnement permet à l'utilisateur de gérer ses machines dans son pool dédié et de se connecter uniquement au pont réseau autorisé, avec les stockages associés.

Depuis le compte root, rendez-vous dans **Datacenter > Permissions**, cliquez sur **Add > Group Permission**, et appliquez la matrice suivante pour le groupe **@SIO1** :

- **/pool/Pool-SIO1** : **PVEVMAdmin** (Droits d'administration totaux sur les VM de ce pool)
 - **/storage/local** : **PVEDatastoreUser** (Droit de lecture seule pour monter les images ISO téléchargées par root)
 - **/storage/local-lvm** : **PVEDatastoreAdmin** (Droit d'allocation d'espace pour créer les disques virtuels des VM)
 - **/nodes/SRVPROX-PLOT3** : **PVEAuditor** (Droit de visibilité sur le serveur physique requis par l'assistant)
 - **/sdn/zones/localnetwork/vmbr0** : **PVESDNUser** (Droit d'associer la carte réseau d'une VM au pont réseau **vmbr0** exclusivement)
-

4. Configuration détaillée des droits pour l'environnement SIO2

Cet environnement isole les utilisateurs dans un second pool et restreint leur accès réseau à des ponts spécifiques (**vmbr1** et **vmbr2**).


Appliquez la matrice suivante pour le groupe **@SIO2** :

- **/pool/Pool-SIO2** : **PVEVMAdmin** (Droits d'administration totaux sur les VM de ce pool)
- **/storage/local** : **PVEDatastoreUser** (Droit de lecture seule sur les images ISO)
- **/storage/local-lvm** : **PVEDatastoreAdmin** (Droit d'allocation d'espace pour les disques virtuels)
- **/nodes/SRVPROX-PLOT3** : **PVEAuditor** (Droit de visibilité sur le serveur physique)
- **/sdn/zones/localnetwork/vmbr1** : **PVESDNUser** (Accès autorisé au premier pont réseau virtuel)
- **/sdn/zones/localnetwork/vmbr2** : **PVESDNUser** (Accès autorisé au second pont réseau virtuel)

6. Création et Configuration des Ponts Réseau (VMBR) et des Interfaces (NIC)

Pour segmenter le réseau ou relier vos machines virtuelles aux cartes réseau physiques (NIC) de votre serveur Proxmox :

1. Connectez-vous à l'interface Proxmox en tant qu'administrateur (**root@pam**).
2. Dans le menu de gauche, sélectionnez votre nœud serveur (ex: **SRVPROX-PL0T3**), puis allez dans **Système > Réseau** (Network).
3. Pour créer un nouveau pont réseau virtuel (**vmbr1**, **vmbr2**, etc.) ou modifier un existant (**vmbr0**) :
 - Cliquez sur **Créer** (Create) en haut, puis choisissez **Linux Bridge**.
 - **Nom (Bridge port)** : Indiquez le nom du pont (ex: **vmbr1**).
 - **Port(s) / Interface(s) physique(s)** : Indiquez l'interface physique correspondante (par exemple **eno1**, **eth0** ou la carte NIC choisie, ex: **NIC 0**, **NIC 1**) si vous souhaitez relier le pont au réseau physique externe. Laissez vide si vous souhaitez un pont purement interne.
 - Renseignez l'adresse IP/CIDR si nécessaire, puis cliquez sur **Créer**.
4. **Important** : Après toute modification réseau, cliquez sur le bouton **Appliquer la configuration** (Apply Configuration) en haut pour valider les changements



Astuce de dépannage : Si un utilisateur ne voit pas son pool à la connexion, vérifiez deux points essentiels :

1. Le chemin de la permission pointe-t-il exactement vers le bon pool (`/pool/NOM_DU_POOL`) ?
2. Le pool contient-il au moins une machine virtuelle ? (S'il est vide, Proxmox le masque pour les utilisateurs restreints).

FIN



PROXMOX