

Angular 父子组件以及组件之间通讯

主讲教师: (大地)

合作网站: <u>www.itying.com</u> (IT 营) 我的专栏: <u>https://www.itying.com/category-79-b0.html</u>

| 一、 | 父组件给子组件传值-@input | 1 |
|----|-------------------------------|---|
| | 子组件通过@Output 触发父组件的方法 | |
| 三、 | 父组件通过@ViewChild 主动获取子组件的数据和方法 | 3 |
| 四、 | 非父子组件通讯 | 4 |

一、父组件给子组件传值-@input

父组件不仅可以给子组件传递简单的数据,还可把自己的方法以及整个父组件传给子组件

1. 父组件调用子组件的时候传入数据

```
<app-header [msg]="msg"></app-header>
```

2. 子组件引入 Input 模块

```
import { Component, OnInit ,Input } from '@angular/core';
```

3. 子组件中 @Input 接收父组件传过来的数据

```
export class HeaderComponent implements OnInit {

@Input() msg:string
```



```
constructor() { }

ngOnInit() {
}
```

4. 子组件中使用父组件的数据

<h2>这是头部组件--{{msg}}</h2>

二、子组件通过@Output 触发父组件的方法

1. 子组件引入 Output 和 EventEmitter

```
import { Component, OnInit ,Input,Output,EventEmitter} from '@angular/core';
```

2.子组件中实例化 EventEmitter

```
@Output() private outer=new EventEmitter<string>();
/*用 EventEmitter 和 output 装饰器配合使用 <string>指定类型变量*/
```

3. 子组件通过 EventEmitter 对象 outer 实例广播数据

```
sendParent(){
  // alert('zhixing');
  this.outer.emit('msg from child')
}
```

4.父组件调用子组件的时候,定义接收事件, outer 就是子组件的 EventEmitter 对象 outer

```
<app-header (outer)="runParent($event)"></app-header>
```

5.父组件接收到数据会调用自己的 runParent 方法,这个时候就能拿到子组件的数据

```
//接收子组件传递过来的数据
runParent(msg:string){
  alert(msg);
}
```

三、父组件通过@ViewChild 主动获取子组件的数据和方法

1.调用子组件给子组件定义一个名称

```
<app-footer #footerChild></app-footer>
```

2. 引入 ViewChild

```
import { Component, OnInit ,ViewChild} from '@angular/core';
```

3. ViewChild 和刚才的子组件关联起来

```
@ViewChild('footerChild') footer;
```

4.调用子组件

```
run(){
   this.footer.footerRun();
}
```

四、非父子组件通讯

- 1、公共的服务
- 2、Localstorage (推荐)
- 3、Cookie