

CAT-03 Attributen beheren

Draft v2 2026-09-08

Pagina 1 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol

Supervisor

Nodig

Betekenis + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datatype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controle

CAT

Zoek en hergebruik eerst

Vergelijk betekenis en regels voordat je een nieuwe attribuutdefinitie maakt.

1

Open Attributes en zoek dezelfde betekenis

Open Instellingen > Attributes.
Zoek op zichtbaar Label en systeemnaam (Key).
Vergelijk datatype, categorie, Required,
Asset Overrides en het aantal Options.

1A



Kies Attributes in de uitgeklapte instellingen.

1B

Attributes

Attribute Definitions

Name	Key	Datatype	Status	Categories	Required	Asset Overrides	Options	
Geheugensnelheid	ram_speed_mhz	Int	Active	Memory	--	--	0	Edit Hide
Geheugentype	ram_type	Enum	Active	Laptops, Mobile Phones	--	--	6	Edit Hide
Werkgeheugen	ram_size_gb	Int	Active	Laptops, Mobile Phones	✓	☑	0	Edit Hide

Zoek eerst; gebruik New Attribute alleen als de betekenis ontbreekt.

Dezelfde betekenis gevonden

Hergebruik of bewerk de bestaande definitie.
Maak geen tweede key voor hetzelfde feit.

Betekenis ontbreekt echt

Kies New Attribute en ga verder.
Een vergelijkbare naam is eerst gecontroleerd.

Zoeken voorkomt dubbele velden die later verschillende waarden of regels krijgen.

Volgende pagina

kies Label, systeemnaam (Key), datatype en eenheid.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

CAT-03 Attributen beheren

Draft v2 2026-09-08

Pagina 2 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol

Supervisor

Nodig

Betekenis + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datatype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controle

CAT

Naam, systeemnaam en datatype

Kies voor de eerste Save welk soort waarde dit ene herbruikbare feit accepteert.

2

Beschrijf één feit en kies het datatype

2A

Label

Aantal geheugenslots

Key

☐ Manual key override

aantal_geheugenslots

Used in API payloads and reports.

If manual override stays off, the key is generated from the label and normalized automatically.

Datatype

Int

Unit (optional)

Category Scope

× Laptops

Label is leesbaar; de systeemnaam (Key) ontstaat automatisch; kies datatype en zo nodig eenheid.

Bool

Ja/nee

touchscreen aanwezig

Int

Heel getal

aantal geheugenslots

Decimal

Met decimalen

schermdiagonaal

Enum

Vaste keuzelijst

DDR3 / DDR4 / DDR5

Text

Vrije tekst

alleen zonder betere structuur

Manual key override: normaal uit. De gegenereerde systeemnaam blijft dezelfde betekenis en eenheid houden.

Let op: het datatype kan na aanmaken niet meer worden gewijzigd.

Volgende pagina

bepaal categorie, verplichting, overrides en weergave.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-03 Attributen beheren

Draft v2 2026-09-08

Pagina 3 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol
Supervisor

Nodig
Betekenis + bron

Vooraf
CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datatype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controle

CAT Bepaal bereik en toegestaan gedrag

Zet een keuze alleen aan wanneer de operationele betekenis dat werkelijk vraagt.

3

Stel categorie en gedrag bewust in

3A

Datatype

Unit (optional)

Category Scope

x Laptops

Leave blank to apply to every asset category.

- ☐ Required for category
- ☐ Allow asset overrides
- ☐ Allow custom values (enum only)

Component Spec Display

Value labels

Choose how component-derived values are displayed in asset specifications.

Categorie, Required, overrides, Enum-afwijkingen en componentweergave staan bij elkaar.

C

Category Scope

Kies de categorieën die dit feit gebruiken. Leeg betekent: alle assetcategorieën.

R

Required for category

Aan: de modelspecificatie kan niet zonder deze waarde worden opgeslagen.

O

Allow asset overrides

Alleen als een fysiek asset terecht van de modelbaseline kan afwijken.

E

Custom values (Enum)

Normaal uit; alleen aan wanneer een afgesproken uitzondering is toegestaan.

L

Component Spec Display

Value labels toont waarden; Component labels toont onderdeelregels.

Een override herstelt geen verkeerd modelnummer of verkeerde componentdefinitie.

Volgende pagina

stel numerieke grenzen of Enum-opties in.

Relevante gidsen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-03 Attributen beheren

Draft v2 2026-09-08

Pagina 4 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol

Supervisor

Nodig

Betekenis + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datatype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controle

CAT

Kies een passende invoerroute

Kies A voor Int/Decimal OF B voor Enum. Bij Bool/Text: sla A en B over en ga naar pagina 5.

4

Stel alleen geldige invoer in

A Numeriek

Minimum en Maximum blokkeren onmogelijke waarden. Step bepaalt toegestane sprongen.
Voorbeeld: 0 t/m 8, stap 1.

4A

☐ Required for category
☐ Allow asset overrides
☐ Allow custom values (enum only)

Component Spec Display
Value labels
Choose how component-derived values are displayed in asset specifications.

Constraints	Minimum	Maximum	Step
	0	8	1

Voor een heel aantal: Minimum 0, Maximum 8 en Step 1.

OF B Enum

Vul onderaan Value, Label en Sort in. Value blijft stabiel; Label is leesbaar. Klik Add to list voor elke optie. Controleer de rij in de lijst erboven. Voorbeeld: ddr4 / DDR4, Sort 10.

4B

Define selectable enum values before saving the attribute.

Value	Label	Sort	Active	Actions
ddr4	DDR4	10	☒	Remove
ddr5	DDR5	20	☒	Remove

Value	Label	Sort	Active
			☒ Active

Add to list

Add to list voegt de ingevulde optie toe; controleer daarna Value, Label, Sort en Active.

Regex blijft leeg, tenzij de systeembeheerder een afgesproken patroon aanlevert.

Volgende pagina

controleer de volledige definitie en sla op.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

CAT-03 Attributen beheren

Draft v2 2026-09-08

Pagina 5 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol

Supervisor

Nodig

Betekenis + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datatype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controleer

CAT

Controleer, sla op en hergebruik

De lijst bevestigt de betekenis en regels; ga daarna terug naar de oorspronkelijke taak.

5

Controleer voor en na Opslaan

Voor Opslaan: Label, systeemnaam, datatype, eenheid, categorie, gedrag en invoerregels kloppen.
Na Opslaan: zoek de rij en controleer status, categorie, Required, Asset Overrides en Options.

5A

☐ Required for category

☐ Allow asset overrides

☐ Allow custom values (enum only)

Component Spec Display

Value labels

Choose how component-derived values are displayed in asset specifications.

Constraints

Minimum

0

Maximum

8

Step

1

Regex

^[A-Z0-9-]+)\$

Annuleren

✓ Opslaan

Bekijk de volledige onderzijde en kies pas daarna Opslaan.

5B

Attribute Definitions

aantal_geheugenslotsSearchNew Attribute

Name	Key	Datatype	Status	Categories	Required	Asset Overrides	Options
Aantal geheugenslots	aantal_geheugenslots	Int	Active	Laptops	--	--	0Edit

Controleer de opgeslagen kolommen in de zoekresultaten.

Een latere wijziging werkt door in ieder modelnummer, component, assetoverride of workflow dat deze definitie gebruikt.
Lifecycle of bestaande opties/relaties verwijderen? Vraag een Admin; CAT-05 volgt nog.

Klaar als

De attribuutdefinitie is uniek, vindbaar en accepteert alleen de bedoelde waarden.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

QR volgt

Digitale gids