

# CAT-03 Attributen beheren

Draft v1 2026-09-01

Pagina 1 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol

Supervisor

Nodig

Betekenis + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datatype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controle

CAT

## Zoek en hergebruik eerst

Vergelijk betekenis en regels voordat je een nieuwe attribuutdefinitie maakt.

1

### Open Attributes en zoek dezelfde betekenis

Open Instellingen > Attributes.  
Zoek op zichtbaar Label en systeemnaam (Key).  
Vergelijk datatype, categorie, Required,  
Asset Overrides en het aantal Options.

1A



Kies Attributes in de uitgeklapte instellingen.

1B

#### Attributes

##### Attribute Definitions

| Name             | Key           | Datatype | Status | Categories             | Required | Asset Overrides | Options |           |
|------------------|---------------|----------|--------|------------------------|----------|-----------------|---------|-----------|
| Geheugensnelheid | ram_speed_mhz | Int      | Active | Memory                 | --       | --              | 0       | Edit Hide |
| Geheugentype     | ram_type      | Enum     | Active | Laptops, Mobile Phones | --       | --              | 6       | Edit Hide |
| Werkgeheugen     | ram_size_gb   | Int      | Active | Laptops, Mobile Phones | ✓        | ☑               | 0       | Edit Hide |

Zoek eerst; gebruik New Attribute alleen als de betekenis ontbreekt.

#### Dezelfde betekenis gevonden

Hergebruik of bewerk de bestaande definitie.  
Maak geen tweede key voor hetzelfde feit.

#### Betekenis ontbreekt echt

Kies New Attribute en ga verder.  
Een vergelijkbare naam is eerst gecontroleerd.

Zoeken voorkomt dubbele velden die later verschillende waarden of regels krijgen.

#### Volgende pagina

kies Label, systeemnaam (Key), datatype en eenheid.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-03 Attributen beheren

Draft v1 2026-09-01

Pagina 2 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol

Supervisor

Nodig

Betekenis + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datatype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controle

CAT

## Naam, systeemnaam en datatype

Kies voor de eerste Save welk soort waarde dit ene herbruikbare feit accepteert.

2

### Beschrijf één feit en kies het datatype

2A

Label

Aantal geheugenslots

Key

☐ Manual key override

aantal\_geheugenslots

Used in API payloads and reports.

If manual override stays off, the key is generated from the label and normalized automatically.

Datatype

Int

Unit (optional)

Category Scope

× Laptops

Label is leesbaar; de systeemnaam (Key) ontstaat automatisch; kies datatype en zo nodig eenheid.

Bool

Ja/nee

touchscreen aanwezig

Int

Heel getal

aantal geheugenslots

Decimal

Met decimalen

schermdiagonaal

Enum

Vaste keuzelijst

DDR3 / DDR4 / DDR5

Text

Vrije tekst

alleen zonder betere structuur

Manual key override: normaal uit. De gegenereerde systeemnaam blijft dezelfde betekenis en eenheid houden.

Let op: het datatype kan na aanmaken niet meer worden gewijzigd.

Volgende pagina

bepaal categorie, verplichting, overrides en weergave.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-03 Attributen beheren

Draft v1 2026-09-01

Pagina 3 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol

Supervisor

Nodig

Betekenis + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datatype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controle

CAT

## Bepaal bereik en toegestaan gedrag

Zet een keuze alleen aan wanneer de operationele betekenis dat werkelijk vraagt.

3

### Stel categorie en gedrag bewust in

3A

Datatype

Int

Unit (optional)

Category Scope

x Laptops

Leave blank to apply to every asset category.

☐ Required for category

☐ Allow asset overrides

☐ Allow custom values (enum only)

Component Spec Display

Value labels

Choose how component-derived values are displayed in asset specifications.

Categorie, Required, overrides, Enum-afwijkingen en componentweergave staan bij elkaar.

1

#### Category Scope

Kies de categorieën die dit feit gebruiken. Leeg betekent: alle assetcategorieën.

2

#### Required for category

Aan: de modelspecificatie kan niet zonder deze waarde worden opgeslagen.

3

#### Allow asset overrides

Alleen als een fysiek asset terecht van de modelbaseline kan afwijken.

4

#### Custom values (Enum)

Normaal uit; alleen aan wanneer een afgesproken uitzondering is toegestaan.

5

#### Component Spec Display

Value labels toont waarden; Component labels toont onderdeelregels.

Een override herstelt geen verkeerd modelnummer of verkeerde componentdefinitie.

#### Volgende pagina

stel numerieke grenzen of Enum-opties in.

Relevante gidsen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

# CAT-03 Attributen beheren

Draft v1 2026-09-01

Pagina 4 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol

Supervisor

Nodig

Betekenis + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datatype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controle

CAT

## Kies een passende invoerroute

Numerieke grenzen en Enum-opties zijn alternatieven; gebruik alleen wat bij het datatype hoort.

4

### Stel alleen geldige invoer in

#### A Numeriek

Minimum en Maximum blokkeren onmogelijke waarden. Step bepaalt toegestane sprongen.  
Voorbeeld: 0 t/m 8, stap 1.

4A

☐ Required for category  
☐ Allow asset overrides  
☐ Allow custom values (enum only)

**Component Spec Display**

Value labels

Choose how component-derived values are displayed in asset specifications.

| Constraints | Minimum | Maximum | Step |
|-------------|---------|---------|------|
|             | 0       | 8       | 1    |

Voor een heel aantal: Minimum 0, Maximum 8 en Step 1.

#### B Enum

Value blijft stabiel voor het systeem. Label is de leesbare keuze. Sort bepaalt de volgorde.  
Voorbeeld: ddr4 / DDR4.

4B

| Constraints | Minimum | Maximum | Step |
|-------------|---------|---------|------|
|             |         |         |      |

**Regex**

^[A-Z0-9-]+\$

**Options**

Define selectable enum values before saving the attribute.

| Value | Label | Sort | Active                                     | Actions                |
|-------|-------|------|--------------------------------------------|------------------------|
| ddr4  | DDR4  | 10   | <input checked="" type="checkbox"/>        | <a href="#">Remove</a> |
| ddr5  | DDR5  | 20   | <input checked="" type="checkbox"/>        | <a href="#">Remove</a> |
|       |       |      | <input checked="" type="checkbox"/> Active |                        |

Add to list

Voeg elke afgesproken Value en Label toe in de gewenste volgorde.

Regex blijft leeg, tenzij de systeembeheerder een afgesproken patroon aanlevert.

#### Volgende pagina

controleer de volledige definitie en sla op.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-06 Catalogus controleren en bronnen

QR volgt

Digitale gids

# CAT-03 Attributen beheren

Draft v1 2026-09-01

Pagina 5 van 5

Maak één herbruikbare betekenis met passende invoerregels zonder duplicaat

Rol

Supervisor

Nodig

Betekenis + bron

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Datatype

3 Gedrag

4 Invoer

5 Controle

CAT

## Controleer, sla op en hergebruik

De lijst bevestigt de betekenis en regels; ga daarna terug naar de oorspronkelijke taak.

5

### Controleer voor en na Opslaan

Voor Opslaan: Label, systeemnaam, datatype, eenheid, categorie, gedrag en invoerregels kloppen.  
Na Opslaan: zoek de rij en controleer status, categorie, Required, Asset Overrides en Options.

5A

☐ Required for category

☐ Allow asset overrides

☐ Allow custom values (enum only)

Component Spec Display

Value labels

Choose how component-derived values are displayed in asset specifications.

Constraints

Minimum

0

Maximum

8

Step

1

Regex

^[A-Z0-9-]+\$

Annuleren

✓ Opslaan

Bekijk de volledige onderzijde en kies pas daarna Opslaan.

5B

| Attribute Definitions |                      |          |        |                      |          |                 |         |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|----------------------|----------|-----------------|---------|
|                       |                      |          |        | aantal_geheugenslots | Search   | New Attribute   |         |
| Name                  | Key                  | Datatype | Status | Categories           | Required | Asset Overrides | Options |
| Aantal geheugenslots  | aantal_geheugenslots | Int      | Active | Laptops              | --       | --              | 0       |
|                       |                      |          |        | Edit                 |          |                 |         |

Controleer de opgeslagen kolommen in de zoekresultaten.

Een latere wijziging werkt door in ieder modelnummer, component, assetoverride of workflow dat deze definitie gebruikt.  
Lifecycle of bestaande opties/relaties verwijderen: gebruik CAT-05.

Klaar als

De attribuutdefinitie is uniek, vindbaar en accepteert alleen de bedoelde waarden.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

QR volgt

Digitale gids