

虚幻引擎界面进阶操作


一、菜单栏


1. 文件

点击新增关卡，有四个选项：

- 开放世界：自带地形的大世界地图
- 空白开放世界：从零开始构建的大世界地图
- 基本：初始仅有最基本地面的关卡模板，地形后期可自行添加
- 空白关卡：从零开始的模板

选项本身并不重要，因为内容都可以后续添加






2. 编辑


2.1 拷贝和复制

- 拷贝，快捷键 **Ctrl+C**，和正常复制逻辑一致
- 复制，快捷键 **Ctrl+D**，逻辑=正常逻辑复制+粘贴，在复制的同时生成拷贝副本，建议使用这个快捷键



2.2 插件

- 虚幻引擎的功能模块，如果觉得某些功能使用起来不满意，可以去fab商城或别处找寻第三方开发的插件
- 更换插件后引擎功能会产生变化，正常情况下尽量不要动




2.3 项目设置

对于整个项目的相关设置


其中比较重要和常用的有：

- 项目-打包
- 项目-地图和模式：编辑器默认开始地图以及游戏默认开始地图等的设置
- 引擎-碰撞
- 引擎-渲染：Lumen和Nanite相关设置
 - Lumen可以直接在该设置内选择开启或关闭，开启Lumen会对主机性能有所占用，关闭会相对降低硬件要求
 - Direct Lighting与Nanite有关，在大量使用高精度几何体，如Nanite的情况下可开启虚拟阴影贴图，可以节省性能
- 其他设置一般情况下不会去更改，默认就是最优配置




2.4 编辑器偏好设置

偏向于个人喜好设置，譬如外观、区域、语言等



可修改设置：资产编辑器打开路径，在所有设置中输入open，将资产编辑器打开路径更改为Main Window（主窗口）

修改后效果：打开新窗口后自动添加到原有窗口的标签页中，不会再单独开启新窗口




4. Actor



基本可以通过右键菜单或者快捷键覆盖

二、视口工具栏

1. 空间坐标


- 世界坐标=全局坐标，如图二，基于世界原点的恒定坐标
- 本地坐标=局部坐标，如图三，基于物体本身的可变坐标






2. 对齐表面


点击按钮开启后，在三维坐标中选中两个坐标线组成的平面时，物体会自动贴合所选平面



举例：如果同时点击选中 xy 轴，物品会立即贴合地面；选中 xz 轴，物品会贴合到 xy 轴对应的墙面




如果遇到吸附到斜面物体穿模的情况，可以勾选对齐表面右侧数值按钮中的**旋转到表面法线**，物体会自动旋转到和斜面对齐的角度




3. 摄像机选择

3.1 正交

选择对应视图，视角会切换到对应模式




如图为顶部图模式



3.2 移动

在界面基础操作的大纲视图-元素在场景中的快速定位中已说明，可以快速定位选中元素的位置





3.3 视图


- 视野范围：数值调大之后可获得广角视角
- 近景平面：决定主视角能够贴得多近去观察模型，正常设置为最小，不用更改
- 远景平面：决定地图最大加载边界范围，正常设置为无限，不用更改，在打包游戏运行卡顿时可以降低

3.4 曝光

- 取消勾选曝光下的游戏设置后，可以调整曝光数值
- 默认曝光数值为1.0，整体偏暗，可以略微调小




勾选游戏设置的曝光度设置位置：



- 勾选自动曝光后，游戏设置的曝光应用自动曝光逻辑
- 取消勾选自动曝光后，游戏设置的曝光应用自动曝光偏差的数值
- 一般默认勾选自动曝光



3.5 书签

- 书签≈固定机位
- 在某一位置设置书签后，点击对应书签即可跳转到设置书签时的位置和视角



3.6 高分辨率截图


- 进行可定义画质的高质量截图内容
- 截图设置界面内，尺寸乘数代表xK，即1.0代表1K，4.0代表4K
- 按 **G键** 可以将场景内图标隐藏



4. 光照模式


- 光照：默认模式
- 无光照：使用场景：
 - 在开发编辑非常暗的场景，或者没有灯光的情况下，对物体进行调整
 - 检查模型颜色

- 场景内容过多，或引擎变卡，切换后提高流畅度
- 仅线框：
 - 功能：可以检查各个物体的边面情况，场景中模型面数越多，越消耗显卡性能
 - 使用场景：当某一个物体或模型面数过多，并且游戏性能需要优化，可以优先考虑针对模型进行优化
- 玩家碰撞：
 - 功能：可以检查场景内各个模型的物体碰撞情况，包括地形和地面的碰撞体积
 - 使用场景：当玩家出现视觉和实际效果不一致，譬如地面有坑但是掉不下去，空隙钻不过去的时候，可以通过这个模式进行检查



5. 显示

- 手动选择场景内显示的物体类别，取消勾选后不再显示
- 取消勾选静态网格体后场景内所有模型不再显示




6. 性能



预览平台：可以点击切换到对应平台，检查对应平台上游戏运行的情况，可以针对性的优化对应的画面、流畅度等

视口可延展性：设置场景内画质，默认极高，可降低优化引擎运行速度

材质质量级别：设置材质质量，默认高，一般不做更改


屏幕百分比：其中包含项目设置和编辑器偏好设置，与编辑内的两个选项一样，一般不做更改






7. 视口设置


- 调节鼠标灵敏度和鼠标滚动缩放速度
- 快捷键: **右键+鼠标滚轮**



8. 四视图模式

- 点击切换到四个窗口，每个窗口默认展示四视图
- 各个窗口的实际显示效果可以在各个窗口顶部进行单独的调整，包括上文提到的光照、曝光等
- 各个窗口内进行的物体操作会实时同步更新






三、大纲视图


1. 过滤器

- 手动勾选对应的类型之后，大纲视图中仅显示勾选的类别，逻辑≈excel中的筛选逻辑
- 注意：在勾选多个类别之后，采用的是并集逻辑，即同时显示勾选的所有类别下所属物体



2. 新建文件夹

如图是新建文件夹所在按钮位置



四、内容侧滑菜单

1. 路径与目录结构

如图，“所有>内容>Characters>Mannequins>Materials”显示的是当前所在目录的路径


左侧展示的是项目所在目录的结构，可在左侧界面进行目录的快速预览和切换



2. 收藏夹


对于常用的文件夹，可以通过右击文件夹点击“添加到收藏夹”进行操作



注意：仅可收藏文件夹，文件本身无法进行收藏操作



3. 文件夹设置颜色



右键文件夹，选择设置颜色，可以更改文件夹显示的颜色





4. 添加

一般情况下，内容侧滑菜单中空白区域右键效果与添加按钮一样



5. 滤波器

5.1 作用

- 点击内容侧滑菜单的过滤器进行过滤后，界面内仅显示当前目录下勾选的分类内容
- 已选择过的分类词条会在滤波器中显示，点击滤波器显示的词条进行快速的取消和选中
- 注意：滤波器初始不会显示在内容侧滑菜单中，初次进行过滤后才会显示

