

Выключение BATC и ее удаление

Описание

Для удаления услуги BATC для b2b-клиентов требуется выполнить скрипт `delete_vats.sh` для выключения инстанса BATC и её удаление на серверах `vats1/2.serv`

Подготовка к удалению настроек

Параметр в строке `bind` нужен для ведения учета распределения портов.

Параметр `bind` содержится в конфигурационном файле BATC в `pjsip.conf`, пример:

```
bind = 172.31.0.22:5277
```

Использование скрипта `delete_vats.sh` для выключения BATC и её удаления

`номер_договора_клиента_в_Cordis` - цифровая часть договора, без букв.

1. Подключиться к серверу `vats1.server` (или `vats2.server`) по `ssh`;
2. Выполнить команду:

```
/itmh/scripts/scripts_for_vats/delete_vats.sh ____Cordis
```

3. При появлении сообщения "Confirm the removal of the VATS номер_договора_клиента_в_Cordis, by pressing Y or y:" нужно нажать Y или y для подтверждения удаления BATC.
4. Дождаться появления сообщения об удалении BATC на текущем сервере "VATS номер_договора_клиента_в_Cordis was deleted!!!". А также сообщения об успешном применении скрипта на соседнем сервере "Successfully executed peer script on remote server"

Описание скрипта для выключения и удаления BATC

Скрипт написан для выполнения интерпретатором `/bin/sh`.

Для работы скрипта необходимы следующие утилиты:

- `sed`
- `grep`
- `ps`
- `sleep`
- `awk`
- `kill`
- `echo`
- `rm`

Скрипт состоит из двух частей:

1. Блок объявления переменных;
2. Блок основной программы.

В блоке основной программы выполняется следующий алгоритм действий:

1. Выполняется проверка было ли передано скрипту в качестве параметра имя создаваемой BATC:
 - a. Если имени нет, то выводится строка с примером использования скрипта и выполнение скрипта заканчивается;
 - b. Если имя BATC передано то переходим к пункту 2.

2. Запрашивается подтверждение выполнения выключения и удаления процедуры BATC, при этом появляется сообщение вида "Confirm the removal of the VATS номер_договора_клиента_в_Cordis, by pressing Y or y"
 - a. Чтобы подтвердить удаление необходимо нажать одну из клавиш Y или y;
 - b. Чтобы отменить выполнение нужно нажать любую другую клавишу
3. Добавляется запись с переданным именем BATC в файл /itmh/programs/asterisk/conf/vats/exclude;
4. Проверяется запущенность BATC:
 - a. Если BATC не запущена, то выводится сообщение формата "VATS номер_договора_клиента_в_Cordis is not running!!!";
 - b. Если BATC запущена, то:
 - i. Выводится pid процесса BATC;
 - ii. Выполняется команда для выключения BATC;
 - iii. Если BATC была выключена, выводится сообщение формата "VATS номер_договора_клиента_в_Cordis is turn off !!!";
 - iv. Если BATC не была выключена, то выводится сообщение формата "VATS номер_договора_клиента_в_Cordis is not turn off !!!";
5. Производится удаление директории с конфигурационными файлами:
 - a. Если директория не была найдена, то выводится сообщение "Directory путь_к_директории is not exist!!!";
 - b. Если директория была удалена, то выводится сообщение "Directory путь_к_директории was deleted!!!".
6. Производится удаление директории cache:
 - a. Если директория не была найдена, то выводится сообщение "Directory путь_к_директории is not exist!!!";
 - b. Если директория была удалена, то выводится сообщение "Directory путь_к_директории was deleted!!!".
7. Производится удаление директории gup:
 - a. Если директория не была найдена, то выводится сообщение "Directory путь_к_директории is not exist!!!";
 - b. Если директория была удалена, то выводится сообщение "Directory путь_к_директории was deleted!!!"
8. Производится удаление директории с медиаданными:
 - a. Если директория не была найдена, то выводится сообщение "Directory путь_к_директории is not exist!!!";
 - b. Если директория была удалена, то выводится сообщение "Directory путь_к_директории was deleted!!!".
9. Производится удаление директории с записями разговоров:
 - a. Если директория не была найдена, то выводится сообщение "Directory путь_к_директории is not exist!!!";
 - b. Если директория была удалена, то выводится сообщение "Directory путь_к_директории was deleted!!!".
10. Производится удаление директории с логами:
 - a. Если директория не была найдена, то выводится сообщение "Directory путь_к_директории is not exist!!!";
 - b. Если директория была удалена, то выводится сообщение "Directory путь_к_директории was deleted!!!".
11. Происходит запуск другого скрипта по удалению таблиц в БД (работа скрипта описана ниже);
12. Удаляется запись с переданным именем BATC в файл /itmh/programs/asterisk/conf/vats/exclude;
13. Происходит запуск другого скрипта на соседнем сервере vats1 или vats2 (работа скрипта описана ниже);
14. Выводится сообщение, о том что BATC была удалена.

Удаление таблиц в базе данных pbx_asterisk

Описание скрипта delete_vats_tables.sh в /itmh/scripts/scripts_for_vats

```
bash /itmh/scripts/scripts_for_vats/delete_vats_tables.sh
```

Этот скрипт удаляет таблицы базы данных, связанные с указанной BATC. Он принимает имя VATS как аргумент, формирует префикс для таблиц и выполняет их удаление через ODBC-подключение (isql).

Удаляются все стандартные таблицы Asterisk (ps_aors, ps_auths и др.) с заданным префиксом. В случае успеха выводит подтверждение удаления, при ошибках - сообщение об ошибке.

Пример вызова: /itmh/scripts/scripts_for_vats/delete_vats_tables.sh vats123 удалит таблицы вида vats123_ps_aors и другие связанные таблицы.

Удаление vats на соседнем сервере

Описание скрипта delete_vats2.sh в /itmh/scripts/scripts_for_vats

```
ssh -i asterisk.script/.ssh/id_rsa asterisk.script@"vats1 vats2" sudo  
/itmh/scripts/scripts_for_vats/delete_vats2.sh "vats_name"
```

Скрипт останавливает работу указанной vats и удаляет связанные с ней директории. Он находит и завершает процесс Asterisk для указанной vats, удаляет необходимые директории и проверяет успешность выполнения

```
#  
/itmh/scripts/scripts_for_vats/delete_vats2 test_vats
```

```
#  
ssh -i asterisk.script/.ssh/id_rsa asterisk.script@vats2 sudo /itmh/scripts/scripts_for_vats/delete_vats2  
test_vats
```

Удаление настроек конфигурации Firewall

В зависимости есть ли привязка по ip-адресу:

1. С привязкой по ip-адресу. Необходимо удалить данный порт в [playbook](#) и раскатать его.
 - a. В файле SIP.Vats.PBX.Playbook/group_vars/all.yml необходимо удалить блок с нужным портом:
Пример изменений

```
firewall_configurations:  
  access:  
    # SIP UDP  
    - description: "---00184080 ( ' ')"  
      s_ip: "95.82.193.148/30"  
      protocol: "udp"  
      d_ports: "5223"
```

- b. В этом же файле необходимо изменить соседние секции, чтоб данный порт можно было использовать для другой BATC:
До изменений

```

firewall_configurations:
  access:
    # SIP UDP
    - description: "SIP UDP main range"
      protocol: "udp"
      d_ports: "5205-5222"

    - description: "---00184080 ( ' ')"          # .
      s_ip: "95.82.193.148/30"
      protocol: "udp"
      d_ports: "5223"

    - description: "SIP UDP main range"
      protocol: "udp"
      d_ports: "5224-5277"

```

После удаления

```

firewall_configurations:
  access:
    # SIP UDP
    - description: "SIP UDP main range"
      protocol: "udp"
      d_ports: "5205-5277"

```

2. Без привязки по ip-адресу. Дополнительно ничего делать не нужно

Удаление записи в crone:

Необходимо удалить строчку/строки с упоминанием данной BATC. Файл /etc/cron.d/send_email или /etc/cron.d/send_ftp

пример как квыглядит запись

```

# m      h      dom      mon      dow      user      command
#####      #####

0      */1      *      *      *      root
/itmh/scripts/scripts_for_vats/master_manager.bash -s master -c
"/itmh/scripts/scripts_for_vats/sendfile_all 00140321 test@test.ru"

```