Part II. SpringBoot 原理深入及源码剖析

1. 依赖管理

1.1 为什么在pom.xml中导入dependency时不需要指定版本?

- spring-boot-starter-parent 有version,在它的父类 spring-boot-dependencies 中,用为该 version导入了一系列的依赖文件版本,从而对一些常用技术框架的依赖文件进行了统一版本号管理。 【From 随堂,注意:这里并非为项目提供整合的依赖文件本身 (感觉更像是reference的东西】
- 在自己工程中的pom文件中若引入的依赖文件不归 spring-boot-starter-parent 管理,需要写明 其version。

1.2 项目本身运行时所依赖的Jar包来自于哪里?

项目含有Controller,所以使用了SpringMVC的jar包,在spring-boot-starter-parent中,有dependency named spring-boot-starter-web,其含有spring-webmvc的dependency,所以,通过依赖传递,自定义 pom中就不需要额外引入tomcat服务器及其他web依赖文件等。

Spring-boot-starter-xxx 官方指定了<u>各种场景依赖启动器</u>,但有的技术框架(比如Mybatis、Druid数据源等)SpringBoot官方并没有提供相应的starter,使用时需要引入第三方自己写的依赖启动器,并且记得配置相应版本号。

2. 自动配置启动流程

自动配置启动流程总结

- 1. SpringBoot 应用启动
- 2. @SpringBootApplication,组合注解(包含3个)
- 3. @SpringBootConfiguration: 标明该类为配置类
 - 1. @Configuration: 通过java config的方式来添加组件的IoC容器中
- 4. @EnableAutoConfiguration
 - @AutoConfigurationPackage: 使用注解
 @Import(AutoConfigurationPackages.Registrar.class) 将 Registrar 类导入容器中。
 - 1. Registrar类作用:扫描主配置类(即项目启动类,即被 @SpringBootApplication 标示的类)同级目录pkg以及子pkg,与 @ComponentScan 扫描到的 添加到loC容器中

- 2. @Import(AutoConfigurationImportSelector.class): 将 AutoConfigurationImportSelector 类导入容器中。
 - 1. AutoConfigurationImportSelector 类作用:
 - 1. 通过 selectImports 方法,使用内部工具类 SpringFactoriesLoader,查找 classpath 上所有jar包中的 META-INF/spring.factories (这里是在: /Users/yusihuang/.m2/repository/org/springframework/boot/spring-boot-autoconfigure/2.2.7.RELEASE/spring-boot-autoconfigure-2.2.7.RELEASE.jar!/META-INF/spring.factories) 并加载其中的bean(这些bean就是自动配置类,他们的类名上都有 @Conditionalxxx 注解)。
 - 2. 加载时会有过滤操作,最终获得 a list of 全类名 of 自动配置类。
 - 3. 将这个list 交给 SpringFactory 加载器从而继续将这些bean 加入 IoC 容器中。
- 3. @ComponentScan: 包扫描器

SpringBoot到底如何进行自动配置?都把哪些组件进行了自动配置?

入口 @SpringBootApplication

@SpringBootApplication 能扫描Spring组件并自动配置SpringBoot。

是个组合注解,包含3个:

- @SpringBootConfiguration
- @EnableAutoConfiguration
- @ComponentScan

2.1 @SpringBootConfiguration

```
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented

@Configuration // 配置类(核心注解, 由Spring框架提供, 可被组件扫描器识别的配置类)
public @interface SpringBootConfiguration {
}
```

2.2 @EnableAutoConfiguration

相当干自动配置的开关。

```
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited

@AutoConfigurationPackage //自动配置包: 会把@springbootApplication注解标注的类所
在包名拿到,并且对该包及其子包进行扫描,将组件添加到容器中
@Import(AutoConfigurationImportSelector.class) //可以帮助springboot应用将所有符合条件
的@Configuration配置都加载到当前SpringBoot创建并使用的IoC容器(ApplicationContext)中
public @interface EnableAutoConfiguration {
```

是个组合注解、包含2个:

2.2.1 @AutoConfigurationPackage

作用:把 @SpringbootApplication 注解标注的类所在包名拿到,并且对该包及其子包进行扫描,将组件添加到容器中。

```
//spring框架的底层注解,它的作用就是给容器中导入某个组件类,
//例如@Import(AutoConfigurationPackages.Registrar.class),它就是将Registrar这个组件类
导入到容器中
@Import(AutoConfigurationPackages.Registrar.class) // 默认将主配置类
(@SpringBootApplication)所在的包及其子包里面的所有组件扫描到Spring容器中
public @interface AutoConfigurationPackage {
}
```

2.2.2 @Import(AutoConfigurationImportSelector.class)

```
public class AutoConfigurationImportSelector implements ...{
. . .
// 这个方法告诉springboot都需要导入那些组件
@Override
public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
   //判断 enableautoconfiguration注解有没有开启,默认开启(是否进行自动装配)
  if (!isEnabled(annotationMetadata)) {
     return NO IMPORTS;
  }
  //1. 加载配置文件META-INF/spring-autoconfigure-metadata.properties, 从中获取所有支
持自动配置类的条件
  //作用: SpringBoot使用一个Annotation的处理器来收集一些自动装配的条件,那么这些条件可以在
META-INF/spring-autoconfigure-metadata.properties进行配置。
   // SpringBoot会将收集好的@Configuration进行一次过滤进而剔除不满足条件的配置类
  // 自动配置的类全名.条件=值
  AutoConfigurationMetadata autoConfigurationMetadata =
AutoConfigurationMetadataLoader.loadMetadata(this.beanClassLoader);
  AutoConfigurationEntry autoConfigurationEntry =
getAutoConfigurationEntry(autoConfigurationMetadata, annotationMetadata);
  return StringUtils.toStringArray(autoConfigurationEntry.getConfigurations());
}
}
```

AutoConfigurationMetadataLoader.loadMetadata(this.beanClassLoader)

spring-autoconfigure-metadata.properties 中的 metadata format: 自动配置的类全名.条件 = 值

总结一下判断是否要加载某个类的两种方式:

1. 根据spring-autoconfigure-metadata.properties进行判断。

```
所有自动配置类名在spring.factories文件中 (
/Users/yusihuang/.m2/repository/org/springframework/boot/spring-boot-
autoconfigure/2.2.7.RELEASE/spring-boot-autoconfigure-
2.2.7.RELEASE.jar!/META-INF/spring.factories)
自动配置的类全名.条件=值 ==> 只有满足了相应条件时,才会加载该自动配置类。
```

2. 要判断@Conditional是否满足。如@ConditionalOnClass({ SqlSessionFactory.class, SqlSessionFactoryBean.class }) 表示需要在类路径中存在SqlSessionFactory.class、SqlSessionFactoryBean.class 这两个类才能完成自动注册。

2.3 @ComponentScan

包扫描器

3. 自定义Starter

3.0 Preparation


- 1. SpringBoot starter 机制
 - 1. 一个可插拔的插件。
 - 2. 在SpringBoot中导入了starter 即相当于导入了其背后的各种dependency。例如,想用Redis,就直接导入它相应的starter(spring-boot-starter-redis)即可。
- 2. 为什么要自定义Starter?

将独立于业务之外的配置模块封装成一个个starter,这样,复用的时候直接在pom中导入相应starter 即可,SpringBoot会完成自动装配。

- 3. 自定义starter的命名规则
 - 1. 官方提供的starter: spring-boot-starter-xxx
 - 2. 第三方自己写的starter: xxx-spring-boot-starter

3.1 手写自己的starter

Step 1. 新建Module,普通 maven 工程,Parent 为 none,名字为 yu-spring-boot-starter,注意 location:



Step 2. Add dependency in pom.xml

【注意】version不要用SNAPSHOT,要用RELEASE; 解决了maven compiler的报错,要写1.11 而不是11【坑】

Step 3. Create Java Bean

```
@EnableConfigurationProperties(SimpleBean.class) // 开启下面
@ConfigurationProperties 注解
@ConfigurationProperties(prefix = "simplebean") // 从全局配置文件中获
取"simplebean"开头的属性值,即配置文件转成bean对象
public class SimpleBean {

private int id;
private String name;
```

Step 4. Create MyAutoConfiguration class and add @Conditionalxxx

Step 5. Create resources/META-INF/spring.factories

【注意】META-INF/spring.factories 是手动创建的folder和file,在file中注册上自己的自动配置类。

```
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
com.lagou.config.MyAutoConfiguration
```

3.2 使用自己的starter

Step 1. 在 springbootdemo 的pom文件中,导入自定义starter的dependency

```
<dependency>
     <groupId>com.lagou</groupId>
        <artifactId>yu-spring-boot-starter</artifactId>
        <version>1.0-SNAPSHOT</version>
</dependency>
```

Step 2. 在 springbootdemo 的 application.properties 中配置属性值

```
# Assign value to simplebean
simplebean.id=25
simplebean.name=Customized Starter
```

Step 3. Unit Test

```
@RunWith(SpringRunner.class) // 测试启动器, 并且 加载Spring boot测试注解
@SpringBootTest
public class MyCustomizedStarter {

    @Autowired
    private SimpleBean simpleBean;

    @Test
    public void yuStarterTest() {
        System.out.println(simpleBean);
    }
}
```

Result:

SimpleBean{id=25, name='Customized Starter'}

4. 执行原理

Main function 中的 run 方法是如何启动SpringBoot整个项目的?

SpringApplication的启动由两部分组成:

- 1. 实例化SpringApplication对象
- 2. run(args): 调用run方法

```
public static ConfigurableApplicationContext run(Class<?>[] primarySources,
String[] args) {
   return new SpringApplication(primarySources).run(args);
}
```

4.1 实例化SpringApplication

Step 1. 项目启动类(SpringbootDemoApplication.class)设置为属性存储起来

```
this.primarySources = new LinkedHashSet<>(Arrays.asList(primarySources));
```

Step 2. 从classpath上,判断 web 应用类型

```
//设置应用类型是SERVLET应用(Spring 5之前的传统MVC应用)还是REACTIVE应用(Spring 5开始出现的WebFlux交互式应用)
this.webApplicationType = WebApplicationType.deduceFromClasspath(); // return
Servlet 类型
```

deduceFromClasspath() 会判断是否是: Reactive 或者 Servlet 或是 None(即不存在Sevlet类)。

Step 3. 通过ApplicationContextInitializer找到初始化器并使实例化

```
//所谓的初始化器就是org.springframework.context.ApplicationContextInitializer的实现类,
在Spring上下文被刷新之前进行初始化的操作
setInitializers((Collection)
getSpringFactoriesInstances(ApplicationContextInitializer.class));
```

在META-INF/spring.properties file中,找到ApplicationContextInitializer 以及其初始化器:

 $org. spring framework. boot. autoconfigure. Shared Metadata Reader Factory Context Initializer, \\org. spring framework. boot. autoconfigure. logging. Condition Evaluation Report Logging Listener and the state of the state of$

Step 4. 通过ApplicationListener 找到监听器并实例化

在META-INF/spring.properties file中,找到ApplicationListener 以及其初始化器,这个监听器会贯穿 SpringBoot整个生命周期。

Step 5. 初始化 mainApplicationClass 属性

用于推断并设置项目main()方法启动的 主程序启动类

4.2 调用 .run(args) 方法

Step 1. 获取并启动 SpringApplicationRunListener

Step 2. 根据SpringApplicationRunListener 以及参数来准备环境

```
// (2) 项目运行环境Environment的预配置
// 创建并配置当前SpringBoot应用将要使用的Environment
// 并遍历调用所有的SpringApplicationRunListener的environmentPrepared()方法
ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners,
applicationArguments);
```

Step 3. 创建Spring容器

- 1. 根据 webApplicationType 类型,获得 ApplicationContext 类型,
- 2. 根据webApplicationType进行判断创建容器的类型 。该类型为SERVLET类型,所以会通过反射装载对应的字节码,也就是AnnotationConfigServletWebServerApplicationContext。
- 3. 使用之前初始化设置的context、environment、listeners、applicationArguments 和 printedBanner (在cosole里面打印图标)进行组装配置,并刷新配置。

Step 4. Spring容器前置处理

这一步主要是在容器刷新之前的准备动作,比如触发Listeners的响应事件、加载资源、设置context等。其中包含一个非常关键的操作:<mark>将项目启动类注入容器</mark>,为后续开启自动化配置奠定基础。

Step 5. 刷新容器

- 1. 通过 refresh 方法,对整个IoC容器进行初始化(包括bean的定位、解析、注册等)
- 2. 向JVM注册一个 ShutdownHook , 即若JVM被关闭了, context也就关闭了。

Step 6. Spring容器后置处理

- 1. 扩展接口,设计模式中的模板方法,默认为空实现。 如果有自定义需求,可以重写该方法。比如打印 一些启动结束log,或者一些其它后置处理。
- 2. 停止 stopWatch, 统计时长
- 3. 打印 SpringBoot 启动的时长日志

Step 7. 发出结束执行的事件通知

执行所有SpringApplicationRunListener实现的started方法。

Step 8. 执行Runners

用于调用项目中自定义的执行器XxxRunner类,使得在项目启动完成后立即执行一些特定程序,比如一些业务初始化操作,这些操作只在服务启动后执行一次。

Spring Boot提供了ApplicationRunner和CommandLineRunner两种服务接口。若需使用,可自定义一个实现类 implements 其中一个接口并重写 run 方法即可。