


# 目录

- 1 AAA概述
- 2 AAA配置实现




#### AAA基本概念

• AAA是Authentication(认证)、Authorization(授权)和Accounting(计费)的简称, 是网络安全的一种管理机制,提供了认证、授权、计费三种安全功能。



#### AAA常见架构

• AAA常见网络架构中包括用户、NAS(Network Access Server)、AAA服务器(AAA Server)。




- NAS负责集中收集和管理用户的访问请求。
- 在NAS上会创建多个域来管理用户。不同的域可以关联不同的AAA方案。AAA方案包含认证方案,授权方案,计费方案。
- 当收到用户接入网络的请求时,NAS会根据用户名来判断用户所在的域,根据该域对应的AAA方案对用户进行管控。




## 认证 (Authentication)

• AAA支持的认证方式有:不认证,本地认证,远端认证。



# 授权 (Authorization)

- AAA支持的授权方式有:不授权,本地授权,远端授权。
- 授权信息包括:所属用户组、所属VLAN、ACL编号等。






用户	域	授权方式	授权内容
User1@Domian1	Domain1	不授权	无
User2@Domian2	Domain2	本地授权	可以访问Internet
User3@Domian3	Domain3	远端授权	由远端服务器授权



# 计费 (Accouting)


- 计费功能用于监控授权用户的网络行为和网络资源的使用情况。
- AAA支持的计费方式有:不计费,远端计费。





#### AAA实现协议 - RADIUS

• AAA可以用多种协议来实现,最常用的是RADIUS协议。



## AAA常见应用场景

# 通过RADIUS提供上网用户的AAA 对管理用户进行本地认证和授权 Telnet登录 NAS RADIUS服务器 网络管理员 Router (NAS )



## 目录

- 1 AAA概述
- 2 AAA配置实现
  - · AAA配置实现



### AAA配置 (1)

1. 进入AAA视图

[Huawei] aaa

从系统视图进入AAA视图进行配置

2. 创建认证方案

[Huawei-aaa] authentication-scheme authentication-scheme-name

创建认证方案并进入相应的认证方案视图

[Huawei-aaa-authentication-scheme-name] authentication-mode { hwtacacs | local | radius }

配置认证方式,local指定认证方式为本地认证。缺省情况下,认证方式为本地认证。



## AAA配置 (2)

3. 创建domain并绑定认证方案

[Huawei-aaa] domain domain-name

创建domain并进入相应的domain视图

[Huawei-aaa-domain-name] **authentication-scheme** *authentication-scheme-name* 

在相应的domain视图下绑定认证方案

4. 创建用户

[Huawei-aaa] local-user user-name password cipher password

创建本地用户,并配置本地用户的密码:

- 如果用户名中带域名分隔符,如@,则认为@前面的部分是用户名,后面部分是域名
- 如果没有@,则整个字符串为用户名,域为默认域



## AAA配置 (3)

5. 配置用户接入类型

[Huawei-aaa] local-user user-name service-type { { terminal | telnet | ftp | ssh | snmp | http } | ppp | none }

设置本地用户的接入类型。缺省情况下,本地用户关闭所有的接入类型。

6. 配置用户级别


[Huawei-aaa] local-user user-name privilege level level

指定本地用户的权限级别。



#### AAA配置案例

• 在设备R1上配置用户密码和级别,使主机A可以通过配置的用户名和密码远程登录到设备。



[R1]aaa
[R1-aaa]local-user huawei password cipher huawei123
[R1-aaa]local-user huawei service-type telnet
[R1-aaa]local-user huawei privilege level 0
[R1]user-interface vty 0 4
[R1-ui-vty0-4]authentication-mode aaa



## 配置验证 (1)

• AAA中,每个域都会与相应的认证授权和计费方案相关联,当前为默认域。

[R1]display domain name default\_admin

Domain-name: default\_admin

Domain-state: Active

Authentication-scheme-name: default

Accounting-scheme-name: default

Authorization-scheme-name: -

Service-scheme-name: -

RADIUS-server-template: -

HWTACACS-server-template: -

User-group: -



## 配置验证 (2)

• 用户正常登录并且下线之后可以看到用户的记录信息。

[R1] display aaa offline-record all

-----

User name: huawei

Domain name: default\_admin

User MAC: 00e0-fc12-3456

User access type: telnet

User IP address: 10.1.1.2

User ID: 1

User login time: 2019/12/28 17:59:10

User offline time: 2019/12/28 18:00:04

User offline reason: user request to offline



### 本章总结

- AAA技术为了提高企业网络的安全性,防止非法用户登录,需要对企业内部员工,外部客户等进行身份的认证,可访问资源的授权和上网为行为的监控。
  - 认证(Authentication)
  - 授权(Authorization)
  - □ 计费 ( Accounting )
- AAA技术可以本地实现,也可以通过远端服务器实现。
- AAA可以用多种协议来实现,最常用的是RADIUS协议。

