VLAN

Création de VLANs Statique		
Création de VLANs Statique	Switch(config)#vlan 30	
-	Switch(config-vlan)#name GCR	
	Switch(config-vlan)#exit	
Affectation des Ports en accès aux VLANs		
 Affectation des Ports aux VLANs 	Switch(config)#interface fastethernet 0/1	
	Switch(config-if)#switchport mode access	
	Switch(config-if)#switchport access vlan 10	
 Utilisation de la commande range 	Switch(config)#interface range fastethernet 0/1 – 7	
	Switch(config-if-range)#switchport mode access	
	Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10	
Protocole de Trunking VLAN		
 Mettre l'interface en mode trunk 	Switch(config)#interface fastethernet 0/1	
permanent et négocie pour convertir le lien	Switch(config-if)#switchport mode trunk	
en lien trunk.	Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99	
	Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99	
Vérification des Informations VLAN et Suppression de VLAN		
<u>Vérification des Informations VLAN</u>		
 Affiche les informations VLAN 	Switch#show vlan	
 Affiche les informations VLAN en bref 	Switch#show vlan brief	
• Affiche uniquement les informations sur le VLAN 2	Switch#show vlan id 2	
 Affiche les informations sur le VLAN nommé GCR uniquement 	Switch#show vlan name GCR	
 Affiche les caractéristiques de l'interface pour le VLAN spécifié 	Switch#show interfaces vlan x	
 Affiche les informations VLAN pour toutes les interfaces 	Switch#show interfaces switchport	
Supprime toute la base de données VLAN de la mémoire flash.	Switch#delete flash:vlan.dat	
Passe en mode de configuration d'interface.	Switch(config)#interface fastethernet 0/8	
• Supprime le port du VLAN 8 et le réaffecte au VLAN 1 — le VLAN par défaut.	Switch(config-if)#no switchport access vlan 8	
Supprime le VLAN 8 de la base de données VLAN.	Switch(config)#no vlan 8	

Communication Inter-VLAN Utilisant un Routeur Externe : Router-on-a-Stick	
Passe en mode de configuration	Router(config)#interface gigabitethernet 0/0
d'interface.	Router(config-if)#no shutdown
Active l'interface.	Router(config-if)#exit
• Crée la sous-interface 0/0.20 et passe en mode configuration de sous-interface.	Router(config-subif)#interface gigabitethernet 0/0.20
 Définit la description localement significative de la sous-interface (Optionnel). 	Router(config-subif)#description GCR VLAN 20
Associe le VLAN 10 à cette sous- interface. Cette sous-interface utilisera le protocole de trunking 802.1q.	Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
 Assigne l'adresse IP et le masque de sous-réseau. 	Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Router(config-subif)# exit
 Pour le sous-interface de VLAN Native : Crée le sous-interface 0/0.99 et passe en mode configuration de sous-interface. 	Router(config-if)#interface gigabitethernet 0/0.99
• Définit la description localement significative de la sous-interface (Optionnel).	Router(config-subif)#description Management VLAN 99
Associe le VLAN 99 à cette sous- interface. Le VLAN 99 sera le VLAN natif. Cette sous-interface utilisera le protocole de trunking 802.1q.	Router(config-subif)#encapsulation dot1q 99 native
 Assigne l'adresse IP et le masque de sous-réseau. 	Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-subif)#exit