## Komunikace mezi procesy

Sestavte server, který realizuje celočíselný postfixový kalkulátor. Server bude po pojmenované rouře přijímat čísla a operátory a dělat výpočet.

Činnost serveru při přijetí čísla:

- Číslo je serveru zasláno ve znakové formě jako posloupnost znaků. Číslo může být:
  - V desítkové soustavě. Číslo může mít znaménko nebo +.
  - V šestnáctkové soustavě. Začíná prefixem 0x nebo 0X a pak následují číslice 0..9 a písmena a..f,A..F.
    Číslo je bez znaménka.
  - Ve dvojkové soustavě. Začíná prefixem 0b nebo 0B a pak následují číslice 0..1. Číslo je bez znaménka.
- Server číslo uloží na zásobník.
- Zašle zpět klientovi znak \.

Činnost serveru při přijetí binárního operátoru:

- binární operátory jsou zasílány jako jeden znak. Operátory mohou být:
  - + .. sčítání
  - .. odčítání
  - \* .. násobení
  - / .. celočíselné dělení
  - % .. zbytek dělení (operace modulo)
- Server odebere ze zásobníku dvě čísla první odebrané číslo bude pravý operand operace a druhé bude levý operand.
- Udělá příslušnou operaci.
- Výsledek uloží na zásobník.
- Klientovi zašle přijatý binární operátor.

Činnost serveru při přijetí unárního operátoru:

- unární operátory jsou zasílány jako dva znaky. Operátory mohou být:
  - +. .. hodnota zůstane nezměněna
  - -. .. změna na opačnou hodnotu
- Server odebere ze zásobníku číslo.
- Udělá příslušnou operaci.
- Výsledek uloží na zásobník.
- Klientovi zašle přijatý unární operátor.

Činnost serveru při přijetí unárního operátoru =, =x, =X, =b:

- Ze zásobníku odebere číslo.
- U operátoru = číslo zašle klientovi v desítkové soustavě ve znakové formě. Znaménko obsahuje jen záporné číslo.
- U operátoru =x číslo zašle klientovi v šestnáctkové soustavě ve znakové formě. Číslo je bez znaménka (je interpretováno jako typ *unsigned*), nemá prefix 0x a šestnáctkové číslice jsou malými písmeny a..f.
- U operátoru =X číslo zašle klientovi v šestnáctkové soustavě ve znakové formě. Číslo je bez znaménka (je interpretováno jako typ *unsigned*), nemá prefix 0X a šestnáctkové číslice jsou velkými písmeny A..F.
- U operátoru =b číslo zašle klientovi ve dvojkové soustavě ve znakové formě. Číslo je bez znaménka (je interpretováno jako typ *unsigned*), nemá prefix 0b.

Činnost serveru při přijetí dalších znaků:

• Při přijetí znaku # server ukončí svoji činnost.

## Příklad.

Klient zasílá serveru	Délka zprávy	Odpověď od serveru	Délka zprávy	Zásobník
0b1010	6	\	1	10
	2		2	-10
7	1	\	1	-10 7
*	1	*	1	-70
6	1	\	1	-70 6
/	1	/	1	-11
=	1	-11	3	
-3	2	\	1	-3
=X	2	FFFFFFD	8	
#	1	žádná		

Velikost zásobníku zvolte pro uložení 50 čísel. Desítková čísla jsou v rozsahu standardního datového typu *int*, hexadecimální a binární v rozsahu *unsigned int*.

Roura, kterou server vytvoří, bude mít pro OS Windows jméno Kalkulator. Pro OS linux bude jméno KalkulatorR pro rouru, ze které server bude číst, a KalkulatorW pro rouru, do které server bude zapisovat.

Úloha je pro studenty, kteří dosáhli aspoň polovinu bodů (za úlohu jsou 2 body).

Soubor se zdrojovým kódem nebo celý projekt pošlete tak, aby došel nejpozději do 9 hodin v předchozím dni před zápočtovým termínem. Při zasílání do předmětu dopisu uveďte zkratku cvičení OS2 a své jméno. Zdrojový soubor úlohy vezměte rovněž s sebou k zápočtu.