

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

GEDO - consultarDocumentoPdf

DGGEDOC

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	3
HEADER	3
EJEMPLO DE CONSULTA	4
POSIBLES CÓDIGOS DE RESPUESTA	4

OBJETIVO:

Consultar un documento en GEDO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Se trata de un servicio REST de tipo GET que permite consultar el contenido codificado en base64 de un archivo pdf correspondiente a un documentoGEDO (funciona únicamente con *codigoGEDO*).

PARÁMETROS DE LA API:

Se debe enviar un Authorization Token como método de autenticación.

La interfaz de entrada está conformada por los siguientes parámetros

Parámetro	Tipo de dato	Condición	Descripción	Ejemplo
documentId	string	opcional	codigoGEDO del documento consultado	IF-2022-01234567-GCABA
sistemaOrigen	string	requerido	Sistema consultor del documento *NO funciona con EE ni con GEDO	ARCH
numeroEspecial	string	opcional	Número especial del documento GEDO a consultar *DEPRECIADO	DI-2022-01234567-MGEYA

La interfaz de salida estará conformada por los siguientes parámetros:

Parámetro	Tipo de dato	Condición	Descripción	Ejemplo
-	string base64	requerido	Es la codificación base64 correspondiente al documento firmado con formato pdf	dGvzdA=

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa "Internal Servers" dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml/GEDO/documento/{documentId}/pdf	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]/r1/edicaba/GOB/002/Prov-GEDO-Prod/GEDO/documento/{documentId}/pdf	GET

HEADER:

ENTORNO	KEY	VALUE
HML	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-GEDO-Hml
PRD	X-Road-Client	[ecosistema]/[MemberClass]/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]

