Konfiguracja sieci – serwer Ubuntu 20.4

Po procesie konfiguracji serwer posiada dwie karty sieciowe:

- Karta 1 NAT, konfigurowana z DHCP routera NAT,
- Karta 2 sieć wewnętrzna, jeszcze nieskonfigurowana.

Można to zauważyć po wpisaniu w terminalu polecenia ip a

```
us-3n00@ks23-3n00:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau
lt glen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid lft forever preferred lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq codel state UP q
roup default glen 1000
   link/ether 08:00:27:49:41:cb brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid lft 84294sec preferred lft 84294sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe49:41cb/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default q
len 1000
    link/ether 08:00:27:b6:f2:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
us-3n00@ks23-3n00:~$
```

Za konfigurację interfejsów sieciowych w "Ubuntu 20.4 serwer", odpowiada plik domyślny w katalogu /etc/netplan. W VB jest to plik /etc/netplan/00-installer-config.yaml.

Plik /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Dokładny opis w manualu man netplan.

Plik konfiguracyjny na tym etapie wygląda jak poniżej:

```
GNU nano 4.8 /etc/netplan/00-installer-config.yaml Zmodyfikowany
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
  enp0s3:
    dhcp4: true

version: 2
```

Jak widać pierwsza karta sieciowa (enp0s3) jest konfigurowana przez DHCP, natomiast drugiej nie ma w pliku konfiguracyjnym. Aby to zmienić musimy z modyfikować plik konfiguracyjny /etc/netplan/00-installer-config.yaml, korzystając z edytora np. nano.

sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Do pliku należy dopisać konfigurację drugiej karty sieciowej (enp0s8) jak poniżej.

Do karty enp0s8 dopiszemy dwa adresy:

```
172.22.y.1/24
172.22.y.2/24
```

Mój nr z dziennika to 0.

UWAGA!

Konfiguracja IP z pliku .yaml może się okazać kłopotliwa. Plik jest bardzo wrażliwy na składnię i każdy niepotrzebny znak, tabulator czy brak odpowiedniego odstępu może spowodować, że zmiany nie zostaną zapisane i wyświetlone zostaną komunikaty błędów przy próbie wykonania polecenia netplan apply. Zwracajcie uwagę na to, aby każdy wpis był umieszczony w odpowiedni sposób (jak na grafice) i aby wcięć nie robić klawiszem TAB, tylko spacją.

```
GNU nano 4.8 /etc/netplan/00-installer-config.yaml

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
    ethernets:
        enp0s3:
        dhcp4: true

enp0s8:
        addresses:
        - 172.22.0.1/24
        - 172.22.0.2/24

version: 2
```

Następnie wychodzimy i zapisujemy konfigurację Ctrl+X -> t-> Enter.

Sprawdzamy czy wszystko wpisaliśmy poprawnie poleceniem cat.

```
us-3n00@ks23-3n00:~$ cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
     dhcp4: true

  enp0s8:
    addresses:
        - 172.22.0.1/24
        - 172.22.0.2/24

version: 2
us-3n00@ks23-3n00:~$
```

Wdrażamy konfigurację zapisaną w pliku poleceniem:

```
sudo netplan apply
```

Bezobjawowe wykonanie świadczy o poprawności pliku.

Sprawdzamy czy zmiany zostały wdrożone.

```
us-3n00@ks23-3n00:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid lft forever preferred lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
roup default glen 1000
    link/ether 08:00:27:49:41:cb brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86315sec preferred_lft 86315sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe49:41cb/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
roup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b6:f2:36 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.22.0.1/24 brd 172.22.0.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.22.0.2/24 brd 172.22.0.255 scope global secondary enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feb6:f236/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
us-3n00@ks23-3n00:~$
```

W szczególnych przypadkach, po zapisaniu zmian w pliku, można je zastosować – restartując komputer.

Zmiana nazwy interfejsów (kart) sieciowych

Zmienimy nazwy kart sieciowych:

- enp0s3 na WAN
- enp0s8 na LAN

Nowe nazwy możemy przypisać po MAC

U mnie to:

- enp0s3 MAC 08:00:27:1a:1b:de-enp0s8 MAC 08:00:27:88:05:d8

Modyfikujemy konfigurację pliku .yaml zgodnie z poniższym

