Новые ключи setting.txt

Справочник по настройке движка Quantum (J2ME, MIDP-2.0 / CLDC-1.1) под аппараты класса ARM9. Ветка arena/50252a64-quantum, коммит 7a1e8bc, дата 16.10.2026.

Коротко о совместимости. Формат `setting.txt` не изменился: те же строки КЛЮЧ=ЗНАЧЕНИЕ, те же комментарии # и ;. Все перечисленные ниже ключи **опциональны** - с оригинальным `setting.txt` движок ведёт себя как раньше, потому что на «быстром» профиле значения по умолчанию совпадают с прежним поведением. Форматы уровней, мешей, текстур, лайтмапов (`lightmap.vla`) и записей RMS не менялись: новые ключи влияют только на то, какая ветка кода выполняется.

1. Как читается setting.txt

Файл читается один раз при старте: `Main.init()` создаёт `GameIni.createGameIniFromResource("/setting.txt", true)` и сразу передаёт его в `DeviceProfile.init(settings)` - раньше `defaultSettings()` и раньше чтения сохранённого профиля из RMS, чтобы `setPersQ()` уже знал свой шаг. Разбор выполняет `IniFile` (модуль UtilsText): строки режутся по \n, пустые пропускаются, строки, начинающиеся с # или ;, считаются комментарием, остальные разрезаются по первому =, ключ и значение.trim() кладутся в хеш-таблицу.

Правило	Подробность
Куда писать ключи	setting.txt читается с поддержкой групп, поэтому новые ключи надо писать **в корне файла - до первой строки вида** `[группа]`. DeviceProfile читает их через getNoLang()/getIntNoLang(), то есть из корневой таблицы.
Регистр и пробелы	Имя ключа чувствительно к регистру (пишите заглавными, как в оригинале). Пробелы вокруг = игнорируются: ключ и значение.trim()аются. Значение CPU_PROFILE регистр не важен (AUTO/auto/Auto равнозначны).
Комментарии	**Только отдельной строкой.** Комментарий в конце строки не поддерживается: в `FAST_LIGHT=1 ; включить` значением станет строка `1 ; включить`.
Тип значения	Все числовые ключи разбираются через `Integer.parseInt()` без перехвата исключений, поэтому значение обязано быть целым числом. Нечисловое значение - это NumberFormatException при старте (см. предупреждение ниже).
Неизвестные ключи	Игнорируются: таблица просто не спрашивается о них. Старые ключи оригинала продолжают работать как работали.
Отсутствие ключа	Берётся значение по умолчанию из профиля устройства (колонки «ARM9» и «FAST/AUTO» в таблице ниже). Отсутствие файла или ключа - не ошибка.
Приоритет	Для ключей уровня (UPDATE_ONLY_NEAR и подобные): level.ini важнее setting.txt, setting.txt важнее профиля устройства, профиль важнее встроенного значения. Явный ключ в файле всегда перекрывает профиль.
Когда применяется	Один раз при старте. Смена значения требует перезапуска MIDlet.

Осторожно: нечисловое значение роняет старт. `DeviceProfile.init()` не перехватывает `NumberFormatException`, поэтому `FAST_LIGHT=on`, `AI_LOD=1 ; включить` или `FAST_CULL=yes` приведут к исключению в `Main.init()`. Допустимы только целые числа (для CPU_PROFILE - слова AUTO/ARM9/FAST или цифры 1/2).

Рабочий пример - все новые ключи сразу (значения профиля ARM9):

```
; --- Quantum: настройка под ARM9 (все ключи опциональны) ---
CPU_PROFILE=AUTO
FAST_LIGHT=1
POSTFX=0
PERSPECTIVE_STEP=32
ARM9_QUALITY=1
NEAR_ONLY=1
AI_LOD=1
AI_LOD_DIST=10000
MORPH_LOD=1
MORPH_LOD_DIST=12000
FAST_CULL=1
```

2. Сводная таблица ключей

Одиннадцать новых ключей. «ARM9» и «FAST/AUTO» - значения по умолчанию на соответствующем профиле; явный ключ в файле перекрывает их в обоих случаях.

Ключ	Значения	ARM9	FAST / AUTO	Что делает
`CPU_PROFILE`	AUTO | ARM9 | FAST (или 1 | 2)	**AUTO**	**AUTO**	принудительный выбор профиля устройства
`FAST_LIGHT`	0 | 1	**1**	**0**	целочисленное освещение вместо double
`POSTFX`	0 | 1	**0**	**1**	полноэкранные постэффекты кадра
`PERSPECTIVE_STEP`	0 ... 256	**32 (если ключ не задан)**	**0**	шаг перспективной коррекции (Main.q)
`ARM9_QUALITY`	0 | 1	**1**	**0**	щадящие значения настроек при первом запуске
`NEAR_ONLY`	0 | 1	**1**	**0**	симулировать только объекты рядом с игроком
`AI_LOD`	0 | 1	**1**	**0**	далёким ботам реже искать цель
`AI_LOD_DIST`	единицы карты (по умолчанию 10000)	**10000**	**10000**	порог «далёкости» для AI_LOD
`MORPH_LOD`	0 | 1	**1**	**0**	дальним мешам не смешивать кадры анимации
`MORPH_LOD_DIST`	единицы карты (по умолчанию 12000)	**12000**	**12000**	порог «далёкости» для MORPH_LOD
`FAST_CULL`	0 | 1	**1**	**0**	быстрый отсек BoundingBox перед полным тестом

3. Профиль устройства: что включает ARM9

Профиль определяется один раз и хранится в `DeviceProfile.cpu` (`CPU_AUTO` = 0, `CPU_ARM9` = 1, `CPU_FAST` = 2); флаг `lowEnd = (cpu == CPU_ARM9)` и задаёт значения по умолчанию для семи ключей: FAST_LIGHT, ARM9_QUALITY, NEAR_ONLY, AI_LOD, MORPH_LOD, FAST_CULL (при lowEnd - 1) и POSTFX (при lowEnd - 0). PERSPECTIVE_STEP на ARM9 получает 32, если ключа нет в файле.

Профиль	Когда выбирается	Что это значит
`FAST`	Десктоп, эмулятор, Symbian/S60, UIQ; явно - CPU_PROFILE=FAST или =2	Все значения по умолчанию прежние: движок ведёт себя как оригинал. Работают только точные ускорения (раздел 6).

Профиль	Когда выбирается	Что это значит
ARM9	Семейства J2ME-аппаратов без FPU и аппаратного делителя (Sony Ericsson DB20xx, Samsung, Motorola, LG, Siemens, Philips, Nokia Series40 и др.), любая платформа с CLDC-1.0; явно - CPU_PROFILE=ARM9 или =1	Включаются щадящие значения по умолчанию: целочисленное освещение, без постэффектов, крупнее шаг перспективной коррекции, обновляются только ближайшие объекты, LOD для ИИ и морфинга, быстрый отсек боксов.
AUTO	Платформа не распознана (значение по умолчанию)	lowEnd = false, то есть поведение как на FAST: включены только точные ускорения. Это страховка - на неизвестном аппарате ничего не ухудшается.

4. Подробно по каждому ключу

CPU_PROFILE

Значения: AUTO | ARM9 | FAST (или 1 | 2) | по умолчанию: ARM9 - AUTO, FAST/AUTO - AUTO

Где применяется. DeviceProfile.init(); вызывается один раз из Main.init() - до defaultSettings() и до чтения сохранённого профиля из RMS.

Что ускоряет. Не ускорение само по себе, а переключатель: профиль ARM9 включает щадящие значения по умолчанию для всех остальных ключей, профиль FAST/AUTO оставляет прежнее поведение.

Что теряется. Нет - это выбор режима.

Подробности

- Регистр значения не важен; вместо слов принимаются 1 (= ARM9) и 2 (= FAST). Любое другое значение (включая 0 и пустое) трактуется как AUTO.
- AUTO означает, что платформа не распознана: тогда lowEnd = false и работают только точные ускорения (те, что не имеют ключа вовсе).
- Автоопределение FAST: десктоп и эмуляторы (os.name содержит win/mac/nix/nux/aix/android), Symbian/S60 (список из 54 моделей Nokia), pstros, KEmulator, FreeJ2ME, J2ME Loader, UIQ-аппараты Sony Ericsson (P*, M600, W950, G700, Xperia*).
- Автоопределение ARM9: SonyEricsson*/SEMCCP*/SEMC*, Samsung/SAMSUNG, Motorola/MOT-/MOTO, LG-/LG//LGE, Fly, Philips, SAGEM/Sagem, BenQ, SIEMENS/Siemens, Panasonic, SHARP, Toshiba, Alcatel, ZTE, Huawei, Nexian, остальные Nokia* (Series40), а также любая платформа с microedition.configuration = CLDC-1.0.
- System.getProperty() обёрнут в try/catch(Throwable): на части аппаратов он бросает исключение для неизвестных ключей, и старт не должен из-за этого падать.

FAST_LIGHT

Значения: 0 | 1 | по умолчанию: ARM9 - 1, FAST/AUTO - 0

Где применяется. MathUtils.calcLightFast() / calcLightDirFast() / microCalcLightFast(); выбор ветки - в RenderObject.microLight(), RenderObject.dirLight() и MathUtils.calcLightRender() (drawmode 5, 6 и 12; всего 18 мест в Polygon3V/4V, LightedPolygon3V/4V, ColorLightedPolygon3V/4V, TexturingAffine, TexturingPers).

Что ускоряет. Убирает из кадра double-арифметику, Math.sqrt и лишние деления: на ARM9 нет FPU, поэтому float/double и Math.sqrt выполняются программно (сотни тактов на вызов), а деление - библиотечная подпрограмма.

Что теряется. Освещение может отличаться на 1-4 единицы из 255 (см. точность ниже). На глаз в реальной сцене не различимо.

Подробности

- Точность проверена перебором (docs/verify/test_light.py): calcLightFast - 98,1 % значений совпадают бит-в-бит, худшее отклонение 3 из 255; calcLightDirFast - 96,7 % и 4 из 255. В реальной сцене (lightdir порядка 4096) отклонение 0-1 из 255.
- Все 8 граничных случаев (нулевые векторы, оси, (4096,0,0) против (-4096,0,0), 30000*6, 32767*3 против (1,1,1)) совпадают точно.

- Оригинальные MathUtils.calcLight() и microCalcLight() НЕ изменены: ими пользуется LightMapper, который печёт лайтмапы и может писать файлы, - там прежняя математика нужна бит-в-бит. Поэтому формат и содержимое lightmap.vla не меняются.
- Переполнение суммы квадратов в оригинале даёт NaN, а (int)NaN == 0: быстрая ветка возвращает 0 в том же случае. Clamp сохранён (calcLightFast - clamp255, microCalcLightFast - только верхний 255, потому что оригинал может вернуть отрицательное значение и это используется).

POSTFX

Значения: 0 | 1 | по умолчанию: ARM9 - 0, FAST/AUTO - 1

Где применяется. GameScreen.paint(): applyVignette() (виньетка), deathScr() (экран смерти), fastbloomScr() (bloom), applySub() (DOUBLE_BRIGHT).

Что ускоряет. Экономит 2-4 прохода по всему кадру - это самые дорогие эффекты после самого рендера: каждый читает и пишет каждый пиксел дисплейного буфера.

Что теряется. Пропадают виньетка по краям кадра, свечение (bloom), вспышка яркости и эффект смерти. damageScr() (красная рамка при уроне) оставлен всегда - это игровая обратная связь, а не украшение.

Подробности

- На «быстром» профиле ключ по умолчанию равен 1, то есть все эффекты остаются как в оригинале.

PERSPECTIVE_STEP

Значения: 0 ... 256 | по умолчанию: ARM9 - 32 (если ключ не задан), FAST/AUTO - 0

Где применяется. Main.setPersQ(): q = PERSPECTIVE_STEP, если он больше 0, иначе 24. Применяется только при persQ меньше либо равно 2 (пункт меню настроек «перспектива»); при persQ = 3 и 4 q всегда 12.

Что ускоряет. q - длина сегмента в пикселах, который растрируется одним набором инкрементов. Чем крупнее шаг, тем реже выполняется дорогое 64-битное деление в перспективном растеризаторе.

Что теряется. Небольшое искажение текстуры на длинных наклонных сегментах (пол/потолок вдали от камеры): коррекция выполняется реже.

Подробности

- 0 означает «как раньше» (q = 24) - значение по умолчанию на профилях FAST и AUTO.
- На профиле ARM9, если ключ в файле отсутствует, ставится 32. Явный ключ всегда важнее профиля: PERSPECTIVE_STEP=0 на ARM9 вернёт 24.
- Отрицательные значения обрезаются до 0, большие 256 - до 256.

ARM9_QUALITY

Значения: 0 | 1 | по умолчанию: ARM9 - 1, FAST/AUTO - 0

Где применяется. Main.defaultSettings(): if (DeviceProfile.tuneDefaults && !maxQuality) { displaySize = 70; fogQ = 1; pixelsQ = 1; setPersQ(2); }.

Что ускоряет. displaySize = 70 - главный выигрыш: пикселов в кадре становится на 30 % меньше, а растеризация и постэффекты платят за каждый пиксел. fogQ = 1 и pixelsQ = 1 снижают стоимость освещения и объём текстурной памяти/кеша.

Что теряется. Разрешение рендера 70 % (картинка растягивается на экран), туман и освещение считаются по вершинам, текстуры берутся в два раза меньшего размера.

Подробности

- defaultSettings() вызывается только когда в RMS нет сохранённого профиля - то есть при первом запуске или при повреждённой записи. Чужие сохранённые настройки ключ никогда не перезаписывает.
- Все четыре значения - обычные пункты меню настроек: игрок может вернуть любое из них, и после сохранения в RMS ключ уже ни на что не влияет.
- При maxQuality (Symbian/десктоп) ветка не выполняется вовсе.

NEAR_ONLY

Значения: 0 | 1 | по умолчанию: ARM9 - 1, FAST/AUTO - 0

Где применяется. LevelLoader: Main.updateOnlyNear = getBoolean("UPDATE_ONLY_NEAR", lvl, setting, DeviceProfile.nearOnly); затем Scene (5 мест) и NPCSpawner используют house.getNearObjectsForUpdate() / getNearParts() вместо полного списка объектов.

Что ускоряет. Обход и обновление всех объектов сцены - одна из главных статей расходов в кадре с NPC: вместо всей карты обрабатывается только текущая часть (part) и соседние.

Что теряется. Объекты вдали от игрока не обновляются: их ИИ и физика «застывают» до приближения. NPCSpawner при этом проверяет дальние точки раз в 8 секунд, поэтому возрождение не ломается.

Подробности

- Ключ не вводит новое поведение - он задаёт значение по умолчанию для существующих ключей оригинала UPDATE_ONLY_NEAR и UPDATE_ONLY_NEAR_PHYSICS (level.ini или setting.txt). Ключ уровня и ключ в setting.txt по-прежнему важнее профиля.
- UPDATE_ONLY_NEAR_PHYSICS по умолчанию наследует итоговое значение UPDATE_ONLY_NEAR, как и в оригинале.

AI_LOD

Значения: 0 | 1 | по умолчанию: ARM9 - 1, FAST/AUTO - 0

Где применяется. Bot.update() раз в кадр ставит флаг aiFar (DeviceProfile.aiLod && distance > aiLodDist); NPC.action() использует react = aiFar ? (reacttimer меньше на один разряд: reacttimer << 1) : reacttimer.

Что ускоряет. Блок «поиск цели и перестроение маршрута» тянет findBot() по всем объектам сцены и проверку видимости. Для дальнего бота он выполняется вдвое реже. Флаг считается один раз на бота в кадр, потому что action(Scene) игрока не видит, а scene.findPlayer() - это обход всех объектов.

Что теряется. Далёкий NPC замечает игрока и перестраивает маршрут на один «такт реакции» позже. Атака, движение, анимация и физика работают с прежней частотой.

Подробности

- Порог «далёкости» задаётся ключом AI_LOD_DIST.

AI_LOD_DIST

Значения: единицы карты (по умолчанию 10000) | по умолчанию: ARM9 - 10000, FAST/AUTO - 10000

Где применяется. Bot.update(): character.distance(player.character) > DeviceProfile.aiLodDist.

Что ускоряет. Позволяет выбрать, какую долю ботов считать «дальними». Внутри хранится квадрат порога (10000 * 10000 = 100 000 000), поэтому сравнение идёт без извлечения корня.

Что теряется. Чем меньше значение, тем больше ботов переходят в редкий режим и тем заметнее задержка их реакции.

Подробности

- Значения больше 46000 обрезаются до 46000: 46000 в квадрате = 2 116 000 000 - последнее значение, которое помещается в int без переполнения.
- Значения меньше либо равны 0 игнорируются - остаётся 10000.
- Ключ не зависит от профиля CPU и имеет смысл только при AI_LOD=1.

MORPH_LOD

Значения: 0 | 1 | по умолчанию: ARM9 - 1, FAST/AUTO - 0

Где применяется. MeshImage.morphLod() и setAnimationLod(): на время mesh.setAnimation() временно выключается animation.morphEnabled и сразу восстанавливается.

Что ускоряет. Morphing.interpolation() считает 6 умножений и 6 сдвигов на КАЖДУЮ вершину каждый кадр. Дальний меш занимает на экране несколько пикселов, поэтому смешивание кадров для него бессмысленно.

Что теряется. У далёких персонажей анимация переключается целыми кадрами, без плавного смешивания. На дистанции дальше MORPH_LOD_DIST это практически не заметно.

Подробности

- Флаг morphEnabled принадлежит анимации, а анимация может быть общей для нескольких NPC (кэш Asset), поэтому он восстанавливается сразу после вызова - на остальные меши отключение не влияет.

MORPH_LOD_DIST

Значения: единицы карты (по умолчанию 12000) | по умолчанию: ARM9 - 12000, FAST/AUTO - 12000

Где применяется. MeshImage.morphLod(): sz < -(DeviceProfile.morphLodDist меньше на два разряда: << 2), где sz = centre.rz * 4.

Что ускоряет. Задаёт, с какой дистанции меш считается дальним. Поскольку перед камерой rz отрицателен, условие эквивалентно «дистанция больше MORPH_LOD_DIST».

Что теряется. Чем меньше значение, тем больше мешей теряют плавность анимации.

Подробности

- Отрицательные значения обрезаются до 0, значения больше 1 000 000 - до 1 000 000, чтобы сдвиг на два разряда не переполнил int.
- Ключ не зависит от профиля CPU и имеет смысл только при MORPH_LOD=1.

FAST_CULL

Значения: 0 | 1 | по умолчанию: ARM9 - 1, FAST/AUTO - 0

Где применяется. BoundingBox.isVisible(): if (DeviceProfile.fastCull && !maybeVisible(g3d, matrix, x1, y1, x2, y2)) return false; вызовы isVisible - NPC (2), BigZombie, Zombie, Corpse, MeshObject, RoomObject (6), House, Room.

Что ускоряет. Полный тест - это 8 преобразований вершин и 16 целочисленных делений на каждый объект каждый кадр (idiv на ARM9 - библиотечная подпрограмма). Предварительная проверка центра с радиусом стоит одно преобразование и два деления: около 30 дешёвых целочисленных операций.

Что теряется. Визуально не теряется ничего: быстрый тест отбрасывает только заведомо невидимое. На видимых объектах появляются накладные расходы около 15 % от стоимости проверки видимости (сам рендер меша на порядки дороже).

Подробности

- Все оценки направлены «в сторону не отсекать»: радиус бокса умножается на наибольшее по модулю значение строки матрицы, а знаменатель проекции берётся для ближайшей к камере точки (максимальное увеличение).
- Быстрый тест возвращает false только тогда, когда полный тест тоже вернул бы false. Проверено перебором: docs/verify/test_cull.py - 182 187 случаев, 0 ошибочных отсечений. На 60 000 реалистичных случаев точный тест отвергает 92,5 % объектов, быстрый - самостоятельно 48,3 % (остальные добирает полный тест).
- При любом выходе за безопасные целочисленные границы (вырожденный или перевёрнутый бокс, пустая/перевёрнутая область отрисовки, слишком большое расстояние, cullOk = false) объект отправляется на полный тест.

5. Ключи оригинала, у которых изменилось значение по умолчанию

Эти ключи существовали раньше и не переименованы. Изменилось только то значение, которое подставляется, когда ключ не задан ни в level.ini, ни в setting.txt: теперь оно берётся из профиля устройства (ключ NEAR_ONLY).

Ключ	Где задаётся	Раньше по умолчанию	Теперь по умолчанию	Смысл
`UPDATE_ONLY_NEAR`	level.ini или setting.txt	`false`	DeviceProfile.nearOnly (то есть 1 на ARM9, 0 на FAST/AUTO)	Симулировать и сталкивать только объекты рядом с игроком. Ключ существует в оригинале; изменилось лишь значение, которое подставляется, если ключ нигде не задан.
`UPDATE_ONLY_NEAR_PHYSICS`	level.ini или setting.txt	значение `UPDATE_ONLY_NEAR`	без изменений (наследует UPDATE_ONLY_NEAR)	Отдельное управление физикой ближайших объектов. Поведение то же, но наследуемое значение теперь может прийти из профиля.

Если в level.ini или setting.txt оригинала эти ключи уже прописаны, их значение важнее - профиль не подменяет явно заданное. Поэтому уровни, которые рассчитывали на полное обновление объектов, продолжают работать так же.

6. Ускорения без ключа: включены всегда

У этих изменений ключа нет вовсе - они либо бит-в-бит эквивалентны оригиналу, либо их погрешность ограничена и проверена перебором. Отключать их нечем и незачем: форматы данных и результаты они не меняют.

Что сделано	Где	Точность
FrameClock - один System.currentTimeMillis() на кадр	QFPS.frame() кэширует время; 12 мест-читателей (13 вызовов): Sprite.updateFrame, Texture.updateAnimation, NPC.render/setSprite/action/isTimeToRenew, Player (интервал шага 450 мс, проверка Y 1000 мс, таймер смерти 3000 мс), GameScreen (подсветка оружия 135 мс, оверлей, сообщение)	расхождение не больше длительности кадра; событийные записи таймеров (lastAttack и подобные), ограничитель кадров в GameScreen и измерение времени загрузки остались на настоящем времени
FastMath.div100() вместо деления на 100	индекс кадра анимации: NPC.render, Zombie.render, BigZombie.render, GameObject.getFrameInterDiv()	бит-в-бит: умножение на 1 374 389 535 и сдвиг на 37, знак обрабатывается отдельно; проверено на 6 312 931 значении, 0 расхождений (docs/verify/test_fastmath_java.py)
Vector3D.length() через FastMath.isqrt()	все вызовы length() в физике, ИИ и рендере	бит-в-бит: isqrt(n) == (int)Math.sqrt(n) для любого int n
FastMath.div2() вместо /2	Sprite.project() (обе версии), NPC.render (muzzleFlash.getHeight() / 2)	бит-в-бит, включая отрицательные значения (>> 1 для них не эквивалентен)
32-битные остатки в анимации вместо 64-битных	Sprite.updateFrame(), Texture.updateAnimation()	Sprite - бит-в-бит (время неотрицательно и помещается в int); Texture - фаза отсчитывается от первого кадра, период, скорость и взаимная синхронность текстур не меняются
Room.divChunk() / divChunkRender()	18 мест деления в растеризации комнат	бит-в-бит: 3020 пар значений, 0 расхождений (docs/verify/test_room_div.py)
Бюджетный гибрид сортировки по глубине	сортировка полигонов в кадре	бит-в-бит: 63 случая, 0 расхождений (docs/verify/test_sort.py)

Что сделано	Где	Точность
Табличная тригонометрия в Player.walk()	Matrix.sin()/Matrix.cos() и общий буфер walkDir вместо Math.sin/cos над double и new Vector3D() на каждый кадр ходьбы	направление отличается не более чем на 0,9533 градуса (шаг таблицы 1 градус), компоненты в пределах max(1, 2 % walkSpeed + 1); 403 214 комбинаций, 51,45 % совпадают бит-в-бит (docs/verify/test_walk.py)
RenderObject.kind вместо instanceof	13 мест в рендере и сортировке	бит-в-бит: поле ставится в конструкторе после super()
House.getNearObjectsCached()	обновление ближайших объектов (Scene, NPCSpawner)	бит-в-бит: кэш инвалидируется при переприсвоении списка объектов
Развёртки циклов растеризатора	line_0_opaque (6x), paint9Mini (4x), Sprite.renderF (4x), fastbloomScr (4x), clearDisplay (8x)	бит-в-бит: быстрые пути включаются только для непрозрачных пикселов (RawImage.opaque)
Мелкие hoist-ы и кэши полей	MathUtils.pLength() (>> 2 вместо /4), Sprite.project() (kx/ky вместо четырёх чтений textures[0].rImg.scale), DirectX7.fDist255, SphereCast.edgeFar, Dijkstra.Point.dis	бит-в-бит; деление в pLength() оставлено на случай переполнения int

7. Готовые наборы

Каждый набор можно вставить в конец setting.txt (до первой строки с [группа], если она есть). Значения читаются при старте, поэтому после правки файл надо перезапустить MIDlet.

A. Побитово как оригинал (для сравнения скриншотов и отладки)

```
CPU_PROFILE=FAST
FAST_LIGHT=0
POSTFX=1
PERSPECTIVE_STEP=0
ARM9_QUALITY=0
NEAR_ONLY=0
AI_LOD=0
MORPH_LOD=0
FAST_CULL=0
```

Все ускорения с потерей качества выключены, остаются только точные замены (div100, isqrt, FrameClock, развёртки циклов и т. п.). AI_LOD_DIST и MORPH_LOD_DIST при выключенных AI_LOD и MORPH_LOD ни на что не влияют.

B. Ничего не менять (рекомендуется)

```
; файл setting.txt оригинала - без единого нового ключа
```

На аппарате класса ARM9 автоопределение включит все щадящие значения по умолчанию, на быстром устройстве или в эмуляторе поведение останется прежним. Именно поэтому файлы оригинала продолжают работать как раньше.

C. Максимум скорости при умеренных потерях

```
CPU_PROFILE=ARM9
FAST_LIGHT=1
POSTFX=0
PERSPECTIVE_STEP=48
ARM9_QUALITY=1
NEAR_ONLY=1
AI_LOD=1
AI_LOD_DIST=8000
MORPH_LOD=1
MORPH_LOD_DIST=9000
FAST_CULL=1
```

Пороги LOD уменьшены, поэтому в редкий режим переходит больше объектов. Профиль задан явно - настройки применяются даже там, где автоопределение не узнало аппарат.

D. Максимум скорости, потери заметны

```
CPU_PROFILE=ARM9
FAST_LIGHT=1
POSTFX=0
PERSPECTIVE_STEP=96
ARM9_QUALITY=1
NEAR_ONLY=1
AI_LOD=1
AI_LOD_DIST=5000
MORPH_LOD=1
MORPH_LOD_DIST=6000
FAST_CULL=1
```

Дополнительно можно снизить displaySize в меню настроек (ARM9_QUALITY ставит 70 только при первом запуске): разрешение рендера - самый сильный рычаг, потому что растеризация платит за каждый пиксел.

8. Сводка: что именно теряется при ухудшениях

Ключ	Видимый эффект
FAST_LIGHT=1	Освещение отличается на 0-4 единицы из 255 (в реальной сцене 0-1). Заметно только при покадровом сравнении.
POSTFX=0	Нет виньетки, bloom, вспышки яркости и эффекта смерти. Рамка урона остаётся.
PERSPECTIVE_STEP=48...96	Текстура на длинных наклонных сегментах (пол, потолок) слегка «плывёт» - коррекция выполняется реже.
ARM9_QUALITY=1	При первом запуске: разрешение рендера 70 %, туман и освещение по вершинам, текстуры вдвое меньше. Всё возвращается в меню настроек.
NEAR_ONLY=1	Дальние объекты не обновляются: их ИИ и физика «застывают» до приближения игрока.
AI_LOD=1	Дальний NPC замечает игрока и перестраивает маршрут на один такт реакции позже.
MORPH_LOD=1	У дальних персонажей анимация переключается целыми кадрами, без плавного смешивания.
FAST_CULL=1	Ничего: отбрасывается только заведомо невидимое (подтверждено перебором 182 187 случаев).

Порядок включения по убыванию выгоды: сначала ARM9_QUALITY (меньше пикселов в кадре - главный выигрыш), затем POSTFX, затем FAST_LIGHT и FAST_CULL, затем NEAR_ONLY и AI_LOD (они убирают работу по NPC - именно из-за них падал FPS в сценах с большим числом персонажей), и только потом PERSPECTIVE_STEP и MORPH_LOD.

9. Диагностика и проверка

При старте движок печатает итоговый профиль в System.out - в эмуляторе (KEmulator, FreeJ2ME, SquirrelJME) это видно в консоли/логе:

```
DeviceProfile: cpu=ARM9 platform=SonyEricssonK750 fastLight=1 postFx=0 nearOnly=1 aiLod=1 morphLod=1 fastCull=1 persStep=32
```

Как сравнивать и чем проверять

- Счётчик кадров: пункт «Show QFPS» в настройках (code.utils.QFPS вызывает FPS.frame() из модуля UtilsFPS). Сравнивать надо одну и ту же сцену - желательно NPC-тяжёлую, потому что именно там был провал.
- Контрольный замер: прогон с набором A (побитово как оригинал) против набора C или D. Разница - это вклад именно ключей; точные ускорения из раздела 6 действуют в обоих прогонах.

- Если FPS не растёт, первым делом проверьте строку DeviceProfile: при cpu=AUTO все щадящие значения по умолчанию выключены, и тогда ключи надо прописать явно (набор C).
- Проверки эквивалентности в репозитории (чистый Python, без телефона): docs/verify/test_fastmath_java.py (0 расхождений на 6 312 931 значении), test_light.py (отклонение 3 и 4 из 255), test_room_div.py (3020 пар, 0), test_sort.py (63 случая, 0), test_cull.py (182 187 случаев, 0 ошибочных отсечений), test_walk.py (403 214 комбинаций, направление 0,9533 градуса).
- Сборка JAR и проверка препроверки: docs/j2me-build/README.md, docs/j2me-build/build-j2me.sh, docs/j2me-build/check-jar.py (920 атрибутов StackMap, 0 StackMapTable, version 48).
- Полное описание всех изменений: docs/ARM9.md (разделы 3.2, 7, 9.1-9.9).

Итог по совместимости. Ни один формат файла не изменён, ни один существующий ключ не переименован и не удалён, новые ключи опциональны и читаются из того же setting.txt. Оригинальный файл настроек продолжает работать; чтобы вернуть поведение оригинала побитово, достаточно набора A из раздела 7.