
PyTorch使用







PyTorch




来源: 中国信息通信研究院



PyTorch

一个 Python 深度学习框架,它将数据封装成张量(Tensor)来进行处理。PyTorch 中的张量就是元素为同一种数据类型的多维矩阵。在 PyTorch 中,张量以 "类" 的形式封装起来,对张量的一些运算、处理的方法被封装在类中。



Pytorch的安装:

pip install torch===1.10.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple



- ◆ 张量的创建
- ◆ 张量的类型转换
- ◆ 张量数值计算
- ◆ 张量运算函数
- ◆ 张量索引操作
- ◆ 张量形状操作
- ◆ 张量拼接操作
- ◆ 自动微分模块
- ◆ 案例-线性回归案例





- 1. 掌握张量创建方法
- 2. 知道线性和随机张量的创建方法
- 3. 知道0-1张量的创建方法
- 4. 知道张量元素类型的转换方法



张量基本创建方式

- torch.tensor 根据指定数据创建张量
- torch.Tensor 根据形状创建张量, 其也可用来创建指定数据的张量
- torch.IntTensor、torch.FloatTensor、torch.DoubleTensor 创建指定类型的张量



基本创建方式

1、torch.tensor() 根据指定数据创建张量

```
import torch # 需要安装torch模块, 虚拟环境中已经安装好了
import numpy as np
# 1. 创建张量标量
data = torch. tensor(10)
print(data)
# 2. numpy 数组, 由于 data 为 float64, 下面代码也使用该类型
data = np. random. randn(2, 3)
data = torch. tensor (data)
print(data)
# 3. 列表, 下面代码使用默认元素类型 float32
data = [[10., 20., 30.], [40., 50., 60.]]
data = torch. tensor (data)
print(data)
```



基本创建方式

2.torch.Tensor() 根据指定形状创建张量,也可以用来创建指定数据的张量

```
# 1. 创建2行3列的张量, 默认 dtype 为 float32
data = torch. Tensor(2, 3)
print(data)
# 2. 注意: 如果传递列表,则创建包含指定元素的张量
data = torch. Tensor([10])
print(data)
data = torch. Tensor([10, 20])
print(data)
```

```
tensor([[0.0000e+00, 3.6893e+19, 2.2018e+05], [4.6577e-10, 2.4158e-12, 1.1625e+33]]) tensor([10.]) tensor([10., 20.])
```



基本创建方式

3、torch.IntTensor()、torch.FloatTensor()、torch.DoubleTensor() 创建指定类型的张量

```
# 1. 创建2行3列, dtype 为 int32 的张量
data = torch. IntTensor(2, 3)
print(data)
# 2. 注意: 如果传递的元素类型不正确,则会进行类型转换
data = torch. IntTensor([2.5, 3.3])
print(data)
# 3. 其他的类型
data = torch. ShortTensor() # int16
data = torch. LongTensor() # int64
                                                    输出结果:
data = torch. FloatTensor() # float32
                                                               0, 1610612736, 1213662609],
                                                    tensor([[
data = torch. DoubleTensor() # float64
                                                       <del>[</del>805308409, 156041223,
                                                                                   1]],
                                                    dtype=torch.int32)
                                                    tensor([2, 3], dtype=torch.int32)
```



创建线性和随机张量

- torch.arange 和 torch.linspace 创建线性张量
- torch.random.init_seed 和 torch.random.manual_seed 随机种子设置
- torch.randn 创建随机张量



创建线性和随机张量

1、torch.arange()、torch.linspace() 创建线性张量

```
# 1. 在指定区间按照步长生成元素 [start, end, step)
data = torch.arange(0, 10, 2)
print(data)

# 2. 在指定区间按照元素个数生成 [start, end, steps]
data = torch.linspace(0, 9, 10)
print(data)
```

```
tensor([0, 2, 4, 6, 8])
tensor([0.0000, 1.2222, 2.4444, 3.6667, 4.8889, 6.1111, 7.3333, 8.5556, 9.7778, 11.0000])
```



创建线性和随机张量

2、torch.random.initial_seed()、torch.random.manual_seed() 随机数种子设置, torch.randn() 创建随机张量

```
# 1. 创建随机张量
data = torch. randn(2, 3) # 创建2行3列张量
print (data)
# 查看随机数种子
print('随机数种子:', torch.random.initial_seed())
# 2. 随机数种子设置
torch. random. manual seed (100)
data = torch. randn(2, 3)
print(data)
print('随机数种子:', torch.random.initial_seed())
```



创建0-1张量

- torch.ones 和 torch.ones_like 创建全1张量
- torch.zeros 和 torch.zeros_like 创建全0张量
- torch.full 和 torch.full_like 创建全为指定值张量



创建0、1、指定值张量

1、torch.zeros()、torch.zeros_like() 创建全0张量

```
# 1. 创建指定形状全0张量
data = torch.zeros(2, 3)
print(data)

# 2. 根据张量形状创建全0张量
data = torch.zeros_like(data)
print(data)
```



创建0、1、指定值张量

2、torch.ones()、torch.ones_like() 创建全0张量

```
# 1. 创建指定形状全1张量
data = torch.ones(2, 3)
print(data)

# 2. 根据张量形状创建全1张量
data = torch.ones_like(data)
print(data)
```



创建0、1、指定值张量

3、torch.full()、torch.full_like() 创建全为指定值张量

```
# 1. 创建指定形状指定值的张量
data = torch. full([2, 3], 10)
print(data)

# 2. 根据张量形状创建指定值的张量
data = torch. full_like(data, 20)
print(data)
```

```
tensor([[10, 10, 10],
[10, 10, 10]])
tensor([[20, 20, 20],
[20, 20, 20]])
```



张量的类型转换

- data.type(torch.DoubleTensor)
- data.double()



张量元素类型转换

1 data.type(torch.DoubleTensor)

```
data = torch. full([2, 3], 10)
print(data. dtype)
# 将 data 元素类型转换为 float64 类型
data = data. type(torch. DoubleTensor)
print(data. dtype)
# 转换为其他类型
# data = data. type (torch. ShortTensor)
# data = data. type (torch. IntTensor)
# data = data. type (torch. LongTensor)
# data = data.type(torch.FloatTensor)
```

输出结果:

torch.int64 torch.float64



张量元素类型转换


2 data.double()

```
data = torch. full([2, 3], 10)
print(data. dtype)
# 将 data 元素类型转换为 float64 类型
data = data. double()
print(data. dtype)
# 转换为其他类型
# data = data. short()
# data = data.int()
# data = data.long()
# data = data.float()
```

输出结果:

torch.int64 torch.float64





1.创建张量的方式

- torch.tensor() 根据指定数据创建张量
- torch.Tensor() 根据形状创建张量, 其也可用来创建指定数据的张量
- torch.IntTensor()、torch.FloatTensor()、torch.DoubleTensor() 创建指定类型的张量
- 2.创建线性和随机张量
- torch.arrange() 和 torch.linspace() 创建线性张量
- torch.random.initial_seed() 和 torch.random.manual_seed() 随机种子设置
- torch.randn() 创建随机张量

3.创建01张量

- torch.ones() 和 torch.ones_like() 创建全1张量
- torch.zeros() 和 torch.zeros_like() 创建全0张量
- torch.full()和 torch.full like()创建全为指定值张量

4.张量元素类型转换

- data.type(torch.DoubleTensor)
- data.double()





- ◆ 张量的类型转换
- ◆ 张量数值计算
- ◆ 张量运算函数
- ◆ 张量索引操作
- ◆ 张量形状操作
- ◆ 张量拼接操作
- ◆ 自动微分模块
- ◆ 案例-线性回归案例





- 1. 掌握张量转换为Numpy数组的方法
- 2. 掌握Numpy数组转换为张量的方法
- 3. 掌握标量张量和数字转换方法



张量转换为NumPy数组

● 使用 Tensor.numpy 函数可以将张量转换为 ndarray 数组,但是共享内存,可以使用 copy 函数避免共享。



张量转换为NumPy数组

使用Tensor.numpy()函数可以将张量转换为ndarray数组,但是共享内存,可以使用copy()函数避免共享

```
# 1. 将张量转换为 numpy 数组
data_tensor = torch.tensor([2, 3, 4])
# 使用张量对象中的 numpy 函数进行转换
data_numpy = data_tensor.numpy()
print(type(data tensor))
print(type(data_numpy))
# 注意: data tensor 和 data numpy 共享内存
# 修改其中的一个,另外一个也会发生改变
\# data tensor[0] = 100
data_numpy[0] = 100
print(data_tensor)
print(data numpy)
```

输出结果:

<class 'torch.Tensor'>
<class 'numpy.ndarray'>
tensor([100, 3, 4])
[100 3 4]



张量转换为NumPy数组

使用Tensor.numpy()函数可以将张量转换为ndarray数组,但是共享内存,可以使用copy()函数避免共享

```
# 2. 对象拷贝避免共享内存
data tensor = torch. tensor([2, 3, 4])
# 使用张量对象中的 numpy 函数进行转换,通过copy方法拷贝对象
data_numpy = data_tensor.numpy().copy()
print(type(data tensor))
print(type(data numpy))
# 注意: data tensor 和 data numpy 此时不共享内存
# 修改其中的一个,另外一个不会发生改变
# data tensor[0] = 100
data numpy[0] = 100
print(data_tensor)
print(data_numpy)
```

输出结果:

<class 'torch.Tensor'>
<class 'numpy.ndarray'>
tensor([2, 3, 4])
[100 3 4]



NumPy数组转换为张量

- 使用 from_numpy 可以将 ndarray 数组转换为 Tensor,默认共享内存,使用 copy 函数避免共享。
- 使用 torch.tensor 可以将 ndarray 数组转换为 Tensor, 默认不共享内存。



NumPy数组转换为张量

● 使用from_numpy()可以将ndarray数组转换为Tensor,共享内存,使用copy()函数避免共享

```
data_numpy = np. array([2, 3, 4])
#将 numpy 数组转换为张量类型
# 1. from numpy
# 2. torch. tensor (ndarray)
data_tensor = torch. from_numpy(data_numpy)
# nunpy 和 tensor 共享内存
\# data numpy[0] = 100
data\_tensor[0] = 100
print(data tensor)
print(data_numpy)
```

```
tensor([100, 3, 4], dtype=torch.int32)
[100 3 4]
```



NumPy数组转换为张量

● 使用torch.tensor()可以将ndarray数组转换为Tensor,不共享内存。

```
data_numpy = np.array([2, 3, 4])
data_tensor = torch.tensor(data_numpy)

# nunpy 和 tensor 不共享内存

# data_numpy[0] = 100

data_tensor[0] = 100

print(data_tensor)

print(data_numpy)
```

```
tensor([100, 3, 4], dtype=torch.int32)
[2 3 4]
```



标量张量和数字转换

● 对于只有一个元素的张量,使用item()函数将该值从张量中提取出来


```
# 当张量只包含一个元素时,可以通过 item() 函数提取出该值 data = torch.tensor([30,]) print(data.item()) data = torch.tensor(30) print(data.item())
```

输出结果:

30

30





- 1. 张量转换为 numpy 数组
- data_tensor.numpy()
- data_tensor.numpy().copy()
- 2. numpy 转换为张量
- torch.from_numpy(data_numpy)
- torch.tensor(data_numpy)
- 3.标量张量和数字转换
- data.item()









- ◆ 张量数值计算
- ◆ 张量运算函数
- ◆ 张量索引操作
- ◆ 张量形状操作
- ◆ 张量拼接操作
- ◆ 自动微分模块
- ◆ 案例-线性回归案例



- 1. 掌握张量基本运算
- 2. 掌握张量点乘运算
- 3. 掌握张量矩阵乘法运算



张量基本运算

加减乘除取负号:

add, sub, mul, div, neg

add_、sub_、mul_、div_、neg_(其中带下划线的版本会修改原数据)



张量基本运算

```
data = torch. randint (0, 10, [2, 3])
print(data)
# 1. 不修改原数据
new data = data.add(10) # 等价 new data = data + 10
print(new data)
# 2. 直接修改原数据 注意: 带下划线的函数为修改原数据本身
data. add (10) # 等价 data += 10
print(data)
# 3. 其他函数
print (data. sub (100))
print (data. mul (100))
print (data. div(100))
print(data.neg())
```

```
tensor([[3, 7, 4],
     [0, 0, 6]]
tensor([[13, 17, 14],
     [10, 10, 16]])
tensor([[13, 17, 14],
     [10, 10, 16]])
tensor([[-87, -83, -86],
     [-90, -90, -84]])
tensor([[1300, 1700, 1400],
     [1000, 1000, 1600]])
tensor([[0.1300, 0.1700, 0.1400],
     [0.1000, 0.1000, 0.1600])
tensor([[-13, -17, -14],
     [-10, -10, -16]]
```

点乘运算

点乘指(Hadamard)的是两个同维矩阵对应位置的元素相乘,使用mul和运算符*实现。

例如:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

则 A, B 的 Hadamard 积:

$$A\circ B=egin{bmatrix}1 imes5&2 imes6\3 imes7&4 imes8\end{bmatrix}=egin{bmatrix}5&12\21&32\end{bmatrix}$$



点乘运算

```
data1 = torch.tensor([[1, 2], [3, 4]])
data2 = torch.tensor([[5, 6], [7, 8]])
# 第一种方式
data = torch.mul(data1, data2)
print(data)
# 第二种方式
data = data1 * data2
print(data)
```

```
tensor([[ 5, 12],
 [21, 32]])
tensor([[ 5, 12],
 [21, 32]])
```



矩阵乘法运算

矩阵乘法运算要求第一个矩阵 shape: (n, m), 第二个矩阵 shape: (m, p), 两个矩阵点积运算 shape 为: (n, p)。

- 1.运算符@用于进行两个矩阵的乘积运算
- 2.torch.matmul 对进行乘积运算的两矩阵形状没有限定.对数输入的 shape 不同的张量, 对应的最后几个维度必须符合矩阵运算规则



矩阵乘法运算

```
# 点积运算

data1 = torch.tensor([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])

data2 = torch.tensor([[5, 6], [7, 8]])

# 方式一:

data3 = data1 @ data2


print("data3-->", data3)

# 方式二:

data4 = torch.matmul(data1, data2)

print("data4-->", data4)
```





- 1. 张量基本运算函数
- add、sub、mul、div、neg等函数
- add_、sub_、mul_、div_、neg_等函数
- 2、张量的点乘运算
- mul和运算符*
- 3. 点积运算:
- 运算符@用于进行两个矩阵的点乘运算
- torch.matmul 对进行点乘运算的两矩阵形状没有限定,对数输入的 shape 不同的张量, 对应的最后几个维度必须符合矩阵运算规则

- ◆ 张量的创建
- ◆ 张量的类型转换
- ◆ 张量数值计算





- ◆ 张量运算函数
- ◆ 张量索引操作
- ◆ 张量形状操作
- ◆ 张量拼接操作
- ◆ 自动微分模块
- ◆ 案例-线性回归案例



1. 掌握张量相关的运算函数



常见运算函数

PyTorch 为每个张量封装很多实用的计算函数:

- 均值
- 平方根
- 求和
- 指数计算
- 对数计算等等



常见运算函数

```
import torch
data = torch.randint(0, 10, [2, 3], dtype=torch.float64)
print (data)
# 1. 计算均值
# 注意: tensor 必须为 Float 或者 Double 类型
print(data.mean())
print(data.mean(dim=0)) # 按列计算均值
print(data.mean(dim=1)) # 按行计算均值
# 2. 计算总和
print(data.sum())
print(data. sum(dim=0))
print(data. sum(dim=1))
# 3. 计算平方
print(torch.pow(data, 2))
```

输出结果:

```
tensor([[4., 0., 7.],
[6., 3., 5.]], dtype=torch.float64)
```

tensor(4.1667, dtype=torch.float64) tensor([5.0000, 1.5000, 6.0000], dtype=torch.float64) tensor([3.6667, 4.6667], dtype=torch.float64)

tensor(25., dtype=torch.float64) tensor([10., 3., 12.], dtype=torch.float64) tensor([11., 14.], dtype=torch.float64)

tensor([[16., 0., 49.], [36., 9., 25.]], dtype=torch.float64)




常见运算函数

```
# 4. 计算平方根
print(data.sqrt())

# 5. 指数计算, e^n 次方
print(data.exp())

# 6. 对数计算
print(data.log()) # 以 e 为底
print(data.log2())
print(data.log10())
```



1. 张量运算函数

Sum,mean,sqrt,pow,exp,log等



- ◆ 张量的类型转换
- ◆ 张量数值计算
- ◆ 张量运算函数
- - ◆ 张量索引操作
 - ◆ 张量形状操作
 - ◆ 张量拼接操作
 - ◆ 自动微分模块
 - ◆ 案例-线性回归案例







- 1. 掌握简单行列索引的使用
- 2. 掌握列表索引的使用
- 3. 掌握范围索引的使用
- 4. 知道布尔索引的使用
- 5. 知道多维索引的使用



索引操作

我们在操作张量时,经常需要去获取某些元素就进行处理或者修改操作,在这里我们需要了解在torch中的准备数据:

```
import torch
# 随机生成数据
data = torch.randint(0, 10, [4, 5])
print(data)
```

```
tensor([[0, 7, 6, 5, 9],
[6, 8, 3, 1, 0],
[6, 3, 8, 7, 3],
[4, 9, 5, 3, 1]])
```



简单行、列索引

```
print(data[0])
print(data[:, 0])
```

输出结果:

tensor([0, 7, 6, 5, 9]) tensor([0, 6, 6, 4])



列表索引

```
# 返回 (0, 1)、(1, 2) 两个位置的元素
print(data[[0, 1], [1, 2]])

# 返回 0、1 行的 1、2 列共4个元素
print(data[[[0], [1]], [1, 2]])
```

```
tensor([7, 3])
tensor([[7, 6],
[8, 3]])
```



范围索引

```
# 前3行的前2列数据
print(data[:3, :2])

# 第2行到最后的前2列数据
print(data[2:, :2])
```

```
tensor([[0, 7],
[6, 8],
[6, 3]])
tensor([[6, 3],
[4, 9]])
```



布尔索引

```
# 第三列大于5的行数据
print(data[data[:, 2] > 5])

# 第二行大于5的列数据
print(data[:, data[1] > 5])
```




多维索引

```
data = torch.randint(0, 10, [3, 4, 5])
print(data)
# 获取0轴上的第一个数据
print(data[0, :, :])
# 获取1轴上的第一个数据
print(data[:, 0, :])
# 获取2轴上的第一个数据
print(data[:, :, 0])
```

输出结果:

tensor([[[2, 4, 1, 2, 3],

```
[5, 5, 1, 5, 0],
     [1, 4, 5, 3, 8],
     [7, 1, 1, 9, 9]],
     [[9, 7, 5, 3, 1],
     [8, 8, 6, 0, 1],
     [6, 9, 0, 2, 1],
     [9, 7, 0, 4, 0]],
     [[0, 7, 3, 5, 6],
     [2, 4, 6, 4, 3],
     [2, 0, 3, 7, 9],
     [9, 6, 4, 4, 4]]])
tensor([[2, 4, 1, 2, 3],
     [5, 5, 1, 5, 0],
     [1, 4, 5, 3, 8],
     [7, 1, 1, 9, 9]])
tensor([[2, 4, 1, 2, 3],
     [9, 7, 5, 3, 1],
     [0, 7, 3, 5, 6]
tensor([[2, 5, 1, 7],
     [9, 8, 6, 9],
     [0, 2, 2, 9]])
```



- 1. 简单行列索引
- 2. 列表索引
- 3. 范围索引
- 4. 布尔索引
- 5. 多维索引



- ◆ 张量的创建
- ◆ 张量的类型转换
- ◆ 张量数值计算
- ◆ 张量运算函数
- ◆ 张量索引操作
- 0
- ◆ 张量形状操作
- ◆ 张量拼接操作
- ◆ 自动微分模块
- ◆ 案例-线性回归案例



- 1. 掌握reshape()、squeze()、unsqueeze()、transpose()
 - 、permute()、view()、contiguous()等函数使用



reshape()函数

reshape 函数可以在保证张量数据不变的前提下改变数据的维度,将其转换成指定的形状。

```
import torch
data = torch. tensor([[10, 20, 30], [40, 50, 60]])
# 1. 使用 shape 属性或者 size 方法都可以获得张量的形状
print (data. shape, data. shape[0], data. shape[1])
print(data. size(), data. size(0), data. size(1))
# 2. 使用 reshape 函数修改张量形状
new_data = data.reshape(1, 6)
print(new_data. shape)
```

输出结果:

torch.Size([2, 3]) 2 3 torch.Size([2, 3]) 2 3 torch.Size([1, 6])



squeeze()和unsqueeze()函数

squeeze 函数删除形状为 1 的维度(降维), unsqueeze 函数添加形状为1的维度(升维)。

```
mvdata1 = torch. tensor([1, 2, 3, 4, 5])
print('mydatal---->', mydatal.shape, mydatal) # 一个普通的数
组 1维数据
mydata2 = mydata1. unsqueeze(dim=0)
print('在0维度上 拓展维度:', mydata2, mydata2.shape) #1*5
mydata3 = mydata1.unsqueeze(dim=1)
print('在1维度上 拓展维度:', mydata3, mydata3.shape) #5*1
mydata4 = mydata1. unsqueeze (dim=-1)
print('在-1维度上 拓展维度:', mydata4, mydata4.shape) #5*1
mydata5 = mydata4. squeeze()
print('压缩维度:', mydata5, mydata5.shape) #1*5
```

```
mydata1---> torch.Size([5]) tensor([1, 2, 3, 4, 5])
在0维度上拓展维度: tensor([[1, 2, 3, 4, 5]]) torch.Size([1, 5])
在1维度上拓展维度: tensor([[1],
        [2],
        [3],
        [4],
        [5]]) torch.Size([5, 1])
在-1维度上拓展维度: tensor([[1],
        [2],
        [3],
        [4],
        [5]]) torch.Size([5, 1])
压缩维度: tensor([1, 2, 3, 4, 5]) torch.Size([5])
```



transpose()和permute()函数

transpose 函数可以实现交换张量形状的指定维度, 例如: 一个张量的形状为 (2, 3, 4) 可以通过 transpose 函数把 3 和 4 进行交换, 将张量的形状变为 (2, 4, 3) 。 permute 函数可以一次交换更多的维度。

```
data = torch, tensor(np. random, randint(0, 10, [3, 4, 5]))
print('data shape:', data.size())
# 1 交换1和2维度
mydata2 = torch. transpose (data, 1, 2)
print ('mydata2. shape--->', mydata2. shape)
# 2 将data 的形状修改为 (4, 5, 3), 需要变换多次
mydata3 = torch. transpose (data, 0, 1)
mydata4 = torch. transpose (mydata3, 1, 2)
print('mydata4. shape--->', mydata4. shape)
# 3 使用 permute 函数将形状修改为 (4, 5, 3)
# 3-1 方法1
mydata5 = torch. permute(data, [1, 2, 0])
print('mydata5. shape--->', mydata5. shape)
# 3-2 方法2
mydata6 = data.permute([1, 2, 0])
print('mydata6. shape--->', mydata6. shape)
```

```
data shape: torch.Size([3, 4, 5])
mydata2.shape---> torch.Size([3, 5, 4])
mydata4.shape---> torch.Size([4, 5, 3])
mydata5.shape---> torch.Size([4, 5, 3])
mydata6.shape---> torch.Size([4, 5, 3])
```



view()和contiguous()函数

view 函数也可以用于修改张量的形状,只能用于存储在整块内存中的张量。在 PyTorch 中,有些张量是由不同的数据块组成的,它们并没有存储在整块的内存中,view 函数无法对这样的张量进行变形处理,例如: 一个张量经过了transpose 或者 permute 函数的处理之后,就无法使用 view 函数进行形状操作。


```
# 1 一个张量经过了 transpose 或者 permute 函数的处理之后,就无法使用
view 函数进行形状操作
   若要使用view函数,需要使用contiguous() 变成连续以后再使用view函数
# 2 判断张量是否使用整块内存
data = torch. tensor([[10, 20, 30], [40, 50, 60]])
print ('data---->', data, data. shape)
# 1 判断是否使用整块内存
print(data. is contiguous()) # True
# 2 view
mydata2 = data.view(3, 2)
print ('mydata2---->', mydata2, mydata2. shape)
#3判断是否使用整块
print('mydata2.is_contiguous()--->', mydata2.is contiguous())
```



view()和contiguous()函数

```
# 4 使用 transpose 函数修改形状
mydata3 = torch.transpose(data, 0, 1)
print('mydata3---->', mydata3, mydata3.shape)
print('mydata3.is_contiguous()---->', mydata3.is_contiguous())
# 5 需要先使用 contiguous 函数转换为整块内存的张量, 再使用 view 函数
print (mydata3.contiguous().is_contiguous())
mydata4 = mydata3.contiguous().view(2, 3)
print('mydata4---->', mydata4.shape, mydata4)
```





1.reshape 函数可以在保证张量数据不变的前提下改变数据的维度

2.squeeze 和 unsqueeze 函数可以用来增加或者减少维度

3.transpose 函数可以实现交换张量形状的指定维度, permute 可以一次交换更多的维度

4.view 函数也可以用于修改张量的形状, 但是它要求被转换的张量内存必须连续,

所以一般配合 contiguous 函数使用



- ◆ 张量的创建
- ◆ 张量的类型转换
- ◆ 张量数值计算
- ◆ 张量运算函数
- ◆ 张量索引操作
- ◆ 张量形状操作
- ◆ 张量拼接操作
 - ◆ 自动微分模块
 - ◆ 案例-线性回归案例



1. 掌握torch.cat()使用




torch.cat()

torch.cat()函数可以将两个张量根据指定的维度拼接起来,不改变维度数。

```
import torch
data1 = torch. randint(0, 10, [1, 2, 3])
data2 = torch. randint(0, 10, [1, 2, 3])
print(data1)
print(data2)
# 1. 按0维度拼接
new_data = torch.cat([data1, data2], dim=0)
print(new data)
print(new data. shape)
# 2. 按1维度拼接
new data = torch.cat([data1, data2], dim=1)
print(new data)
print(new data. shape)
# 3. 按2维度拼接
new data = torch.cat([data1, data2], dim=2)
print(new data)
print(new data. shape)
```

```
tensor([[[7, 8, 7],
     [6, 3, 6]]])
tensor([[[3, 6, 5],
     [7, 5, 0]]]
tensor([[[7, 8, 7],
     [6, 3, 6]],
     [[3, 6, 5],
     [7, 5, 0]]
torch.Size([2, 2, 3])
tensor([[[7, 8, 7],
     [6, 3, 6],
     [3, 6, 5],
     [7, 5, 0]]
torch.Size([1, 4, 3])
tensor([[[7, 8, 7, 3, 6, 5],
     [6, 3, 6, 7, 5, 0]]
torch.Size([1, 2, 6])
```





1. cat()函数可以将张量按照指定的维度拼接起来



- ◆ 张量的创建
- ◆ 张量的类型转换
- ◆ 张量数值计算
- ◆ 张量运算函数
- ◆ 张量索引操作
- ◆ 张量形状操作
- ◆ 张量拼接操作
- 0
- ◆ 自动微分模块
- ◆ 案例-线性回归案例




1. 掌握自动微分模块的使用



自动微分模块

训练神经网络时,最常用的算法就是反向传播。在该算法中,参数(模型权重)会根据损失函数关于对应参数的梯度进行调整。为了计算这些梯度,PyTorch内置了名为 torch.autograd 的微分引擎。它支持任意计算图的自动梯度计算:



接下来我们使用这个结构进行自动微分模块的介绍。我们使用 backward 方法、grad 属性来实现梯度的计算和访问.



自动微分模块

```
import torch
# 1. 当X为标量时梯度的计算
def test01():
 x = torch.tensor(5)
 #目标值
 y = torch.tensor(0.)
 # 设置要更新的权重和偏置的初始值
 w = torch.tensor(1., requires_grad=True, dtype=torch.float32)
 b = torch.tensor(3., requires grad=True, dtype=torch.float32)
 #设置网络的输出值
 z = x * w + b # 矩阵乘法
 #设置损失函数,并进行损失的计算
 loss = torch.nn.MSELoss()
 loss = loss(z, y)
 #自动微分
 loss.backward()
 # 打印 w,b 变量的梯度
 # backward 函数计算的梯度值会存储在张量的 grad 变量中
 print("W的梯度:", w.grad)
 print("b的梯度", b.grad)
```

输出结果:

当X是标量时的结果 W的梯度: tensor(80.) b的梯度 tensor(16.)




自动微分模块

```
import torch
def test02():
 # 输入张量 2*5
 x = torch.ones(2,5)
 #目标值是 2*3
 y = torch.zeros(2,3)
 # 设置要更新的权重和偏置的初始值
 w = torch.randn(5, 3, requires grad=True)
 b = torch.randn(3, requires grad=True)
 #设置网络的输出值
 z = torch.matmul(x, w) + b # 矩阵乘法
 #设置损失函数,并进行损失的计算
 loss = torch.nn.MSELoss()
 loss = loss(z, y)
 #自动微分
 loss.backward()
 # 打印 w,b 变量的梯度
 # backward 函数计算的梯度值会存储在张量的 grad 变量中
 print("W的梯度:", w.grad)
 print("b的梯度", b.grad)
```

```
W的梯度: tensor(
[[ 0.0757, 0.6087, -0.6538],
[ 0.0757, 0.6087, -0.6538],
[ 0.0757, 0.6087, -0.6538],
[ 0.0757, 0.6087, -0.6538],
[ 0.0757, 0.6087, -0.6538]])
b的梯度 tensor([ 0.0757, 0.6087, -0.6538])
```





本小节主要讲解了 PyTorch 中非常重要的自动微分模块的使用和理解。 我们对需要计算梯度的张量需要设置 requires_grad=True 属性。



- ◆ 张量的创建
- ◆ 张量的类型转换
- ◆ 张量数值计算
- ◆ 张量运算函数
- ◆ 张量索引操作
- ◆ 张量形状操作
- ◆ 张量拼接操作
- ◆ 自动微分模块
- ◆ 案例-线性回归案例




1. 掌握PyTorch构建线性回归模型相关API



我们使用 PyTorch 的各个组件来构建线性回归的实现。在pytorch中进行模型构建的整个流程一般分为四个步骤:

- 准备训练集数据
- 构建要使用的模型
- 设置损失函数和优化器
- 模型训练





要使用的API

- 使用 PyTorch 的 nn.MSELoss() 代替自定义的平方损失函数
- 使用 PyTorch 的 data.DataLoader 代替自定义的数据加载器
- 使用 PyTorch 的 optim.SGD 代替自定义的优化器
- 使用 PyTorch 的 nn.Linear 代替自定义的假设函数



导入工具包

```
# 导入相关模块
import torch
from torch.utils.data import TensorDataset # 构造数据集对象
from torch.utils.data import DataLoader # 数据加载器
from torch import nn # nn模块中有平方损失函数和假设函数
from torch import optim # optim模块中有优化器函数
from sklearn. datasets import make regression # 创建线性回归模型数据集
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用来正常显示负号
```




数据集构建

```
def create_dataset():
   x, y, coef = make_regression(n_samples=100,
                                n features=1,
                                noise=10,
                                coef=True,
                                bias=1.5,
                                random_state=0)
   # 将构建数据转换为张量类型
   x = torch. tensor(x)
   y = torch. tensor(y)
   return x, y, coef
```



构建数据集

```
if __name__ == "__main__":
    # 生成的数据
    x, y, coef=create dataset()
    # 绘制数据的真实的线性回归结果
    plt.scatter(x, y)
    x = torch. linspace(x.min(), x.max(), 1000)
    y1 = torch. tensor([v * coef + 1.5 for v in x])
    plt.plot(x, yl, label='real')
    plt.grid()
    plt.legend()
    plt. show()
```





使用dataloader构建数据加载器并进行模型构建

```
# 构造数据集
x, y, coef = create dataset()
# 构造数据集对象
dataset = TensorDataset(x, y)
# 构造数据加载器
# dataset=:数据集对象
# batch size=:批量训练样本数据
# shuffle=:样本数据是否进行乱序
dataloader = DataLoader(dataset=dataset, batch_size=16, shuffle=True)
# 构造模型
# in features指的是输入张量的大小size
# out_features指的是输出张量的大小size
model = nn. Linear(in features=1, out features=1)
```



设置损失函数和优化器

```
# 构造平方损失函数

criterion = nn. MSELoss()

# 构造优化函数

optimizer = optim. SGD(params=model. parameters(), 1r=1e-2)
```




模型训练

```
epochs = 100
# 损失的变化
loss epoch = []
total loss=0.0
train sample=0.0
for _ in range(epochs):
    for train_x, train_y in dataloader:
        # 将一个batch的训练数据送入模型
        y pred = model(train x. type(torch. float32))
        # 计算损失值
        loss = criterion(y pred, train y.reshape(-1, 1).type(torch.float32))
       total loss += loss.item()
        train sample += len(train y)
        # 梯度清零
        optimizer.zero grad()
        # 自动微分(反向传播)
        loss. backward()
        # 更新参数
        optimizer. step()
    # 获取每个batch的损失
    loss epoch. append(total loss/train sample)
```




构建训练模型函数

```
# 绘制损失变化曲线
plt.plot(range(epochs), epoch_loss)
plt. title('损失变化曲线')
plt.grid()
plt. show()
 # 绘制拟合直线
 plt.scatter(x, y)
 x = torch. linspace(x.min(), x.max(), 1000)
 y1 = torch. tensor([v * model.weight + model.bias for v in x])
 y2 = torch. tensor([v * coef + 1.5 for v in x])
 plt.plot(x, y1, label='训练')
 plt.plot(x, y2, label='真实')
 plt.grid()
 plt.legend()
 plt. show()
```



调用 train 函数, 最后输出的结果为:



高级数字化人才培训专家



传智教育旗下高端IT教育品牌