


Configuration du NAT – SNAT (sur la source) – POSTROUTING

Exemple :



Etape 1 : Configurer les interfaces du routeur

Dans l'onglet CLI : Vérification des noms des interfaces disponibles

```
Router>en
Router#sh running
Router#sh running-config
```

```
.
interface GigabitEthernet0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
.
```

Exemple de configuration de la première interface

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
```

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

La communication avec cette interface devrait être possible depuis les 3 Pcs

Après la configuration de la deuxième interface la communication avec les 3 Pcs devrait être aussi possible. Mais pas la communication vers le serveur web.

Etape 2 : Configuration de la règle de NAT

Il faut indiquer pour qui s'appliquera la règle NAT, en définissant l'interface du routeur « inside » et « outside »

On doit indiquer quelle interface sera à l'intérieur du NAT ("inside") et quelle interface sera à l'extérieur ("outside"). Cela permettra de dire au routeur dans quel sens il doit affecter les translations d'adresses.

En fait, on masque la (ou les) interfaces inside par l'interface outside.

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
```

Etape 3 : Configuration de la règle de NAT

Il faut indiquer quelles adresses sont autorisées à utiliser la traduction d'adresses, à l'aide d'une access-list.

// On crée une access-list autorisant les réseaux (inside) 192.168.30.0 / 24

// Attention au masque inversé : les bits à 1 sont les bits que l'on ne vérifie pas

```
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
Router(config)#exit
Router#
```


RQ : ici le masque est 255.255.255.0, dans une access list on met le masque inversé 0.0.0.255

Etape 4 : Définir la règle de NAT

```
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet 0/1 overload
Router(config)#exit
Router#
```

La communication avec le serveur web est possible maintenant depuis les 3 Pcs

Exemple du PC2



The screenshot shows a PC2 desktop environment. At the top, there are tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Web Browser' window. The browser's address bar shows the URL 'http://215.28.49.53'. The main content area of the browser displays the 'Cisco Packet Tracer' logo and a welcome message: 'Bienvenue sur le serveur PT.' Below this, there are 'Quick Links' to 'A small page', 'Copyrights', 'Image page', and 'Image'. In the bottom-left corner of the desktop, a terminal window is open, showing the output of the 'Router#sh ip route' command. The terminal output lists various routes and their status, including 'Gateway of last resort is not set' and several 'C' (connected) and 'L' (local) routes for 192.168.30.0/24 and 215.28.49.0/24.

PC2

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Web Browser

< > URL http://215.28.49.53

Cisco Packet Tracer

Bienvenue sur le serveur PT.

Quick Links:

- [A small page](#)
- [Copyrights](#)
- [Image page](#)
- [Image](#)

```
Router#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    215.28.49.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       215.28.49.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       215.28.49.52/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```