Commandes utiles actifs Cisco

Commutateurs

Attribuer un nom

Switch(config)#hostname nom actif

Attribuer une adresse IP de management

Switch(config)#interface vlan num_vlan Switch(config-if)#ip address adresseIP masque Switch(config-if)#no shutdown

Attribuer une passerelle par défaut

Switch(config)#ip default-gateway adresseIP

Créer un Vlan

Switch(config)#vlan num_vlan
Switch(config-vlan)#name nom vlan

Affecter des ports à un Vlan

Pour une seule interface

Switch(config)#interface nom_interface Switch(config-if)#switchport access vlan num_vlan

• Pour plusieurs interfaces (ex : du port 3 au port 12)

Switch(config)#interface range *fa 0/3-12* Switch(config-if)#switchport access vlan *num vlan*

Configurer un port trunk (802.1q)

Switch(config)#interface nom_interface Switch(config-if)#switchport mode trunk

Par défaut, tous les Vlan sont autorisés à transiter par le port.

Pour transmettre tous les Vlan sauf un

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan except *num_vlan*

Pour transmettre que certains VLAN (par exemple le 2 et le 3) :

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 2 Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 3

Routeurs

Attribuer un nom

Routeur(config)#hostname nom actif

Configurer une interface réseau

Routeur(config)# interface nom_interface Routeur(config-if)# ip address adresseIP masque Routeur(config-if)#clock rate 128000 Routeur(config-if)# no shutdown

La commande *clock rate* n'est nécessaire que pour le routeur qui fournit le signal de synchronisation (symbolisé par l'horloge sur le packet tracer).

Configuration du routage

Ajouter une route statique

Routeur(config)# ip route adresseIP_réseau_dest masque prochain saut

Ajouter une route par défaut

Routeur(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 prochain saut

Configurer le protocole de routage RIP v2

Routeur(config)#router rip

Routeur(config-router)#version 2

Routeur(config-router)#network adresseIP réseau1

Routeur(config-router)#network adresseP réseauN

Routeur(config-router)# no auto-summary

Configuration du protocole 802.1q

Configurer l'interface physique

Routeur(config)#interface nom_interface Routeur(config-if)#no ip address Routeur(config-if)#no shutdown

Le "no ip address" n'est utile que si une adresse IP avait déjà été attribuée à l'interface physique.

Configurer une sous-interface virtuelle

Routeur(config)#interface nom_interface.num

Routeur(config-subif)#encapsulation dot1g num vlan

Routeur(config-subif)#ip address adresselP masque

Routeur(config-subif)# no shutdown

Configuration du service DHCP

Déclarer et configurer un pool d'adresses

Routeur(config)#ip dhcp pool id pool

Routeur(dhcp-config)#network adresseIP Reseau Masque

Routeur(dhcp-config)#default-router adresse passerelle

Routeur(dhcp-config)#dns-server adresse serveurDNS

Routeur(dhcp-config)#lease jours heures minutes

Exclure des adresses IP

Routeur(config)# ip dhcp excluded-address adresseIP 1 adresseIP N

Activation du relais DHCP

Routeur(config)#interface nom_interface Routeur(config-if)#ip helper-address adresselP_du_serveurDHCP

Configuration du NAT/PAT

Définir le ou les interfaces inside (privée) et outside (publique)

Routeur(config)#interface nom interface

Routeur(config-subif)ip nat inside

Routeur(config)#interface nom interface

Routeur(config-subif)ip nat outside

Définir une règle de NAT/PAT ou masquage d'adresse

Routeur(config)# ip nat inside source list num list interface nom interface overload

Définir une access-list indiquant le réseau interne qui utilisera le NAT

Routeur(config)# access-list num list permit réseau IP masque inversé

Le masque utilisé dans les ACL est un masque inversé.

Par exemple, pour un masque en /24, le masque utilisé pour mettre en place l'ACL sera non pas 255.255.255.0 mais 0.0.0.255. De même, pour le masque 255.240.0.0, celui utilisé sera 0.0.15.255.

Configurer une redirection

Routeur(config)# ip nat inside source static tcp adresselP_privée port_interne adresselP_public port_public