■ 履歴

2014/4/4 利用規約について補足説明を追加

■ 概要

MMD4Mecanim 専用のモーフ・スピーチ拡張の使用方法を解説した資料です。 PlayMaker との連携方法も解説しています。

■ MMD のモデルデータ及びモーションデータを使用するにあたって

各種モデルデータ及びモーションデータに同封されている説明書等に記されている**利用規約に必ず目を通し**、 遵守していただけるようにお願いします。

配布を目的とするゲーム及びコンテンツでの利用について、利用規約で明示的に許可している場合を除いて、作品内での使用及びデータを含んだ状態での配布を行って良いか、必ずモデルやモーションデータの制作者に確認をお願いします。 ※多くのモデルやモーションデータについては、動画及び静止画での使用を前提としており、それ以外での使用を前提としていません。また、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社の権利を有するキャラクターを用いて創作活動を行う場合、必ずガイドラインに目を通していただけるようにお願いします。

ピアプロ・キャラクター利用のガイドライン http://piapro.jp/license/character_guideline

■ スクリーンショットで使用されているモデル及びモーションデータについて

各種画面説明のため、以下のモデルデータ及びモーションデータを使用しています。

リアル頭身東北ずん子モデル

http://zunko.jp/con_illust.html

■ VOICEROID について


スピーチ機能の解説のため、以下のVOICEROID(入力文字読み上げソフト)を使用しています。

VOICEROID+ 東北ずん子

http://www.ah-soft.com/voiceroid/zunko/

■ スピーチ用の音声ファイルについて

あらかじめ、VOICEROIDで読み上げた音声ファイルを用意しておいてください。 ファイル名は、読み上げた文字そのものを指定します。対応するファイル名は、ひらがな及びカタカナのみになります。



■ 準備


新規プロジェクトの作成

MMD4Mecanim の登録

解凍したファイルに含まれる、MMD4Mecanim と Plugins フォルダをD&Dでプロジェクトに登録します。


東北ずん子(MMD)のインポート

解凍したファイルをプロジェクトにD&Dで登録し、MMD4Mecanim オブジェクトの PMX2FBX タブの Process ボタンを押して変換します。



東北ずん子(MMD)のテクスチャの補正


解凍したファイルに含まれている skin.bmp, tops_w3.bmp, hair.spa.bmp はそのままインポートするとエラーが出るので、ペイントで、対象の BMP を開く>上書き保存して形式を調整します。






東北ずん子(MMD)のマテリアル再設定

上記 BMP の補正後、Material タブの Process ボタンを押して、テクスチャの再割り当てを行います。



シーンの設定


東北ずん子のFBXをシーン(Hierarchy)に登録し、Directional Light も配置、カメラの位置と角度を調整します。



■ モーフ(MMD4MecanimMorphHelper)の使用方法

MMD4MecanimMorphHelper は、モーフ(表情変化)をスクリプトベースで操作するためのコンポーネントです。

MMD4Mecanim/Scripts に含まれる、MMD4MecanimMorphHelper コンポーネントをモデルにD&Dで登録します。



モデルの MMD4MecanimModel の Morph タブを選択し、使用できるモーフ種類を選択します。





シーンを再生した状態で、MMD4MecanimMorphHelper の **MorphName** にモーフ名と **MorphWeight** に 1 を設定すると、モデルの表情が変化します。








■ スピーチ(MMD4MecanimSpeachHelper)の使用方法

MMD4MecanimSpeechHelper は、スピーチ(読み上げ)に特化した、モーフ制御用のコンポーネントです。

設定した音声ファイルのファイル名を解析し、タイミングに合わせてリップモーフを制御します。

MMD4Mecanim/Scripts に含まれる、MMD4MecanimSpeechHelper コンポーネントをモデルにD&Dで登録します。




VOICEROID などで読み上げてもらう音声ファイルを用意します。


例 きょうは、くもりのちあめです。あすははれます.wav

※対象のファイル名は、ひらがな及びカナカナに限定されます。

音声ファイルをプロジェクトに追加し、MMD4MecanimSpeechHelper の SpeechAudioClip にD&Dで登録します。



シーンの再生を開始すると、自動的に音声とリップ(ロ)のモーフが再生されます。



■ 備考 モーフスピードについて

MorphSpeed というプロパティで制御可能です。標準では 0.1 (秒)が設定されています。



■ 備考 再生終了検知について

MMD4MecanimMorphHelper と MMD4MecanimSpeechHelper は 2 種類の終了検知をプロパティとして用意しています。

MMD4MecanimMorphHelper

isProcessing …モーフ再生中かどうか。true なら再生中。

isAnimating … MMD4MecanimMorphHelper では isProcessing と等価。

MMD4MecanimSpeechHelper

isProcessing … 音声ファイルを再生中かどうか。true **なら音声再生中**。 isAnimating … ロのモーフを再生中かどうか。音声ファイルを再生後でも、

口が完全に閉じきるまでは true になります。

状態遷移での判定で、ふたつのセリフを間を置かずに再生したい場合は isProcessing を、口が閉じるまでの少しの間だけ待たせたい場合は isAnimating を使用します。

■ 備考 Play Maker との連携について

目パチ

- あらかじめ、以下のような MMD4MecanimMorphHelper を設定しておきます。



- メニューの PlayMaker > PlayMaker Editor を開きます。



- Hierarchy で GameObject(東北ずん子)を選択します。




- PlayMaker Editor で状態遷移を追加します。




- ステートを CTRL を押したまま左クリックして、完了イベントを追加します。




- もうひとつステートを追加し、同じく CTRL を押したままで完了イベントを追加、今度は [FINISHED] の部分を左クリック > ドラッグ & ドロップでステート同士を繋げます。




- 「状態」タブのアクションブラウザを開きます。




- 一覧から Time > Wait を選択し、「状態にアクションを追加」ボタンを押します。



- 追加されたイベントの Finish Event を FINISHED に設定します。



- 東北ずん子に登録されている MMD4MecanimMorphHelper をドラッグ & ドロップで PlayMaker Editor に登録します。 その際、メニューから Set Property を選択します。




- プロパティで morphWeight を 0 に設定します。



- もう片方のステートにも同様にアクションとプロパティを登録します。 ただし、Wait の Time を 0.1 に、morphWeight を 1 に設定します。




- この状態でシーンの再生を行うと、キャラが目パチするようになります。



スピーチ(ロパク)


- あらかじめ、以下のような MMD4MecanimSpeechHelper を空の状態で登録しておきます。




- 基本的に目パチと同様の方法で登録していきますが、以下の点が異なります。


終了検知は時間ではなく is Processing または is Animating プロパティで判断 モーフ名ではなく、音声ファイルを指定する

- 目パチとは別に、**状態遷移コンポーネント**を別途追加します。




- 目パチと同様の手順で循環するステートを設定します。





- 片側(State1)には1秒待機するだけのアクションを追加します。

Finish Event FINISHED



- もう片方のステートを開き、最初に変数(Bool)を追加します。
 - 例 isSpeechProcessing



- MMD4MecanimSpeechHelper を PlayMaker Editor にドラッグ & ドロップして Set Property を追加し、以下のように設定を行います。

プロパティ speechAudioClip

SpeechAudioClip 再生させたい音声ファイル

- 同様に、MMD4MecanimSpeechHelper を PlayMaker Editor にドラッグ & ドロップして 今度は Get Property を追加、以下のように設定をします。

プロパティ isProcessing
Boolを格納 isSpeechProcessing
Every Frame チェックを入れる

- アクションブラウザで Logic > Bool Test を追加し、以下のように設定します。

Bool Variable isSpeechProcessing
Is False FINISHED
Every Frame チェックを入れる



Every Frame

- この状態でシーンの再生を行うと、キャラが目パチしつつ音声ファイルを読み上げます。

