

C++でHALCONをご使用頂く方法

1) HALCONのインストールが完了すると、環境変数が設定されています。 それらの環境変数のうち、以下の環境変数を、コントロールパネルより、 [システム] > [システムの詳細設定] > [詳細設定タブ] > [環境変数] と進んでご確認ください。

※2) の処理は、この値によって変わりますので、適宜読み替えてください。

環境変数	変数の値	内容
HALCONROOT	HALCONをインストールした	HALCONのインストール先で、全ての基本となります。
	ディレクトリ	画像例では「C:¥Program Files¥MVTec¥HALCON-13.0」
		となっています。
HALCONARCH	x86sse2-win32	PCのプロセッサ環境
	もしくは	インストール時にx86版を選択するとx86sse2-win32
	x64-win64	x64版を選択するとx64-win64となります。
Path	%HALCONROOT%¥bin¥	HALCON実行モジュールが存在するディレクトリです。
	%HALCONARCH%;	






2) 開発環境であるC++のプロジェクトで、以下のように設定します。

<C/C++ 全般>


追加のインクルードディレクトリに「C:¥Program Files¥MVTec¥HALCON-13.0¥include」を追加します。





くリンカー 全般>

追加のライブラリディレクトリに「C:\Program Files\MVTec\HALCON-13.0\lib\x64-win64」を追加します。



くリンカー 入力>

追加の依存ファイルに「halconcpp.lib」を追加します。

