嵌入式系统工程师

IPMSG<飞鸽传书>协议简介

- ▶ IPMSG可以用于收发消息和文件(夹)
 - ●使用UDP协议收发消息
 - ●使用TCP协议收发文件(夹)
- ➤ 默认使用2425端口作数据传输(TCP/UDP)
- ▶包含以下功能
 - ●用户上下线识别
 - ●消息收发
 - ●文件传输
 - ●文件夹传输

- ➤现行IPMSG为版本1
 - ●通信报文以字符串形式进行收发
 - ●基本格式如下
 - ►版本号: 包编号: 发送者姓名: 发送者机器名: 命令字: 附加信息
 - ●举例
 - > 1: 1238605487: user: machine: 32: hello
 - ●版本号固定为1
 - ●包编号一般为不重复的十进制数,通常可以由 time函数产生
 - ●发送者姓名和发送者机器名可以任意,但在整个通信中必须保持一致

> 命令字

- ●报文中的命令字是一个32位无符号整数
 - ▶包含命令(最低字节)和选项(高三字节)两部分
- ●常用基本命令(带有BR标识的为广播命令)

▶ IPMSG_BR_ENTRY 用户上线

► IPMSG_BR_EXIT 用户退出

► IPMSG_ANSENTRY 通报在线

▶IPMSG_SENDMSG 发送消息

➤ IPMSG_RECVMSG 通报收到消息


▶ IPMSG_GETFILEDATA 请求通过TCP传输文件

▶ IPMSG_RELEASEFILES 停止接收文件


▶ IPMSG_GETDIRFILES 请求传输文件夹

- 户命令字
 - ●常用选项
 - ▶ IPMSG_SENDCHECKOPT 传送检查(需要对方返回回执)
 - ▶ IPMSG_FILEATTACHOPT 传送文件选项
- > 附加信息
 - ●附加信息的内容根据命令字的不同而不同

- > 用户上下线识别
 - IPMSG启动时,向局域网广播IPMSG_BR_ENTRY
 - 其他已在线用户向该新用户回复IPMSG_ANSENTRY
 - IPMSG退出时,向局域网广播IPMSG_BR_EXIT
 - ●用户列表的维护
 - **ENTRY报文和ANSENTRY报文**
 - ●添加用户到用户列表
 - ➤EXIT报文
 - ●将用户从用户列表中删除
 - ENTRY报文中的附加信息为用户名



- ▶消息收发
 - 包含IPMSG_SENDMSG命令的报文表示发送消息 ▶消息内容放在附加信息的位置
 - ●附加IPMSG_SENDCHECKOPT选项表示需要对方发送回 执
 - ●如需回执,则发送IPMSG_RECVMSG报文
 - ▶ 将对方的包编号 放在附加信息位置



文件发送

- 带有IPMSG_FILEATTACHOPT选项的IPMSG_SENDMSG报文表示 要发送文件
 - ▶文件属性等信息附加在附加信息中,以'\0'与消息正文分隔
- 文件信息符合下面的格式
 - ▶文件序号: 文件名: 大小: 修改时间: 文件属性:
 - >文件属性可选值
 - IPMSG_FILE_REGULAR 普通文
 - IPMSG_FILE_DIR 目录文件
 - IPMSG_FILE_RETPARENT 返回上一级目录
 - ▶文件相关信息可以通过stat()函数获得
 - ▶文件大小、修改时间、文件属性以十六进制表示
 - ▶可以附加多个文件信息,各文件之间以'\a'分隔

文件接收

- ●接收端使用TCP协议发送IPMSG_GETFILEDATA报文表示希望启动文件传输
 - ▶在附加信息中写入如下格式的信息以便请求某个文件
 - ●包编号:文件序号:偏移量
 - ●以上均为十六进制
- ●发送端接收到上面的文件请求后即开始传送文件, 没有任何格式
- ●接收端可重复发送IPMSG_GETFILEDATA报文,以便请求多个文件

- ▶放弃接收文件
 - ●接收端发送IPMSG_RELEASEFILES报文到发送端,意味着放弃接收文件
 - ▶将对方的包编号放在附加信息区

- > 文件夹传输
 - ●接收端使用TCP协议发送IPMSG_GETDIRFILES报文表示希望启动文件夹传输
 - ▶在附加信息中写入如下格式的信息以便请求某个文件夹
 - ●包编号:文件序号
 - ●以上均为十六进制
 - ●发送端接收到上面的请求后,将通过TCP连接发送 如下格式的报文
 - ▶报文头大小: 文件名: 文件大小: 文件属性[: 附加属性 1=va11[, va12...][: 附加属性2=...]]: 文件内容 下一个文件报文头大小: 下一个文件名...
 - >除文件名和内容外, 全为十六进制