



om sistem içerisinde A, B, C, D, E ve F isimli 6 yönlendirici bulunmaktadır. Bu yönlendiriciler uzaklık vektörü algoritmasına göre yapmaktadırlar. Yönlendirici A, yönlendirme tablosunu inşa edecektir. İlk olarak B, C ve E komşu yönlendiricilerine olan sarasıyla 2, 1 ve 5 olarak ölçmüştür. Sonrasında B'den (2, 0, 2, 6, 6, 5) vektörünü, C'den (1, 4, 0, 8, 7, 7) vektörünü ve E'den 5, 0, 1) vektörünü almıştır. Verilen bu bilgilere göre A yönlendiricisinin yeni yönlendirme tablosunu bulunuz? B den 180 sn boyunca herhangi bir güncelleme vektörü alınmadığında A yönlendiricisi üzerindeki yönlendirme tablosunu tekrar

LAşağıda verilen topolojiyi dikkate alarak R1 yönlendiricisi üzerindeki yönlendirme tablosunu bulunuz? (Yönlendirme tablosu sırasıyla Ağısıkesi, Hedef Ağı Adresi, Sonraki Atlama Noktası Adresi, Atlama Sayısı, Arayüz başlıkları kullanılarak oluşturulacaktır).Ayrıca direk im, dolaylı tesilm, ağa özel, düğüme özel bilgilerini de ayrı bir sütunda gösteriniz (20P). (ÖÇ5, ÖÇ6)



Doç.Dr. İbrahim ÖZÇELİK, Süre 90 dakiki




A3 Maskesi	Hedef Ag Adresi	Sonraki Atlama	Atlant Soysi	May	Direk / Dolaylı	A ga Oze
255.255.255.0	121 16 1 0		1	mo	Direkt	Aga &
255.255 255	186.16.86.40	-	1	m1	Direkt	Dogome
255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.224 255.255.255.224 255.255.255.240 255.255.255.255 0.0,0,0	186.16.210.0	-	1	m2	Direkt	Aga
	196.14.40.0		1	m3	Direkt	Aga
	195.70.45.0	-	1	m4	Direkt	Aga
	201.25.7.0	186.16.4.160	2	mo	Dolayli	Aga
	100.16.64.0	186.16.4.70	2	mo	Dolayli	Aga
	100.16.128.0	186.16.4.70	2	mo		Aga
	205.86.40.0	196.14.40.60	2	m3	Dolayli	Aga
	205.86.25.16	196.14.40.60	2	m3	Dolayli	Digime
	0.0.0.0	195.70.45.52	12		Dolayli	Default

2015 / Soru 2

- a) Gelen paketi būtūn portlarina ulastirdigi igin hubidir.
- b) Broadcast'i filtrelemedigi iqin router olamaz.
- c) Hedef adrese gare yorum yapabildiği isin hub olamaz.
- d) IP yorumlayabildiği igin router'dir.

2015 / Soru 3



B(2,0,2,6,6,5) belirtiliyer.

6

6

6

999

.....

.

.

.

c(1,4,0,8,7,7)

E(6,8,7,5,0,1)

A'nin Yönlendirme Tablosu

В	2 (A'dan B'ye)	A'dan B'je B'den D'ye
C	1 (A'don C'ye)	
D	8 (B üzerinden en az	atlamayla gidilebilir: 2+6=8)
E	5 (A'dan E'ye)	
F	6 (E üzerinden en az	atlamayla gidilebilir: 5+1=6)

B'den 180 sn güncelleme gelmenesi durumunda A'nın yönl. tablosu

	16 (16 degeri Binin öld olduğunu gösteriyor.)	
CD	9 (B'den mesaj gelmediği iqin eski rota iptal oldu. Artık C 5 üzerinden 9 atlama sayısı:1+8)	
EF	iserinden 9 atlama sayısı:1+8)	

*Bir router, komsu router dan 180 sn boyunca bilgi alamazsa o router i ölü ilan eder. (metrik değeri 16 olur) (normalde max. 15) 60 saniye daha bilgi alamazsa yönlendirme tablosundan siler.

Bursa Switch Switch > enable Switch # configure terminal Switch (config) # hastname SwitchB SwitchB (config) # vlan 100 Switch B (config-vlan) # name muhasebe SwitchB (config-vlan) # exit Switch B (config) # vlan 200 Switch B (config-vlan) # name planlama Switch B (config-vlan) #exit Switch B (config) # interface range fast Ethernet 0/1-2 SwitchB (config-if-range) # switchport mode access Switch B (config-if-range) # switchport access vlan 100 Switch B (config-if-range) # exit SwitchB (config) #interface range fastEthernet 0/3-5 Switch B (config-if-range) # switchport mode access Switch B (config- if -range) # switchport access vlan 200 SwitchB (config-if-range) #exit Switch B (config) # Interface fast Ethernet 0/10 Switch B (config-if) # switchport mode trunk Switch B (config-if) # switchport trunk encapsulation dottage Switch B (config-if) # switchport trunk native vlan 1 Switch B (config-if) # switchport trunk allowed vlan 1,100,200 Switch B (config-if) #exit Switch B (config) # exit Switch B # write Bursa Router Bursa > enable Bursa # configure terminal Bursa (config) # interface fast Ethernet 010

Bursa (config-if)# no shutdown

Bursa (config-if)# no shutdown

Bursa (config-if)# interface fastEthernet 0/0.100

Bursa (config-subif)# encapsulation dot1q 100

Bursa (config-subif)# ip address 192.168,4,1 255.255,255.0

Bursa (config-subif)# exit

Bursa (config-subif)# interface fastEthernet 0/0

Bursa (config-if)# interface fastEthernet 0/0.200

Bursa (config-if)#interface fast Ethernet 0/0.200
Bursa (config-subif)#encapsulation dot1a 200
Bursa (config-subif)#ip address 192.168.5.1 255.255.25

Bursa (config-subif) # ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 Bursa (config-subif) # exit

Bursa (config) #exit Bursa #write 9) ANKARA

Router > enable

Router # configure terminal

Router (config)# hastname Ankara

Ankara (config) # interface fast Ethernet 010

Antara (config-if) # ip address 192.168.3.1 255.255.255.O

Ankara (config-if) # no shutdown

Ankara (config-if) # exit

Ankara (config) # interface serial .0/0

Ankara (config-if) # no shutdown

Ankara (config-if) # ip address 212.45.25.1 255.255.255.0

Ankara (config-if) # clock rate 64000

Ankara (config-if) # exit

Ankara (config) # rauter rip

Ankara (config-router) # network 192.168.3.0 Ankara (config-router) # network 212.45.25.0

Ankara (config-router) #exit

Ankara (config) # exit

Ankara # copy running-config startup-config

BURSA

Router > enable. Router # configure terminal Router (config) # hostname Bursa

Bursa (config) # interface fast Ethernet 010 Bursa (config-if) # no shutdown Bursa (config-if) # ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 Bursa (config-if) # exit

Bursa (config) # interface serial 0/0 Bursa (config-if) # no shutdown Bursa (config-if) # ip address 212.45.25.2 255.255.255.0 Bursa (config-if) # exit

Bursa (config) # router rip Bursa (config-router) # network 192.168.5.0 Bursa (config-router) # network 212.45.25.0 Bursa (config-router) # exit

Bursa (config) #exit Bursa # copy running-config startup-config Switch > enable

Switch # configure terminal

Switch (config) # hostname Switch A

Switch A (config + vlan 100 Switch A (config - vlan) # name muhasebe Switch A (config-vlan) # exit

Switch A (config-vlan) # name planlama Switch A (config-vlan) # name planlama Switch A (config-vlan) # exit

Switch A (config) # interface range fastEthernet 0/1-2 Switch A (config-if-range) # switchport mode access Switch A (config-if-range) # switchport access vlan 200 Switch A (config-if-range) # exit

Switch A (config) # interface range fast Ethernet 0/3-4 Switch A (config-if-range) # switchpart mode access Switch A (config-if-range) # switchpart access vlan 100 Switch A (config-if-range) # exit

Switch A (config) # interface fastEthernet 0/10
Switch A (config-if) # switchport mode trunk
Switch A (config-if) # switchport trunk encapsulation dot1q
Switch A (config-if) # switchport trunk native vian 1
Switch A (config-if) # switchport trunk allowed vian 1, 100, 200
Switch A (config-if) # exit

Switch A (config) #exit Switch A # write

Ankara Router

Ankara & configure terminal

Ankara (config) # interface fastEthernet 0/0

Ankara (config-if) # no shutdown

Ankara (config-if) # interface fastEthernet 0/0.100

Ankara (config-subif) # encapsulation dot1q 100

Ankara (config-subif) # ip address 192.168.2.4 1255.255.255.0

Ankara (config-subif) # exit

Ankara (config-if) # interface fastEthernet 0/0

Ankara (config-if) # interface fastEthernet 0/0.200

Ankara (config-subif) # encapsulation dot1q 200


Ankara (config-subif) # ip address 192.168.3.1 255.255.255.0


Ankara (config-subif) # ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Ankara (config-subif) # exit

Ankara (config) # exit

Ankara # write





* A bilgisayarı, hedef adrese nasıl ulaşacağını öğrenmek igin yönlendirme tablosuna bakar ve 192.168.3.1 geqit adresini kullanması gerektiğini anlar. 192.168.3.1 IP adresli düğümün MAC adresini öğrenebilmek iqin broadcast şeklinde bir ARP istek mesalı gönderir. Ankara router'ında eşleşme sağlanır ve A bilgisayarına unicast olarak bir ARP cevap mesalı gelir. A bilgisayarı bu adresleri ARP tablosuna kaydeder.

Olusan ARP Tablosu

192.168.3.1 MAC Adresi Tip

192.168.3.1 00:01:90:05:43:30 Dinamik