Packet Tracer. Настройка маршрутизации между сетями VLAN с использованием конфигурации router-on-a-stick

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0.10	172.17.10.1	255.255.255.0	_
	G0/0.30	172.17.30.1	255.255.255.0	
PC1	NIC	172.17.10.10	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.30.10	255.255.255.0	172.17.30.1

Задачи

- Часть 1. Добавление сетей VLAN на коммутаторе
- Часть 2. Настройка подынтерфейсов
- Часть 3. Проверка подключения с маршрутизацией между VLAN

Сценарий

В этом задании вы настроите VLAN и маршрутизацию между VLAN. Необходимо активировать транковый канал и проверить подключение между сетями VLAN.

Инструкция

Часть 1: Добавление VLAN на коммутаторе

Шаг 1: Создание VLAN на S1.

Создайте VLAN 10 и VLAN 30 на S1.

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Sl(config) #vlan 10 Sl(config-vlan) #exit Sl(config) #vlan 30 Sl(config-vlan) #
```

Шаг 2. Назначьте сети VLAN портам.

- а. Настройте интерфейсы F0/6 и F0/11 в качестве портов доступа и назначьте им сети VLAN.
 - Назначьте порт, подключенный к PC1 во VLAN 10.
 - Назначьте порт, подключенный к PC3 во VLAN 30.
- б. Выполните команду **show vlan brief**, чтобы проверить настройку VLAN.

S1# show vlan brief

```
VLAN Name Status Ports
----

1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
```

```
10 VLAN0010 active Fa0/11
30 VLAN0030 active Fa0/6
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
```

Шаг 3. Проверьте подключение между РС1 и РС3.

Пинг от РС1 до РС3.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.17.30.10
Pinging 172.17.30.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
```

Успешно ли выполнена проверка связи? Почему вы получили этот результат? Не настроен транковый порт и подынтерейсы

Часть 2. Настройка подынтерфейсов

Шаг 1. Настройка подынтерфейсов на R1 с использованием инкапсуляции 802.1Q.

- а. Создайте подынтерфейс G0/0.10.
 - Установите для типа инкапсуляции значение 802.1Q и назначьте сеть VLAN 10 подынтерфейсу.
 - См. Таблицу адресации и назначьте интерфейсу правильный IP-адрес.

```
R1(config) # int g0/0.10
R1(config-subif) # encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif) # ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
```

б. Повторите данную операцию для подынтерфейса G0/0.30.

```
R1(config) #int g0/0.10
R1(config-subif) #encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif) #ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif) #exit
R1(config) #int g0/0.30
R1(config-subif) #encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif) #ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
% 172.17.10.0 overlaps with GigabitEthernet0/0.10
R1(config-subif) #ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif) #
```

Шаг 2. Проверьте настройки.

- а. С помощью команды **show ip interface brief** проверьте конфигурацию подынтерфейса. Оба подынтерфейса отключены. Подынтерфейсы это программные виртуальные интерфейсы, связанные с одним физическим интерфейсом. Поэтому, чтобы включить подынтерфейсы, необходимо сначала включить физический интерфейс, с которым они связаны.
- б. Активация интерфейса G0/0. Убедитесь в том, что теперь подынтерфейсы работают.

```
R1(config-if) #no shutdown
```

Часть 3. Проверка подключения с маршрутизацией между VLAN

Шаг 1: Пинг между РС1 и РС3.

Пинг от **PC1** до **PC3**. Эхо-запросы по-прежнему должны не проходить между узлами. Дайте пояснение. Не настроен транковый порт

```
C:\>ping 172.17.30.10

Pinging 172.17.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.
```

Шаг 2. Включите магистральный канал.

а. На коммутаторе **S1** выполните команду **show vlan**.

Какой сети VLAN назначен интерфейс G0/1? Vlan1

б. Поскольку в настройках маршрутизатора несколько подынтерфейсов назначены разным сетям VLAN, порт коммутатора, подключаемый к маршрутизатору, должен настраиваться как магистральный канал. Настройте интерфейс G0/1 как магистральный канал.

```
Sl(config-if) #switchport mode trunk
```

Как с помощью команды **show vlan** можно определить, что интерфейс — это магистральный порт?

в. Выполните команду **show interface trunk**, чтобы убедиться, что интерфейс настроен в качестве магистрального канала.

```
DIFSNOW interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Gig0/1 on 802.1q trunking 1
```

Шаг 3. Протестируйте подключение.

Если конфигурации верны, РС1 и РС3 должны иметь возможность пинговать шлюзы по умолчанию и друг друга.

```
Pinging 172.17.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 172.17.30.10: bytes=32 time<lms TTL=127

Reply from 172.17.30.10: bytes=32 time<lms TTL=127

Reply from 172.17.30.10: bytes=32 time=lms TTL=127
```

Какие адреса используют РС1 и РС3 в качестве адресов шлюза по умолчанию?

172.17.10.1 - ip g0/0 R1