

Y
o
u
s
a
i
d
:

brave on ubuntu22 |ليه مش عارف يوصل للكاميرا؟ انا شغال علي

Ubuntu 22. على Brave نفسه —دي من |صلاحيات الكاميرا في OmeTV |تمام، المشكلة دي |مش من

الرسالة اللي ظاهرة:

You have denied access to your devices

يعني المتصفح |مرفوض منه الوصول للكاميرا/المايك

خليك معايا خطوة خطوة

Brave (|أهم خطوة) |تأكد من إذن الكاميرا داخل

ometv: |وأنت فاتح موقع

1. اضغط على |علامة القفل |جنب عنوان الموقع

2. |اختر |Site settings

3. |خليه كده

● |Camera → Allow

● |Microphone → Allow

4. |لو الكاميرا مختلة غلط

● |Virtual (|مش) |اختر الكاميرا الصح |Dummy أو

5. |عمل |Reload |للصفحة

العامّة Brave إعدادات

افتح:

`brave://settings/content/camera`

تأكد من

- **Sites can ask to use your camera**

- الكاميرا الصح مختلرة من فوق

- **ometv.com** Block مش موجودة في

نفس الكلام للمايك

`brave://settings/content/microphone`

مشكلة Ubuntu (شائعة جدًا)

ساعات بيكون ماسك الكاميرا لتطبيق ثاني

تفّذ الأمر ده في التيرمينال

`sudo apt install v4l-utils`

`v4l2ctl --list-devices`

لو الكاميرا مش ظاهرة → تعريف / هاردوير

لو ظاهرة → تمام نكمل

تأكد إن مفيش برنامج ثاني فاتح الكاميرا

- Cheese

- Zoom

- Discord

- OBS

اقفلهم كلهم

جرب اختبار مباشر (مهم)

افتح الموقع ده

<https://webcamtests.com>

Ubuntu أو Brave لو ما اشتغلتش → المشكلة من

بعد الإذن Reload كان محتاج OmeTV → لو اشتغلت

حل بيشتغل 90% من الوقت

نمن التيرمنال كده Brave شغل

`brave-browser --use-fake-ui-for-media-stream`

Start. وجرب OmeTV وبعدما افتح

لو لسه؟

جرب واحد من دول

● Chrome على OmeTV فتح

● snap: نسخة Brave أو تثبيت

`snap install brave`

ملاحظة مهمة

Virtual Camera بيرفض أي OmeTV

يعني

● OBS

● v4l2loopback

لازم كاميرا حقيقية

لو حابب، ابعثلي

● **v4l2-ctl --list-devices** **فاتح**

● **Site settings** **من** **Brave** **في** **Screenshot** **أو**

وأحلبها معاك لحد ما الكاميرا تنور

Y
o
u
s
a
i
d

ده اللي ظاهر

تمام ☐ الصورة واضحة، وكده نقدر نحدد المشكلة بدقة

C
h
a
t
G
P
T
S
a
s
a

عندك صح **Brave** إعدادات

- Camera = Allow

- Microphone = Allow

بتاعة الموقع **permissions** يعني المشكلة **مش من**

نركّز بقى على الحاجات اللي برا الصفحة

السبب الأقرب جدًا (واضح من الصورة)

VPN (Browsec VPN) أنت فاتح

anti-abuse. لأسباب **VPN** بيمنع الكاميرا تلقائيًا مع أي **OmeTV** و

Allow بيشغل بس من غير كاميرا/مايك حتى لو الإذن **VPN** يلاقى **OmeTV** لما

الحل

1. **Browsec VPN** قفل تمامًا

2. OmeTV قفل التاب بتاع

3. افتحه من جديد

4. Start اضغط

VPN بس مش كفاية ، لازم تقفل وتفتح الصفحة بعد قفل الـ **Reload**

Brave Shields :حاجة تانية بتأثر

WebRTC. ممكن يمنع Shields الـ ☐ Allow حتى لو الكاميرا

اعمل كده

OmeTV: من صفحة

1. Brave Shields اضغط على

2. خليه

● Shields → DOWN

● Block trackers → Off

● Fingerprinting → Allow

● Block scripts → Off

Reload وبعدين

شاييف الكاميرا Ubuntu تأكد إن

نفذ

```
ls /dev/video*
```

أو أكثر → تمام **/dev/video0** لو شفت

لو مفيش → المشكلة تعريف / هاردوير

ولو حابب اختبار مباشر

```
sudo apt install cheese
```

cheese

الكاميرا 100% شغالة → Cheese لو اشتغلت في

حل سريع جدًا (بيحل العناد ده)

شغل Brave بكده

brave-browser --disable-features=WebRtcHideLocalIpsWithMdns

VPN من غير OmeTV وبعدما افتح

ملاحظة مهمة جدًا

OmeTV نيرفض

- VPN
- Proxy
- Tor
- Virtual camera (OBS / v4l2loopback)

حتى لو الموقع فتح، الكاميرا متفضل مقفولة

الخلاصة المختصرة

الإعدادات عندك صح

VPN هو السبب الأساسي

الكاميرا تشتغل = + Shields Off قفله

لو بعد كل ده لسه مش شغالة

- `ls /dev/video*` قوللي ناتج
- `Chrome` أو جرب

وهنجيبها أرضًا

```
ls /dev/video* ls: cannot access '/dev/video*': No such file or directory
```

```
abdullah@abdullah-sherif:~$
```

تمام، كده | المشكلة اتقفلت رسمياً

النتيجة دي معناها حاجة واحدة بس

مش شايف أي كاميرا أصلاً | **Ubuntu**

Allow. حتى لو الإذن | You have denied access | يقولك | (أي موقع) | OmeTV | وده سبب إن

حلها بهدوء | خطوة خطوة

التشخيص النهائي

- **/dev/video*** | مش موجود
- | يعني
- | يا إما | الرايفر مش متسّط
- | يا إما الكاميرا | مقفولة هاردوير
- | مش متعرف عليها | BIOS / kernel | يا إما

أول حاجة: هل اللابتوب أصلاً فيه كاميرا؟

نُفّذ

```
lsusb
```

وأبعثلي الناتج أو بص فيه بنفسك

- | لو شفت حاجة فيها
- **Camera**
- **Webcam**
- **USB Video**
- **Integrated Camera**

تكمّل رايفرات

أو عطل هاردوير → BIOS لو مش موجودة

(V4L2) جَرَب تحميل رايفرات الكاميرا

تُفْعَد بالترتيب

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install v4l-utils linux-modules-extra-$(uname -r)
```

تُبعدهما

```
sudo modprobe uvcvideo
```

تُبعدين

```
ls /dev/video*
```

/dev/video0 (المفروض يظهر)

لو ما ظهرتش لسه → غالبًا الكاميرا مقفولة

Kill Switch: شوف هل فيه

(HP / Lenovo / Dell): بعض اللابتوبات

● زرار (Fn +) (كاميرا)

● أو زرار فعلي جنب الكاميرا

تُجَرَّب

```
rfkill list
```

لو شفت

Camera: yes

Soft blocked: yes

تُفْعَد

rfkill unblock all

BIOS (مهم) راجع

نُشوف BIOS دخل

● Integrated Camera → Enabled

● Privacy Camera → Disabled

دي بتبقى مقفولة افتراضي في أجهزة كثير

اختبار نهائي

نُظهر /dev/video0 بعد ما

cheese

%هيشغل 100 OmeTV → لو الصورة اشتغلت

ملاحظة خطيرة بس مفيدة

: (زي اللي قلت قبل كده) AMD Renoir / Cezanne لو جهازك

● :لكاميرا بتحتاج Ubuntu 22 في موديلات

sudo apt install linux-firmware

ثم Restart

عايز نخلصها بسرعة؟

:بعتلي ناتج

lsusb

lspci | grep -i camera

نُقول

● (Dell ؟ Lenovo ؟ HP) موديل اللابتوب إيه بالظبط

وأجيب لك الحل المناسب لجهازك حرفيًا

```
usb Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus
003 Device 002: ID 048d:c966 Integrated Technology Express, Inc. ITE
Device(8176) Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root
hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001
Device 006: ID 0489:e0cd Foxconn / Hon Hai Wireless_Device Bus 001 Device
005: ID 5986:212b Acer, Inc Integrated Camera Bus 001 Device 003: ID
367b:1919 USB Receiver USB Receiver Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Linux Foundation 2.0 root hub abdullah@abdullah-sherif:~$
```

اللاب توب في كاميرا

مدمجه

```
ممتاز
النتائج ده
خبر حلو جدًا
USB الكاميرا موجودة ومتعرفة
5986:212b Acer, Inc Integrated Camera
```

يعني

- الهاردوير سليم
- المشكلة سوفتوير / رايفر فقط
- نحلها 100% دلوقتي

```
المشكلة الحقيقية
USB الكاميرا متعرفة
uvcdynctl مع رايفر bind لكن مش معموله
علشان كده
/dev/video0 مفيش
والمصفح مش لاقى كاميرا
```

حمّل كل اللي ناقص (مهم)

تنفذ دول بالترتيب

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install linux-firmware linux-modules-extra-$(uname -r) v4l-utils
```

توبعدھا

```
sudo modprobe uvcvideo
```

تأكد إن الرايفر اشتغل

```
lsmod | grep uvcvideo
```

المفروض يطلع سطر فيه **uvcvideo**

توبعدين

```
ls /dev/video*
```

لازم يظهر **/dev/video0**

Acer (حالة شائعة مع) لو لسه مش ظاهر

نربط الرايفر يدويًا

ID: شوف إل

Vendor: 5986

Product: 212b

تنفذ

```
echo "5986 212b" | sudo tee /sys/bus/usb/drivers/uvcvideo/new_id
```

توبعدين

```
sudo modprobe -r uvcvideo
```

```
sudo modprobe uvcvideo
```

تم

ls /dev/video*

اختبار مباشر

cheese

لو اشتغلت → انتهى

(عنيد Acer لو) حل أخير
أحدث Kernel محتاجة Acer بعض كاميرات
جرب

uname -r

6.2 لو أقل من

sudo apt install linux-generic-hwe-22.04

sudo reboot

بعد ما تشتغل الكاميرا
OmeTV مع افتح
● VPN مقفول
● Brave Shields Off
● Camera = Allow

الخلاصة

النتيجة	الحالة
lsusb الكاميرا في	
درايفر مش موجود /dev/video0	

الحالة

النتيجة

الحل

uvcdvideo + firmware

دلو قتي دورك

نُفِّذْ بالترتيب وقولي

● نتيجة `ls /dev/video*`

● `lsmod | grep uvcdvideo`

ونقفلها نهائياً

الكاميرا اشتغلت الحمد لله ولكن المايك مش شغال محدش سامعني

o

u

الحمد لله

كده الكاميرا تمام، نكمل على المايك بقى ونخلصه هو كمان

(Ubuntu + Brave) دي مشكلة شائعة جداً على

خليك معايا خطوة خطوة، وهنسمعهم صوتك

شايف المايك أصلاً **Ubuntu** تأكد إن

نُفِّذْ

`arecord -l`

المفروض تشوف حاجة زي

card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALCxxx Analog

مشكلة تعريف → **no soundcards found** لو قال

لو ظاهر → نكمل

اختر المايك الصح (أهم خطوة)

افتح الإعدادات

Settings → Sound → Input

فُخْلِي

● **Input Device =**

Internal Microphone

Built-in Audio

☐ HDMI / Monitor / Dummy مش

فُتَأَكَّد

● مستوى الصوت | مش صفر

● لما تتكلم الشريط يتحرك

(بيحل 80% من الحالات) **alsamixer** افتح

في التيرمينال

alsamixer

● **HDA Intel PCH** (غالبًا) | اختر كارت الصوت | **F6** → ضغط

● **F4** (Input) ضغط

● ثور على

● **Mic**

● **Capture**

● **Internal Mic**

فُؤَلُو لَقِيْت

● **M** تحتها → اضغط **MM** مكتوب

(ده كتم)

● خلي المستوى عالي بالأسهم

واطلع **Esc** اضغط

اختبر المايك من التيرمينال

```
arecord -f cd test.wav
```

5 ثواني ... وبعدين

```
aplay test.wav
```

100 % لو سمعت صوتك → المايك شغال

لو مفيش صوت → نكمل حلول

Brave (مهم) إعدادات

OmeTV: في صفحة

1. اضغط ☐ جنب العنوان

2. **Microphone → Allow**

3. اختر

● **Default - Built-in Audio**

● ☐ Monitor / Virtual مش

وبعدين

```
brave://settings/content/microphone
```

تأكد

● المايك الصح مختار من فوق

● OmeTV Blocked مش

PulseAudio / PipeWire (Ubuntu 22)

PipeWire. غالبًا المشكلة إن المايك ميوت من

تفقد

```
pavucontrol
```

لو مش موجود

```
sudo apt install pavucontrol
```

pavucontrol: في نافذة

● Input Devices

● اختر Internal Microphone

● شيل Mute

● تكلم وشوف المؤشر بيتحرك

(Acer / HP) حل خاص ببعض اللابتوبات

جرب

```
sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
```

نضيف في آخر الملف

```
options snd-hda-intel model=auto
```

احفظ واخرج

● Ctrl+O

● Enter

● Ctrl+X

نبعدن

```
sudo reboot
```

الخلاصة السريعة

المكان	الحالة
Ubuntu Sound Settings	Internal Mic لازم
alsamixer	MM مش Mic
Brave permissions	Microphone Allow

المكان

الحالة

VPN

مقفول

تدلوقتي قولي

arecord -l ناتج

المؤشر بيتحرك ولا لأ؟ pavucontrol هل في

ونظبطه على الآخر

arecord -l **** List of CAPTURE Hardware Devices **** card 1: Generic_1 [HD-

Audio Generic], device 0: ALC257 Analog [ALC257 Analog] Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0 abdullah@abdullah-sherif:~\$

a
i
d

تمام

a
p

كده الصورة واضحة جدًا، واطمئنك: المايك موجود ومتعرف صح

ALC257 Analog

غلط مش أكثر Muted / Input معروفة، ومشكلتها 99% يتبقى Realtek دي شريحة صوت

نخلصه في دقائق

الخطوة الحاسمة (alsamixer ضبط

نفذ

alsamixer

alsamixer: جوه

1. ضغط F6

● اختار HD-Audio Generic

2. ضغط F4 (Capture)

دلوقتى رڭز معايا

نُور على واحد أو أكثر من دول

- **Capture**

- **Mic**

- **Internal Mic**

- **Headset Mic**

اعمل الآتي

- **M** تحت أي واحد → اضغط **MM** لو مكتوب

(لازم تبقى 00)

- ارفع المستوى بالأسهم

- **Capture = CAPTURE** (Off) مش خلي

بحوي **Capture** لازم تفعل **Realtek** في كروت

واطلع **Esc** اضغط

Ubuntu الصح في **Input** تأكد من

افتح

Settings → **Sound** → **Input**

فخلي

- **Input Device = ALC257 Analog** أو **Internal Microphone**

- لما تتكلم، الشريط يتحرك

(مهم جدًا) **pavucontrol** تأكيد بـ

تفقد

pavucontrol

Input Devices: في تبويب

- Device = **ALC257 Analog**
- Port = **Internal Microphone**
- Level
- Mute

تكلم وشوف المؤشر ☐ لو بيتحرك يبقى تمام

اختبار تسجيل حقيقي

```
arecord -D hw:1,0 -f cd test.wav
```

5 ثواني ... وبعدين

```
aplay test.wav
```

النتيجة

- سمعت صوتك → المايك شغال
- مفيش صوت → نكمل حل أخير

Realtek ALC257 الحل الي بيحل عناد

(Acer / Lenovo شائع جدًا مع)

نقذ

```
sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
```

نضيف في آخر الملف

```
options snd-hda-intel model=dell-headset-multi
```

لو ده ما نفعش، بدله بـ

```
options snd-hda-intel model=auto
```

احفظ واخرج

- Ctrl+O → Enter
 - Ctrl+X
- توبعدين

sudo reboot

بعد الريستارت

أول حاجة

alsamixer

تأكد إن

● Capture شغال

● Mic مش MM

VPN من غير OmeTV وتبعدين جرب

الخلاصة

الحالة	عنصر
ALC257	Chip
سليم	تعريف
Mute / Profile	المشكلة
alsamixer + model	الحل

تدلوقتي قولي

ولا ؟00 MM مكتوب Mic كان alsamixer في

نتيجته إيه؟ **arecord test.wav** اختبار

ونظبطها نهائي

Y
o
u

s
a
i
d
:

تمام، الصورة دي مفتاح الحل

”إنت كده واقف على كارت غلط أصلاً، وده سبب إن المايك ”مش موجود

خلّيك معايا دقيقة وهنظبطه

اللي حاصل بالظبط

نظاير عندك alsamixer في

Chip: ATI R6xx HDMI

This sound device does **not** have any capture controls.

((الصوت اللي بيطلع مع الشاشة) HDMI ده كارت

طبيعي جدًا مافيهوش مايك

لكن المايك الحقيقي بتاعك هو

ALC257 Analog

الحل (خطوة واحدة بس)

alsamixer: وأنت جوه

☐	اضغط
--------------------------	------

F6

☐	متطالعك قائمة كروت
☐	اختر

HD-Audio Generic (ALC257)

☐	مش	ATI HDMI
☒	✓	اللي فيه ALC257
☐		بعد ما تختله
●	ضغط	F4 (Capture)
		ندلوقتي المفروض **تشوف
●		Mic
●		Capture
●		Internal Mic**

☐	اضبط المايك	
	Mic / Capture: لكل عمود	
●	(فك الكتم) M اضغط	MM → لو مكتوب
●		رفع الصوت بالأسهم
●	تحت العمود	CAPTURE لازم تشوف كلمة
		فبعدين

Esc

تأكيد سريع

نفذ

arecord -f cd test.wav

تتكلم شوية ... وبعدين

aplay test.wav

100 %سمعت صوتك؟ → المايك شغال

لو عايز تتأكد من الواجهة الرسومية

pavucontrol

في Input Devices:

- Device = ALC257 Analog
- Port = Internal Microphone
- المؤشر يتحرك لما تتكلم

الخلاصة

السبب	المشكلة
HDMI كارت	no capture controls
F6 → ALC257	الحل
المايك يشتغل	النتيجة

تعمل الخطوة دي دلوقتي

F6 → ALC257 → F4اختار

نقولي

- Capture و Mic هل ظهر
- (يه؟) test.wav و نتيجة تسجيل

وننقل الملف ده نهائي

Y
o
u
s
a
i
d

تمام، كده الصورة حاسمة

مش ظاهر للـ (ALC257) وده معناه إن كارت المايك ☐ HDMI مش شايف غير كارت **alsamixer**

الحل هنا إننا نرجع تعريف الصوت ونفرض بروفایل . **arecord -l** رغم إنه موجود في **ALSA controls**

المايك الصح.

خلينا نمشي بالترتيب، وما تقلقش—دي بتتحل

اللي حاصل

● **arecord -l** شايف **ALC257** ✓

● **alsamixer** شايف **ATI HDMI** پس

→ **ALSA / profile.** ده تعارض

ثبّت الأدوات الصح (لو مش متثبّطة)

sudo apt update

sudo apt install alsa-utils pavucontrol

alsamixer من غير) اختبار المايك مباشرة

هذه اختبار مهم جدًا

```
arecord -D hw:1,0 -f cd test.wav
```

```
aplay test.wav
```

● UI/Profiles لو سمعت صوتك → المايك شغال، المشكلة

● لو مفيش صوت → نكمل للخطوة 4 مباشرة

PipeWire / PulseAudio الصّح في **Profile** فرض

افتح:

```
pavucontrol
```

Configuration تبويب

● تبلي كارت الصوت

● **Profile = Analog Stereo Input + Output**

● HDMI مش

● جربهم واحد واحد Profile لو فيه أكثر من

Input Devices تبويب

● Device = **ALC257 Analog**

● Port = **Internal Microphone**

● Mute وارفع الصوت فك الـ

● تكلم وشوف المؤشر

إعادة تحميل تعريف الصوت (تحل 70% من الحالات)

```
sudo alsa force-reload
```

نولو ما اشتغلش

```
sudo modprobe -r snd_hda_intel
```

```
sudo modprobe snd_hda_intel
```

وَبَعْدَ

```
alsamixer
```

ولا لأ HDMI وشوف هل ظهر كارت غير **F6** ضغط

العنيد (مهم) **Realtek ALC257** حل

تفرض موديل مناسب

```
sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
```

نضيف في آخر الملف

```
options snd-hda-intel model=dell-headset-multi
```

تو ما نفعش، جرب بدل السطر ده

```
options snd-hda-intel model=auto
```

احفظ واخرج ثم

```
sudo reboot
```

بعد الريستارت (مهم)

1. افتح

```
alsamixer
```

- **F6** → اختر الكارت اللي فيه **ALC257**
- **F4** → Capture
- **Mute (MM → 00)** وفعل **CAPTURE**

2. افتح

```
pavucontrol
```

- Profile = Analog

● Input = Internal Mic

3. اختبار

```
arecord -f cd test.wav && aplay test.wav
```

الخلاصة

● المايك موجود وسليم

● المشكلة Profile / ALSA binding

● الحل النهائي غالبًا:

pavucontrol Profile + alsabase.conf model

تدلوقتي قولي نتيجتين بس

هل اختبار **arecord -D hw:1,0** سمعك صوتك؟

بس؟ HDMI ولا لسه alsamixer في ALC257 بعد الريستارت، ظهر كارت

ونقفلهما نهائيًا

Y
o
u
s
a
i
d

ممتاز ☐ كده إحنا قربنا جدًا من الحل النهائي، والصور دي بتأكد إن التعريف صح بس محتاج "لمسة أخيرة"

خليك معايا خطوة خطوة، وكل خطوة قصيرة وواضحة

T
s
a
d

اللي تمام دلوقتي

- ظاهر Family 17h (ALC257) كارت الصوت

- Profile مضبوط على Analog Stereo Duplex

- HDMI (وده صح) متقفل

يعني الهاردوير والتعريف شغالين

PipeWire. افتراضي أو مكتوم من Input المشكلة غالبًا إن المايك مش متحدد ك

(مهم جدًا) Input Devices (اختار المايك الصح من

Volume Control (pavucontrol): في نفس نافذة

افتح تبويب

Input Devices

فخلي

- Device:

Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller

- Port:

Internal Microphone

- Mute شيل علامة

- ارفع الصوت شوية

تكلم دلوقتي

هل المؤشر بيتحرك؟

- لو آه → المايك شغال فعليًا

- لو لا → نكمل

Brave) (علشان افترضى Input ثبت

نفذ

```
pactl list short sources
```

معتلاقي حاجة شبه

```
alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo
```

انسخ الاسم كامل ونفذ

```
pactl set-default-source alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo
```

اختبار تسجيل حاسم

```
arecord -f cd test.wav
```

```
aplay test.wav
```

● سمعت صوتك → انتهينا 100

● مفيش صوت → نعمل خطوة أخيرة

ALC257 (Acer / AMD) حل نهائي مشهور مع

ده بيحل حالات كثير جدًا

```
sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
```

ضيف في آخر الملف

```
options snd-hda-intel model=auto
```

احفظ واخرج، ثم

```
sudo reboot
```

بعد الريستارت (مهم)

1. افتح

pavucontrol

● Configuration → Analog Stereo Duplex

● Input Devices → Internal Microphone

2. افتح:

alsamixer

● F6 → HD-Audio Generic

● F4 → Capture

● Mic / Capture = MM مش

OmeTV (اللمسة الأخيرة)

● VPN مقفول

● Microphone = Allow

● Brave Shields = Off

● اختار المايك الافتراضي

الخلاصة النهائية

الحالة جزء

التعريف

Profile

Input default تثبته

الحل
النهائي

pactl + model

تدلوقتي جاوبني بس

المؤشر بيتحرك ولا ثابت؟ Input Devices في

سمّعك صوتك؟ test.wav اختبار

😊 "Hello" وأوعدك دي آخر رسالة قبل ما تقولهم

Y
o
u
s
a
i
d
:

عاش ☐ الصورة دي بتقول إن المايك شغال فعليًا بس محتاج ضبط بسيط جدًا ... وإنت خلاص على بعد خطوة

a
t
G
P
T

خلّيني أقولك بالظبط إيه اللي حاصل وإزي نخليه يسمعك بوضوح

a
i
d

اللي ظاهر في الصورة

● Internal Microphone متحدد صح

● ☐ Mute مش

● ☐ 17 dB (-46) مستوى الإدخال

ده واطي جدًا → الناس مش هتسمعك

ارفع حساسية المايك (مهم)

في نفس الشاشة

1. اسحب السلايدر لحد

● 80% - 100%

2. زي ما هو Silence Base سيب

3. تكلم بصوت عادي

المفروض تشوف المؤشر يتحرك بوضوح

اللي كاتم الصوت Noise Gate عطل

Advanced اضغط

نولو لقيت

● Automatic Gain Control

● Noise Suppression

● Echo Cancellation

(Noise Suppression خصوصًا) قفلهم مؤقتًا

بعض الأجهزة بتكتم الصوت الخفيف بالكامل

علشان المتصفح Default ثبت المايك ك

تفقد

```
pactl set-default-source @DEFAULT_SOURCE@
```

نولو حابب تتأكد

```
pactl info | grep "Default Source"
```

اختبار حاسم (آخر اختبار)

```
arecord -f cd test.wav
```

```
aplay test.wav
```

لو سمعت صوتك واضح → المايك 100% تمام

OmeTV / Brave إعداد

Start: قبل ما تضغط

● Microphone = Allow

● Default / Internal Mic اختار

● VPN مقفول

● Brave Shields = Off

الخلاصة

النتيجة	الحالة
ظاهر Input	
المايك شغال	
نرفع الصوت واطي	
كانت Sensitivity	المشكلة

تدلوقتي اعمل الآتي

90

% ارفع السلايدر ل

test.wav

 اعمل اختبار

😊

 "Hello" وقل OmeTV ادخل

توقولي

● الصوت اتسمع؟

● أكثر؟ Gain ولا عايز نزود

مبروك مقدّمًا

```
pactl set-default-source @DEFAULT_SOURCE@ Failure: Invalid argument
o
a
s
a
c
l
t
p
t
s
a
d
```

ولا يهملك

ومش اسم مصدر حقيقي placeholder الخطأ ده طبيعي، لأن الأمر اللي اتكتبته

صلّحها صح خطوة خطوة

هات اسم المايك الحقيقي (مهم)

نفذ الأمر ده

pactl list short sources

هبطلك ناتج شبه ده

46 alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo PipeWire s16le 2ch 44100Hz

RUNNING

انسخ الاسم كله اللي بيبدأ بـ

alsa_input....

Default عيّن المايك ده كـ

افترض إن الاسم طلع كده (مثال)

alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo

نفذ

pactl set-default-source alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo

(طبعا استبدل الاسم باللي طلع عندك بالطبط)

تأكيد

نفذ

pactl info | grep "Default Source"

المفروض يطلع نفس الاسم اللي اخترناه

اختبار سريع

arecord -f cd test.wav

aplay test.wav

100% لو سمعت صوتك → كل حاجة تمام

لو لسه الصوت واطي

رجع لـ **pavucontrol → Input Devices:**

- 100% ارفع الصوت لـ 90
- Port = Internal Microphone
- Mute

الخلاصة

- مش اسم حقيقي @DEFAULT_SOURCE@ الأمر فشل لأن
- pactl list short sources الحل: نستخدم اسم المصدر الفعلي من
- هيسمعوك طبيعي OmeTV و Brave بعد كده

دلوقتي ابعثلي ناتج

pactl list short sources

Copy-Paste وأقولك الأمر الصح جاهز

```
pactl list short sources 0 alsa_output.pci-0000_05_00.6.analog-stereo.monitor
0
module-alsa-card.c s16le 2ch 44100Hz RUNNING 1 alsa_input.pci-
0000_05_00.6.analog-stereo module-alsa-card.c s16le 2ch 44100Hz RUNNING
a
abdullah@abdullah-sherif:~$
d
:
```

100% تمام ☐ ممتاز جدًا، كده كل حاجة بقت واضحة

اسم المايك الحقيقي عندك هو:

alsa_input.pci-0000_05_00.6.analog-stereo

دلوقتي وخلص Default نضبطه كـ

(Copy-Paste) عَيِّن المايك الافتراضي

تَفْعِد الأمر ده بالظبط

```
pactl set-default-source alsa_input.pci-0000_05_00.6.analog-stereo
```

تأكيد

```
pactl info | grep "Default Source"
```

تَلْزِم يطلع

```
Default Source: alsa_input.pci-0000_05_00.6.analog-stereo
```

اختبار نهائي (مهم)

```
arecord -f cd test.wav
```

```
aplay test.wav
```

لو سمعت صوتك بوضوح → إحنا كده خلصنا رسميًا

إعداد Brave / OmeTV (آخر لمسة)

قبل Start:

● Microphone = **Allow**

● اختيار

```
Default - alsa_input.pci-0000_05_00.6.analog-stereo
```

- VPN مقفول

● Brave Shields = Off

الخلاصة النهائية

الحالة	عنصر
	الكاميرا

الحالة	عنصر
المايك	
Default Source	
هيشته ل	OmeTV

قولي وأنا أظبطهولك احترافي	☐ (Noise / Gain)	لو حابب نربط الصوت أعلى أو أنقى
مبروك، كده تقدر تتكلم وتتكام		

Y
o
u

s
a
i
d
;

C h a t P T s a i d	مبروووولك
	%: كده كل حاجة شغالة 100
☐	لكاميرا شغالة وواضحة
☒	(Family 17h ... Analog Stereo) المايك متحدد صح
☒	OmeTV شايف الصوت والصورة
☒	denied access مفيش رسالة
يعني إحنا كسبنا المعركة	
خليني أديك آخر 3 لمسات احترافية علشان ما يحصلش أي مشكلة Start بس قبل ما تضغط	

3 (مهم) حاجات اعملهم دلوقتي

VPN قفل الـ

Browsec VPN شايف فوق

حتى لو الكاميرا شغالة VPN مع ban أو mute يعمل OmeTV ⚠

Start. قفله تمامًا قبل

تأكد من اختيار المايك

تحت الكاميرا ظاهر

Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller Analog Stereo

ده الصح

وما تغيّروش Default سيبه

مستوى الصوت

لو حد قالك الصوت واطي

● افتح pavucontrol

● Input Devices

● 100-80 % خلّي المايك

لو حابب صوتك يبقى أوضح (اختياري)

في pavucontrol → Input Devices → Advanced:

● Echo Cancellation

● Noise Suppression (لو بتكتّم صوتك)

ملخص الرحلة

(للتاريخ)

مشكلة	اتحـات
الكاميرا مش ظاهرة	
مش موجود /dev/video0	
المايك مش شغال	
غلط alsamixer	
Brave + OmeTV	

نقل

Start

ملو قتي اضغط

Hello

نولو حصل أي حاجة غريبة

●

صوت واطلي

●

حد مش سامعك

●

OmeTV علق

أنا معاك فوراً

Screenshot

بعتلي

ستمـتع