

ملحق ملاحظات 5 - التعديلات بتطبيق الشحن والتوصيل السريع

إدارة عمليات ومسارات الشحن والتوصيل السريع

أولاً – تعريفات وأطراف ومسارات الشحن والتوصيل:-

- النظام، "هو الموقع الإلكتروني وما عليه من حسابات ولوحات معلومات وتحكم، ومعه تطبيق المتاجر وتطبيق الشحن والتوصيل وتطبيق المناديب"
- المستخدم، "الذي قام بفتح حساب عميل بتطبيق الشحن والتوصيل السريع"
- البائع صاحب المتجر، "الذي يستخدم لوحة معلومات البائع الخاصة بتطبيق الماركت"
- مقدم طلب الشحن أو التوصيل، "هو المستخدم، أو البائع صاحب المتجر"
- شحن مباشر، "هو شحن مباشر بين محافظتين، يقوم به مندوب واحد فقط – هو مندوب شحن وتوصيل"
- شحن متعدد مع باص، "هو شحن بين محافظتين، متعدد المناديب مع باص ركاب"
- شحن متعدد مع مستودعات، "هو شحن بين محافظتين، متعدد المناديب مع مستودعات"
- توصيل سريع داخل المحافظة، "هو توصيل الطلبات داخل المحافظة، يقوم به مندوب واحد فقط – هو مندوب توصيل"
- مندوب التوصيل داخل المحافظة، "هو مندوب قام بتحديد خيار تصنيف العمل – مندوب توصيل داخل المحافظة"
- مندوب الشحن بين المحافظات، "هو مندوب قام بتحديد خيار تصنيف العمل – مندوب شحن بين المحافظات"
- مندوب الشحن والتوصيل، "هو مندوب قام بتحديد الخيارين معاً، مندوب شحن بين المحافظات + مندوب توصيل داخل المحافظة"
- سائق باص، "هو مندوب قام بتحديد خيار تصنيف العمل – سائق باص بين المحافظات"
- مندوب تابع، "هو مندوب قام بتحديد خيار تصنيف التبعية – مندوب تابع – وحدد أرقام المستودعات التابع لها، من قائمة المستودعات"
- مندوب سريع الإستجابة، "المندوب الذي يوافق على الطلب قبل الجميع"
- مندوب توصيل مُرسل، "هو مندوب التوصيل، الذي يستلم الشحنة من المُرسل ويسلمها للمستودع المُرسل أو الباص"
- مندوب توصيل مُستلم، "هو مندوب التوصيل، الذي يستلم الشحنة من المستودع المُستلم أو الباص ويُسلمها للمُستلم"
- مستودع مُرسل، "هو المستودع الذي يستقبل الشحنة بمحافظة المُرسل"
- مستودع مُستلم، "هو المستودع الذي يستقبل الشحنة بمحافظة المُستلم"
- المُرسل، "هو العميل المُرسل للشحنة"
- مدينة المُرسل، "هي المدينة التي يقع فيها عنوان المُرسل"
- محافظة المُرسل، "هي المحافظة التي تتبعها مدينة المُرسل"
- عاصمة محافظة المُرسل، "هي المدينة المحددة كعاصمة للمحافظة التي تتبعها مدينة المُرسل"
- المُستلم، "هو العميل المُستلم للشحنة"
- مدينة المُستلم، "هي المدينة التي يقع فيها عنوان المُستلم"
- محافظة المُستلم، "هي المحافظة التي تتبعها مدينة المُستلم"
- عاصمة محافظة المُستلم، "هي المدينة المحددة كعاصمة للمحافظة التي تتبعها مدينة المُستلم"
- أجرة التوصيل، "هي قيمة أجرة التوصيل التي يُدخلها مندوب التوصيل عند إرسال قبوله لطلب التوصيل"
- أجرة الشحن، "هي قيمة أجرة الشحن التي يُدخلها مندوب الشحن بين محافظتين أو سائق الباص عند إرسال قبوله لطلب الشحن"
- أجرة إستقبال الشحنة، "هي قيمة أجرة إستقبال الشحنة في المستودع"
- تكلفة الشحن، "هي التكلفة الكلية لمسار الشحن كاملاً"
- قسم الطلبات الجديدة، "هو قسم الطلبات الجديدة التي تصل كل طرف من أطراف مسار الشحن – سواء مندوب أو مستودع"
- الأوردر المجمع، "هو أوردر يشمل عدة شحنات فرعية"
- طلب شحن مفتوح، "هو طلب شحن يشمل عدة شحنات فرعية، يمكن لمندوب الشحن إختيار قبول شحنها كلها أو شحن بعضها وترك بعضها"
- مدة تجميع الشحنات الفرعية في طلب شحن مفتوح، "بالمستودع المستلم، هي 3 ايام، ويمكن للأدمن تعديلها في أي وقت، لكل مستودع أو لمجموعة مستودعات أو لجميع المستودعات"
- طلب شحن متأخر، "هو طلب شحن يشمل عدة شحنات فرعية، متبقية في مستودع شحن مُستلم ومتأخرة"
- شحنة فرعية، "هي شحنة ضمن مجموعة شحنات موجودة في مستودع أو مع مندوب شحن"
- شحنات فرعية، "هي مجموعة شحنات موجودة في مستودع أو مع مندوب شحن"
- مجموعة شحنات فرعية مرتبطة، "هي مجموعة شحنات موجودة في مستودع أو مع مندوب شحن وجميعها سُسلم في نفس المحافظة"

ثانياً – أدوار المناديب على تطبيق الشحن والتوصيل السريع:-
المندوب في هذا النظام، هو المستخدم لتطبيق المناديب – وهو أحد التطبيقات المُكون منها النظام.

مندوب التوصيل:

هو كل مندوب قام بتحديد خيار تصنيف العمل، "مندوب توصيل داخل المحافظة"
هذا المندوب سيستقبل دائماً، ما يلي:

- سيستقبل طلب التوصيل داخل المحافظة، من "المُرسل" إلى "المُستلم" مباشرة.
- سيستقبل ما يلي من طلب الشحن المتعدد بين محافظتين:
 - طلب مندوب توصيل من "المُرسل" إلى "المستودع المُرسل أو الباص".
 - طلب مندوب توصيل من "المستودع المُستلم أو الباص" إلى "المُستلم".

مندوب الشحن:

هو كل مندوب قام بتحديد خيار تصنيف العمل، "مندوب شحن بين المحافظات"
هذا المندوب سيستقبل دائماً، ما يلي:

- سيستقبل طلب الشحن المباشر بين محافظتين، من "المُرسل" إلى "المُستلم" مباشرة.
- سيستقبل من طلب الشحن المتعدد بين محافظتين (مسار المستودعات)، طلب مندوب الشحن من "المستودع المُرسل" إلى "المستودع المُستلم".

سائق الباص:

هو كل مندوب قام بتحديد خيار تصنيف العمل، "سائق باص بين المحافظات"
هذا المندوب سيستقبل دائماً، ما يلي:

- سيستقبل من طلب الشحن المتعدد بين محافظتين (مسار الباص)، طلب سائق باص بين محافظة المُرسل ومحافظة المُستلم.

مندوب التوصيل والشحن:

هو كل مندوب قام بتحديد خيار تصنيف العمل،

"مندوب شحن بين المحافظات" + "مندوب توصيل داخل المحافظة" – أي أنه قام بإختيار الخيارين معاً،
هذا المندوب سيستقبل دائماً، ما يلي:

- سيستقبل طلب التوصيل داخل المحافظة، من "المُرسل" إلى "المُستلم" مباشرة.
- سيستقبل طلب الشحن المباشر بين محافظتين، من "المُرسل" إلى "المُستلم" مباشرة.
- سيستقبل ما يلي من طلب الشحن المتعدد بين محافظتين:
 - طلب مندوب توصيل من "المُرسل" إلى "المستودع المُرسل أو الباص".
 - طلب مندوب توصيل من "المستودع المُستلم أو الباص" إلى "المُستلم".
 - طلب مندوب الشحن من "المستودع المُرسل" إلى "المستودع المُستلم".

ثالثاً – معايير إرسال واستقبال طلبات الشحن والتوصيل – حسب تصنيف وأدوار المناديب وتصنيف الشحنات وأوزانها وأحجامها:-

- **نوع الشحن** المحدد في التصنيف الفرعي للشحنة، هل هو شحن "مباشر فقط" أم شحن "مباشر ومتعدد" – يُحدد نوع مسارات الشحن المتاحة.
- **كود فئة المناديب** المحدد في التصنيف الفرعي للشحنة – يُحدد فئات المناديب التي سيتم إرسال الطلبات لها.
- **إجمالي وزن الشحنة** – يُحدد فئات المناديب التي سيتم إرسال الطلبات لها، حسب الحد الأقصى للوزن المُحدد لكل فئة.
- **إجمالي حجم الشحنة** – يُحدد فئات المناديب التي سيتم إرسال الطلبات لها، حسب الحد الأقصى للحجم المُحدد لكل فئة.
- **محافظات ومدن العمل التي حددها المناديب في حساباتهم** – تُحدد المناديب التي سيتم إرسال الطلبات لها.
- **طلب الشحن، يصل لمناديب الشحن** – حسب محافظات العمل المُحددة في حساباتهم – مع تطبيق باقي المعايير.
- **طلب التوصيل، يصل لمناديب التوصيل** – حسب محافظة ومدن العمل المُحددة في حساباتهم – مع تطبيق باقي المعايير.
- **وجود القرى في عنوان المُرسل أو المُستلم** – تُحدد المناديب التي سيتم إرسال الطلبات لهم – الذين حددوا خدمة بالقرى التابعة للمدن.
- **أدوار المناديب** – كما سبق في قسم "ثانياً" – تُحدد المناديب التي سيتم إرسال الطلبات لها – حسب تصنيف العمل للمناديب.
- **إذا كانت الشحنة بها عدة طرود مختلفة التصنيف** – سيقوم النظام تلقائياً بتطبيق نوع الشحن وفئة المناديب ذات المعايير الأكثر قيوداً.

رابعاً – إجراءات النظام:-

سيقوم النظام تلقائياً، بالرد أو التقييم أو الرفض أو الموافقة، على أي طلب أو أي رد على طلب، طبقاً للمعايير والإجراءات التالية:

- (1) دوام ساعات العمل المحدد من الساعة 10:00 ص إلى الساعة 10:00 م – (يمكن للأدمن تغيير هذه الأوقات)
- (2) يمكن عمل أي طلب أو أي قبول أو أي رفض أو أي رد أو أي تفاعل على النظام، داخل أو خارج دوام ساعات العمل المحدد.
- (3) أي طلب يحتاج لقبول أو موافقة أو رد من أي مستخدم، سيقوم النظام تلقائياً بعمل رفض عليّة من الجميع، بعد مرور 7 ساعات عمل بدون أي رد، وسيقوم النظام تلقائياً بعمل الإجراء التالي المحدد من النظام، بعد عمل الرفض مباشرة – (تمكين الأدمن من القيام بتعديل هذا الرقم "7").

- (4) أي طلب يحتاج قبول أو موافقة من مقدم خدمة (بائع – مندوب – مستودع)، سيقوم النظام تلقائياً بإغلاق مهلة الردود على الطلب، بعد مرور 3 ساعات عمل، بعد أول موافقة من مقدم خدمة، وسيقوم النظام تلقائياً بعمل الإجراء المحدد من النظام، بعد إغلاق مهلة الردود مباشرة – (تمكين الأدمن من القيام بتعديل هذا الرقم "3").
- (5) طلب الشحن بين المحافظات، يذكر ويوضح فيه موعد وتاريخ بداية التنفيذ، بعد 24 ساعة من ساعة وتاريخ تقديم وإرسال الطلب. – (تمكين الأدمن من القيام بتعديل هذا الرقم "24").
- (6) إذا كان مستخدم تطبيق الشحن هو من قدم طلب الشحن، يتم ذكر العبارة التالية في حالة الطلب "سيتم إنهاء الطلب إذا لم يتم سداد المبلغ المقدم قبل مرور 12 ساعة على تقديم وإرسال الطلب" – (تمكين الأدمن من القيام بتعديل هذا الرقم "12" وتعديل نص العبارة أيضاً).
- (7) لكل مستودع مُرسل، كل ثلاثة أيام (مدة تجميع الشحنات الفرعية)، سيقوم النظام تلقائياً بتجميع الشحنات المُرسلة الموجودة بالمستودع، وعرضها كلها في **طلب شحن مفتوح**.
- (8) يظل باقي المندوبين، الذين قاموا بقبول طلب الشحن أو التوصيل، ولم يتم الموافقة على قبولهم، في حالة الإحتياطي حتى إتمام تنفيذ الطلب كاملاً.
- (9) يظل باقي المستودعات، التي قبلت طلب إستقبال الشحنة، ولم يتم الموافقة على قبولهم، في حالة الإحتياطي حتى إتمام تنفيذ الطلب كاملاً.
- (10) إذا قام أي مندوب أو أي مستودع بإلغاء قبوله للطلب، سيقوم النظام تلقائياً بالموافقة على مندوب آخر أو مستودع آخر، من الإحتياطي "مع تطبيق معايير الاختيار والموافقة التلقائية".
- (11) تظهر تلقائياً تفاصيل الطلب والتعديلات عليها في قسم طلبات الشحن، أو قسم طلبات التوصيل، في لوحة معلومات الأدمن.
- (12) تظهر تلقائياً تفاصيل الطلب والتعديلات عليها في حالة الطلب عند جميع الأطراف (مقدم الطلب – مندوب – مستودع).
- (13) يقوم مقدم الطلب بالموافقة على تعديل حالة الطلب والتكلفة الجديدة، عند إجراء أي تعديل في الطلب أو تكلفته.
- (14) سيقوم النظام تلقائياً بإرسال الإشعار التالي لكل مقدم خدمة، إذا وصله أي طلب جديد أو موافقة أو تعديل أو أي رد على أي طلب قائم. "نرجوا منكم مراجعة قسم الطلبات وحالة الطلبات لديكم، وعمل اللازم" – (تمكين الأدمن من القيام بتعديل هذا النص)
- (15) سيقوم النظام تلقائياً بإرسال الإشعار التالي لكل مندوب لم يتم الموافقة عليه، "لقد تمت الموافقة على إرسال مندوب آخر، قيمة أجرته كانت الأقل، نرجوا مراعاة ذلك في الطلبات القادمة" – (تمكين الأدمن من القيام بتعديل هذا النص)
- (16) إذا كانت هناك زيادة في تكلفة الشحن، سيقوم النظام تلقائياً بإرسال الإشعار التالي لمقدم الطلب، "لقد تم تعديل بيانات حالة الطلب رقم ... – نرجوا منكم مراجعة حالة الطلب والموافقة عليها" – (تمكين الأدمن من القيام بتعديل هذا النص)
- (17) إذا فشل الطلب في قبول أطراف مسار الشحن، سيقوم النظام تلقائياً بإنهاء مسار الشحن.
- (18) إذا قام النظام تلقائياً بإنهاء مسار الشحن الفردي، أو المسارين للطلب الثنائي، أو الثلاث مسارات للطلب الثلاثي، أو مسار طلب التوصيل سيقوم النظام تلقائياً بإنهاء طلب الشحن أو التوصيل، بالحالة والإشعار التالي، "لا تتوفر حالياً خدمة الشحن، حسب مسار الشحن المطلوب" – (تمكين الأدمن من القيام بتعديل هذا النص)
- "لا تتوفر حالياً خدمة التوصيل، حسب مسار التوصيل المطلوب" – (تمكين الأدمن من القيام بتعديل هذا النص)
- (19) في كل مرحلة، من مراحل تنفيذ مسار الشحن أو التوصيل، سيقوم الطرف المستلم للشحنة بإدخال خيار إستلام الأوردر، ليعلم النظام أنه قام بإستلام الأوردر.
- (20) سيقوم النظام تلقائياً بحساب تكلفة الشحن أو التوصيل لكل طلب، وأجرة كل طرف مقدم خدمة في مسارات الشحن أو التوصيل.
- (21) **سيكون متاح للأدمن من خلال لوحة المعلومات والتحكم، أن يقوم بالتحكم فيما يلي:**
- قيام النظام تلقائياً بحساب تكلفة الشحن أو التوصيل لكل طلب.
 - قيام النظام تلقائياً بحساب أجرة كل طرف مقدم خدمة في مسارات الشحن أو التوصيل.
 - إرسال قيمة الأجرة مع الطلب لكل طرف مقدم خدمة في مسارات الشحن أو التوصيل.
 - قيام كل طرف مقدم خدمة في مسارات الشحن أو التوصيل بإدخال قيمة الأجرة الخاصة به.
 - تحديد نسبة مبلغ السداد المقدم من تكلفة الشحن.
- (22) بعد قيام المستخدم بسداد المبلغ المقدم، سيقوم بنسخ بيانات السداد وإدخالها في حالة الطلب، والضغط على الموافقة على تكلفة وبيانات الطلب.
- (23) ثم يقوم الأدمن بتأكيد السداد وبالموافقة على بدأ تنفيذ الشحن.
- خامساً – خيارات طلبات الشحن والتوصيل السريع:-**
- سواء كان الطلب صادر من حساب المستخدم بتطبيق الشحن، أو من لوحة معلومات البائع الخاصة بتطبيق المتاجر.
 - سيقوم "مقدم طلب الشحن" بإدخال مسار الشحنة "بيانات المُرسل والمُستلم" ومعلومات الشحنة وحفظ وإرسال الطلب.
 - سيقوم "مقدم طلب الشحن" بتحديد أحد الخيارين التاليين:
- ① الخيار الأول (طلب شحن بين محافظتين).
- ② الخيار الثاني (طلب توصيل داخل المحافظة).
- الخيار الأول – طلب شحن بين محافظتين:-**

سيقوم النظام تلقائياً بتطبيق معايير إرسال واستقبال طلبات الشحن (الموضحة في القسم ثالثاً)، ويتم تلقائياً إنشاء طلب شحن على أحد الأنواع الثلاثة التالية:

■ **النوع الأول – هو طلب شحن فردي، بمسار "شحن مباشر"**

حيث سيقوم النظام تلقائياً بإنشاء طلب الشحن من هذا النوع، إذا كان نوع الشحن لتصنيف الشحنة هو شحن "مباشر فقط"،

■ **النوع الثاني – هو طلب شحن ثنائي، بمسار "شحن مباشر" و مسار "شحن مع مستودعات"**

حيث سيقوم النظام تلقائياً بإنشاء طلب الشحن من هذا النوع، إذا كان نوع الشحن لتصنيف الشحنة هو شحن "مباشر ومتعدد"، وفئة مناديب الشحن هي "3"

■ **النوع الثالث – هو طلب شحن ثلاثي، بمسار "شحن مباشر" ومسار "شحن بالباص" ومسار "شحن مع مستودعات"**

حيث سيقوم النظام تلقائياً بإنشاء طلب الشحن من هذا النوع، إذا كان نوع الشحن لتصنيف الشحنة هو شحن "مباشر ومتعدد"، وفئات مناديب الشحن هي "1 أو 2"

النوع الأول – طلب شحن فردي، بمسار "شحن مباشر"

❖ **في هذه الحالة، سيقوم النظام تلقائياً بإرسال طلب شحن بين محافظتين فردي – كما يلي:**

● طلب مسار شحن مباشر.

أولاً – إذا نجح طلب مسار الشحن المباشر في قبول مندوب شحن أو أكثر، وموافقة النظام التلقائية على مندوب شحن،

● سيقوم النظام تلقائياً بإرسال الموافقة على مسار الشحن المباشر، لمقدم طلب الشحن مع تكلفة المسار، للموافقة وسداد المقدم.

● إذا كان مقدم طلب الشحن هو المستخدم بتطبيق الشحن، وقام بالموافقة على مسار الشحن المباشر، وسداد المقدم، مع رسائل الواتس، سيقوم الأدمن بإثبات سداد المقدم، ويعتبر إثبات الأدمن لسداد المقدم، هو أمر يبدأ تنفيذ طلب الشحن.

● إذا كان مقدم طلب الشحن هو البائع بتطبيق الماركت، وقام بالموافقة على مسار الشحن المباشر، تعتبر موافقته، هي أمر يبدأ تنفيذ طلب الشحن.

ثانياً – إذا فشل طلب مسار الشحن المباشر في قبول مندوب شحن،

سيقوم النظام تلقائياً بإنهاء طلب الشحن بالحالة والإشعار التالي:

حالة طلب الشحن "لا تتوفر حالياً خدمة الشحن، حسب مسار الشحن المطلوب" – (تمكين الأدمن من القيام بتعديل هذا النص)

النوع الثاني – طلب شحن ثنائي، بمسار "شحن مباشر" و مسار "شحن مع مستودعات"

❖ **في هذه الحالة، سيقوم النظام تلقائياً بإرسال طلب شحن بين محافظتين ثنائي – كما يلي:**

● طلب مسار شحن مباشر.

● طلب مسار شحن مع مستودعات.

❖ **سيقوم النظام تلقائياً بتجميع نتائج المسارين بطلب الشحن الثنائي.**

أولاً – إذا نجح واحد فقط من المسارين في قبول أطراف المسار، وموافقة النظام التلقائية على أطراف المسار،

سيقوم النظام تلقائياً بإرسال الموافقة على هذا المسار لمقدم طلب الشحن مع تكلفة المسار، للموافقة وسداد المقدم.

ثانياً – إذا نجح المسارين في قبول أطراف المسارين، وموافقة النظام التلقائية على أطراف المسارين،

سيقوم النظام تلقائياً بإرسال الموافقة على هذين المسارين لمقدم طلب الشحن مع تكلفة كل مسار، للموافقة على تنفيذ أحد المسارين وسداد المقدم.

على أي حال مما سبق،

إذا كان مقدم طلب الشحن هو المستخدم بتطبيق الشحن، وقام بالموافقة على أحد المسارين، وسداد المقدم، مع رسائل الواتس،

سيقوم الأدمن بإثبات سداد المقدم، ويعتبر إثبات الأدمن لسداد المقدم، هو أمر يبدأ تنفيذ طلب الشحن، حسب المسار الذي تمت الموافقة عليه.

وإذا كان مقدم طلب الشحن هو البائع بتطبيق الماركت، وقام بالموافقة على أحد المسارين، تعتبر موافقته، هي أمر يبدأ تنفيذ طلب الشحن بهذا المسار.

ثالثاً – إذا فشل المسارين في قبول أطراف المسارين،

سيقوم النظام تلقائياً بإنهاء طلب الشحن بالحالة والإشعار التالي:

حالة طلب الشحن "لا تتوفر حالياً خدمة الشحن، حسب مسار الشحن المطلوب" – (تمكين الأدمن من القيام بتعديل هذا النص)

النوع الثالث – طلب شحن ثلاثي، بمسار "شحن مباشر" ومسار "شحن بالباص" ومسار "شحن مع مستودعات"

❖ **في هذه الحالة، سيقوم النظام تلقائياً بإرسال طلب شحن بين محافظتين ثلاثي – كما يلي:**

● طلب مسار شحن مباشر.

● طلب مسار شحن مع مستودعات.

● طلب مسار شحن بالباص.

❖ **سيقوم النظام تلقائياً بتجميع نتائج المسارات الثلاثة لطلب الشحن الثلاثي.**

أولاً – إذا نجح واحد فقط من المسارات الثلاثة في قبول أطراف المسار، وموافقة النظام التلقائية على أطراف المسار،

سيقوم النظام تلقائياً بإرسال الموافقة على هذا المسار لمقدم طلب الشحن مع تكلفة المسار، للموافقة وسداد المقدم.

ثانياً – إذا نجح مسارين من المسارات الثلاثة في قبول أطراف المسارين، وموافقة النظام التلقائية على أطراف المسارين،
سيقوم النظام تلقائياً بإرسال الموافقة على هذين المسارين لمقدم طلب الشحن مع تكلفة كل مسار، للموافقة على تنفيذ أحد المسارين وسداد المقدم.

ثالثاً – إذا نجح المسارات الثلاثة في قبول أطراف المسارات، وموافقة النظام التلقائية على أطراف المسارات الثلاثة،
سيقوم النظام تلقائياً بإرسال الموافقة على المسارات الثلاثة لمقدم طلب الشحن مع تكلفة كل مسار، للموافقة على تنفيذ أحد المسارات الثلاثة وسداد المقدم.
على أي حال مما سبق،

إذا كان مقدم طلب الشحن هو المستخدم بتطبيق الشحن، وقام بالموافقة على أحد المسارات، وسداد المقدم، مع رسائل الواتس،
سيقوم الأدمن بإثبات سداد المقدم، ويعتبر إثبات الأدمن لسداد المقدم، هو أمر يبدأ تنفيذ طلب الشحن، حسب المسار الذي تمت الموافقة عليه.
وإذا كان مقدم طلب الشحن هو البائع بتطبيق الماركت، وقام بالموافقة على أحد المسارات، تعتبر موافقته، هي أمر يبدأ تنفيذ طلب الشحن بهذا المسار.

رابعاً – إذا فشلت المسارات الثلاثة في قبول أطراف المسارات،
سيقوم النظام تلقائياً بإنهاء طلب الشحن بالحالة والإشعار التالي:
حالة طلب الشحن "لا تتوفر حالياً خدمة الشحن، حسب مسار الشحن المطلوب" – (تمكين الأدمن من القيام بتعديل هذا النص)

الخيار الثاني – طلب توصيل داخل المحافظة:-

في هذا الخيار، سيقوم النظام تلقائياً بإرسال طلب توصيل سريع داخل المحافظة، من "المُرسل" إلى "المُستلم".

أولاً – إذا نجح هذا الطلب في قبول مندوب توصيل أو أكثر، وموافقة النظام التلقائية على مندوب توصيل،

- سيقوم النظام تلقائياً بإرسال الموافقة على طلب التوصيل، إلى "مقدم طلب التوصيل"
- إذا كان مقدم طلب التوصيل هو المستخدم بتطبيق الشحن، وقام بالموافقة على طلب التوصيل، وسداد المقدم، مع رسائل الواتس، سيقوم الأدمن بإثبات سداد المقدم، ويعتبر إثبات الأدمن لسداد المقدم، هو أمر يبدأ تنفيذ طلب التوصيل.
- إذا كان مقدم طلب التوصيل هو البائع بتطبيق الماركت، وقام بالموافقة على طلب التوصيل، تعتبر موافقته، هي أمر يبدأ تنفيذ طلب التوصيل.

ثانياً – إذا فشل هذا الطلب في قبول مندوب توصيل،

سيقوم النظام تلقائياً بإنهاء طلب التوصيل بالحالة والإشعار التالي:
حالة طلب التوصيل "لا تتوفر حالياً خدمة التوصيل، حسب مسار التوصيل المطلوب" – (تمكين الأدمن من القيام بتعديل هذا النص)

سادساً – ملخص مسارات طلبات الشحن والتوصيل السريع:-

(1) ملخص مسار الشحن المباشر – كما يلي:

المُرسل، لديه شحنة مطلوب شحنها من عنوانه.
مندوب الشحن، ينقل الشحنة من عنوان المُرسل إلى عنوان المُستلم (قبول الطلب مع الأجرة، أو قبول الطلب مع إدخال أجرة الشحن)
المُستلم، ينتظر وصول شحنة إلى عنوانه ويقوم بإستلامها.

(2) ملخص مسار الشحن بالباص – كما يلي:

المُرسل، عنده شحنة مطلوب شحنها من عنوانه.
مندوب التوصيل المُرسل، يوصل الشحنة من عنوان المُرسل إلى سائق الباص (قبول الطلب مع الأجرة، أو قبول الطلب مع إدخال أجرة التوصيل)
سائق الباص، ينقل الشحنة من محافظة المُرسل إلى محافظة المُستلم (قبول الطلب مع الأجرة، أو قبول الطلب مع إدخال أجرة الشحن)
مندوب التوصيل المُستلم، يوصل الشحنة من سائق الباص إلى عنوان المُستلم (قبول الطلب مع الأجرة، أو قبول الطلب مع إدخال أجرة التوصيل)
المُستلم، ينتظر توصيل الشحنة إلى عنوانه.

(3) ملخص مسار الشحن مع المستودعات – كما يلي:

المُرسل، عنده شحنة مطلوب شحنها من عنوانه.
مندوب التوصيل المُرسل، يوصل الشحنة من عنوان المُرسل إلى المستودع المُرسل (قبول الطلب مع الأجرة، أو قبول الطلب مع إدخال أجرة التوصيل)
المستودع المُرسل، يستقبل الشحنة في محافظة المُرسل (قبول الطلب مع الأجرة، أو قبول الطلب مع إدخال أجرة إستقبال الشحنة بالمستودع)
مندوب الشحن، ينقل الشحنة من المستودع المُرسل إلى المستودع المُستلم (قبول الطلب مع الأجرة، أو قبول الطلب مع إدخال أجرة الشحن)
المستودع المُستلم، يستقبل الشحنة في محافظة المُستلم (قبول الطلب مع الأجرة، أو قبول الطلب مع إدخال أجرة إستقبال الشحنة بالمستودع)
مندوب التوصيل المُستلم، يوصل الشحنة من المستودع المُستلم إلى عنوان المُستلم (قبول الطلب مع الأجرة، أو قبول الطلب مع إدخال أجرة التوصيل)
المُستلم، ينتظر توصيل الشحنة إلى عنوانه.

(4) ملخص مسار التوصيل السريع – كما يلي:

المُرسل، لديه أوردر مطلوب توصيله من عنوانه.
مندوب التوصيل، ينقل الأوردر من عنوان المُرسل إلى عنوان المُستلم (قبول الطلب مع الأجرة، أو قبول الطلب مع إدخال أجرة التوصيل)

المُستلم، ينتظر وصول الأوردر إلى عنوانه، في نفس المحافظة.

سابعاً - تفاصيل الطلب في قسم طلبات الشحن والتوصيل - في لوحة معلومات الأدمن - كما يلي:

جميع المسارات تظهر تلقائياً في لوحة معلومات الأدمن تحت نوع المسار (مقترح)

المسار الذي يوافق عليه مقدم طلب الشحن، يتحول تلقائياً إلى نوع المسار (موافق عليه)

المسار الذي لا يوافق عليه مقدم طلب الشحن، يتحول تلقائياً إلى نوع المسار (مرفوض)


أولاً - طلب شحن بين محافظتين:

(1) مسار الشحن المباشر،

نوع المسار / (مقترح - مرفوض - موافق عليه)

تفاصيل الشحنة

- رقم طلب الشحن
- رقم مقدم طلب الشحن، (مستخدم/ بائع)
- رقم الشحنة
- إجمالي عدد الطرود
- إجمالي وزن الشحنة
- إجمالي حجم الشحنة
- أجرة مندوب الشحن = 00.00
- التكلفة المحسوبة للشحنة (سيتم تفصيل بيان التكلفة المحسوبة للشحنة في ملف خاص)
- عنوان المرسل
- عنوان المُستلم
- رقم مندوب الشحن
- بيان متابعة طلب الشحن:



كل رقم حساب وارد في تفاصيل الطلب سيعمل ك رابط، يتم من خلاله قيام الأدمن بفتح تفاصيل الحساب.


(2) مسار الشحن مع مستودعات،

نوع المسار / (مقترح - مرفوض - موافق عليه)

تفاصيل الطلب

- رقم طلب الشحن
- رقم مقدم طلب الشحن، (مستخدم/ بائع)
- رقم الشحنة
- إجمالي عدد الطرود
- إجمالي وزن الشحنة
- إجمالي حجم الشحنة
- إجمالي تكلفة الشحنة
- التكلفة المحسوبة للشحنة (سيتم تفصيل بيان التكلفة المحسوبة للشحنة في ملف خاص)
- عنوان المرسل
- عنوان المُستلم
- رقم مندوب التوصيل المرسل
- رقم المستودع المرسل
- عنوان المستودع المرسل
- رقم مندوب الشحن

- رقم المستودع المُستلم
- عنوان المستودع المُستلم
- رقم مندوب توصيل مُستلم
- بيان متابعة طلب الشحن:**




كل رقم حساب وارد في تفاصيل الطلب سيعمل كرابط، يتم من خلاله قيام الأدمن بفتح تفاصيل الحساب.

(3) مسار الشحن بالباص،

نوع المسار / (مقترح – مرفوض – موافق عليه)

تفاصيل الطلب

- رقم طلب الشحن
- رقم مقدم طلب الشحن، (مستخدم/ بائع)
- رقم الشحنة
- إجمالي عدد الطرود
- إجمالي وزن الشحنة
- إجمالي حجم الشحنة
- إجمالي تكلفة الشحنة
- التكلفة المحسوبة للشحنة (سيتم تفصيل بيان التكلفة المحسوبة للشحنة في ملف خاص)
- عنوان المُرسِل
- عنوان المُستلم
- رقم مندوب التوصيل المُرسِل
- رقم سائق الباص
- عنوان محطة الباص بمحافظة المُرسِل (محافظة / مدينة / محطة / تفاصيل)
- عنوان محطة الباص بمحافظة المُستلم (محافظة / مدينة / محطة / تفاصيل)
- رقم مندوب التوصيل المُستلم
- بيان متابعة طلب الشحن:**



كل رقم حساب وارد في تفاصيل الطلب سيعمل كرابط، يتم من خلاله قيام الأدمن بفتح تفاصيل الحساب.

ثانياً – طلب توصيل داخل المحافظة:

نوع المسار / (مقترح – مرفوض – موافق عليه)

تفاصيل الطلب

- رقم طلب التوصيل
- رقم مقدم طلب التوصيل، (مستخدم/ بائع)
- رقم الشحنة
- إجمالي عدد الطرود
- إجمالي وزن الشحنة
- إجمالي حجم الشحنة
- بيان تكلفة التوصيل (سيتم تفصيل بيان تكلفة مسارات الشحن والتوصيل في ملف خاص)
- عنوان المُرسِل
- عنوان المُستلم

- رقم مندوب التوصيل
- بيان متابعة طلب التوصيل:




كل رقم حساب وارد في تفاصيل الطلب سيعمل ك رابط، يتم من خلاله قيام الأدمن بفتح تفاصيل الحساب.
ثامناً - تفاصيل الطلب في قسم طلبات الشحن والتوصيل - عند مقدم طلب الشحن أو التوصيل - كما يلي:

أولاً - طلب شحن بين محافظتين:

تفاصيل الطلب

- رقم طلب الشحن
- رقم الشحنة
- إجمالي عدد الطرود
- إجمالي وزن الشحنة
- إجمالي حجم الشحنة
- عنوان المرسل
- عنوان المستلم
- مسار الشحن المباشر، تكلفة المسار = 00.00 ج.م ☒ قبول المسار.
- مسار الشحن مع مستودعات، تكلفة المسار = 00.00 ج.م. ☒ قبول المسار.
- مسار الشحن بالباص، تكلفة المسار = 00.00 ج.م. ☒ قبول المسار.
- تم قبول مسار الشحن مع مستودعات وتكلفته وجميع التفاصيل الواردة به، تكلفة الشحن = 00.00 ج.م.
- هنا يظهر أطراف مسار الشحن المشاركين به فقط - حسب نوع مسار الشحن، الذي قام مقدم طلب الشحن بالموافقة عليه:
- رقم مندوب التوصيل المرسل
- رقم المستودع المرسل
- عنوان المستودع المرسل
- رقم مندوب الشحن
- رقم المستودع المستلم
- عنوان المستودع المستلم
- رقم مندوب التوصيل المستلم
- رقم سائق الباص
- عنوان محطة الباص بمحافظة المرسل (محافظة / مدينة / محطة / تفاصيل)
- عنوان محطة الباص بمحافظة المستلم (محافظة / مدينة / محطة / تفاصيل)
- بيان متابعة طلب الشحن:




كل رقم حساب وارد في تفاصيل الطلب سيعمل ك رابط، يتم من خلاله قيام مقدم الطلب بفتح تفاصيل الحساب،
بعد إثبات سداد المقدم بالنسبة للمستخدم، أو الموافقة على المسار بالنسبة للبائع.
ثانياً - طلب توصيل داخل المحافظة:


تفاصيل الطلب

- رقم طلب التوصيل
- رقم الشحنة
- إجمالي عدد الطرود
- إجمالي وزن الشحنة

- إجمالي حجم الشحنة
 - عنوان المُرسِل
 - عنوان المُستلم
 - رقم مندوب التوصيل
 - أجرة مندوب التوصيل = 00.00 ج.م.
 - مسار توصيل سريع مقبول ☒ ٧
 - بيان متابعة طلب التوصيل:
- تم قبول مسار التوصيل السريع وتكلفته وجميع التفاصيل الواردة به.



- تفاصيل الطلب**
- رقم طلب الشحن
 - رقم مقدم طلب الشحن، (مستخدم/ بائع)
 - رقم الشحنة
 - إجمالي عدد الطرود
 - إجمالي وزن الشحنة
 - إجمالي حجم الشحنة
 - عنوان المُرسِل
 - عنوان المُستلم
 - هنا يظهر أطراف مسار الشحن المشاركين به فقط – حسب نوع مسار الشحن، الذي قام مقدم طلب الشحن بالموافقة عليه:
 - رقم مندوب التوصيل المُرسِل
 - رقم المستودع المُرسِل
 - عنوان المستودع المُرسِل
 - رقم مندوب الشحن
 - رقم المستودع المُستلم
 - عنوان المستودع المُستلم
 - رقم مندوب التوصيل المُستلم
 - رقم سائق الباص
 - عنوان محطة الباص بمحافظة المُرسِل (محافظة / مدينة / محطة / تفاصيل)
 - عنوان محطة الباص بمحافظة المُستلم (محافظة / مدينة / محطة / تفاصيل)
 - بيان متابعة طلب الشحن:



ثانياً – طلب توصيل داخل المحافظة:

تفاصيل الطلب

- رقم طلب التوصيل
- رقم مقدم طلب التوصيل، (مستخدم/ بائع)
- رقم الشحنة
- إجمالي عدد الطرود
- إجمالي وزن الشحنة
- إجمالي حجم الشحنة
- عنوان المرسل
- عنوان المستلم
- بيان متابعة أوردن التوصيل:

