МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студент гр. 9381		Судаков Е.В.
Преподаватель		- Ефремов М.А.
	Санкт-Петербург	

2021

Цель работы: Исследование организации и реализации стандартных прерываний, их обработки, подмены и восстановления. Построение обработчика прерываний сигналов таймера.

Необходимые сведения для составления программы

Резидентные обработчики прерываний — это программные модули, которые вызываются при возникновении прерываний определенного типа (сигнал таймера, нажатие клавиши и т.д.), которым соответствуют определенные вектора прерывания. Когда вызывается прерывание, процессор переключается на выполнение кода обработчика, а затем возвращается на выполнение прерванной программы. Адрес возврата в прерванную программу (CS:IP) запоминается в стеке вместе с регистром флагов. Затем в CS:IP загружается адрес точки входа программы обработки прерывания и начинает выполняться его код. Обработчик прерывания должен заканчиваться инструкцией IRET (возврат из прерывания).

Вектор прерывания имеет длину 4 байта. В первом хранится значение IP, во втором — CS. Младшие 1024 байта памяти содержат 256 векторов. Вектор для прерывания 0 начинается с ячейки 0000:0000, для прерывания 1 — с ячейки 0000:0004 и т.д.

Ход работы:

- Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .exe, который выполняет следующие функции:
- 1. Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Сh.
- 2. Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход о функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3. Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4. Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в

командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

- Далее необходимо запустить отлаженную программу и убедиться, что резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. Работа прерывания должна отображаться на экране, а также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого нужно запустить программу ЛР3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ.
- Затем необходимо запустить отлаженную программу еще раз и убедиться, что программа определяет установленный обработчик прерываний.
- Далее нужно запустить отлаженную программу с ключом выгрузки и убедиться, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР3.

Описание функций

Название	Назначение	
ROUT	Функция для обработки прерывания	
LOAD	Установка пользовательского прерывания	
UNLOAD	Удаление пользовательского прерывания	
TAILID	Проверка ключа «/un»	
PRINTSYMB	Вывод символа на экран	

Результат загрузки обработчика в память и проверки состояния памяти с помощью LAB3_2.COM представлен на рисунке 1. При попытке загрузки обработчика в память повторно программа выводит сообщение об ошибке, результат работы показан на рисунке 2. Результат выгрузки обработчика из памяти и проверки состояния памяти с помощью LAB3_2.COM показан на рисунке 3. Программа работает корректно.

```
F:\>lab4.exe
F:\>LAB3_2.COM
Available memory:
                   648208Ъ
Extended memory:
                   15360kb
List of MCB:
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0008h
                                        Size:
                                                     16 b
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0000h
                                        Size:
                                                    64 b
                                                    256 Ъ
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0040h
                                        Size:
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0192h
                                        Size:
                                                    144 Ь
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0192h
                                        Size:
                                                   528 Ъ
                                                                 LAB4
MCB type: 4Dh
               OPSP adress: 01BEh
                                                    144 Ь
                                        Size:
                                       Size:
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 01BEh
                                                    800 Ъ
                                                                 LAB3_2
1CB type: 5Ah
                PSP adress: 0000h
                                                647392 Ъ
                                        Size:
```

Рисунок 1 – Запуск программы и проверка состояния памяти

```
F:\>LAB3_2.COM
Available memory: 648208b
Extended memory:
                  15360kb
List of MCB:
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0008h
                                       Size:
                                                   16 b
               PSP adress: 0000h
                                       Size:
                                                   64 b
1CB type: 4Dh
MCB type: 4Dh
               PSP adress: 0040h
                                       Size:
                                                   256 Ъ
1CB type: 4Dh
              PSP adress: 0192h
                                                   144 Ъ
                                       Size:
1CB type: 4Dh
              PSP adress: 0192h
                                      Size:
                                                  528 Ъ
                                                                LAB4
1CB type: 4Dh
              3PSP adress: 01BEh
                                      Size:
                                                   144 b
1CB type: 4Dh
               PSP adress: 01BEh
                                      Size:
                                                  800 Ъ
                                                                LAB3_2
MCB type: 5Ah
               PSP adress: 0000h
                                      Size:
                                               647392 Ъ
F:/>lab4.exe
ERROR: already set
```

Рисунок 2 – Попытка повторной установки прерывания

```
F:\>lab4.exe /un
F:\>LAB3_2.COM
Available memory: 648912b
Extended memory:
                   15360kb
List of MCB:
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0008h
                                        Size:
                                                     16 b
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0000h
                                                    64 b
                                        Size:
1CB type: 4Dh
                PSP adress: 0040h
                                                    256 Ъ
                                        Size:
                                                    144 b
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0192h
                                        Size:
MCB type: 4Dh
                PSP adress: 0192h
                                        Size:
                                                    800 Ъ
                                                                 LAB3_2
1CB type: 5Ah
                PSP adress: 0000h
                                        Size:
                                                648096 Ъ
```

Рисунок 3 – Выгрузка обработчика и проверка состояния памяти

Ответы на контрольные вопросы:

1. Как реализован механизм прерывания от часов?

Сигналы таймера посылаются через определенные интервалы времени. При получении сигнала устанавливается источник прерывания, находится соответствующий вектор прерывания, устанавливается СS:IP, сохраняется состояние прерванной программы, выполняется процедура обработчика прерывания, восстанавливается состояние прерванной программы и управление передается ей.

- 2. Какого типа прерывания использовались в работе?
 - 1) Аппаратные прерывания
 - 2) Прерывания функций DOS(int 21h)
 - 3) Прерывания функций BIOS(int 10h)

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работы были исследованы работа и организация обработчиков прерываний, загрузка и выгрузка их из памяти. Был отлажен обработчик прерывания сигналов таймера.