目录

原埋	1
··· — 配置	
 我们访问银行	
阿里云上的配置	1
xx 中心防火墙上的配置	
iptables 代理配置	
银行访问我们	
专线路由器配置	2
iptables 代理配置	2

原理

数据包流转

我们访问银行:

阿里云服务器--→xx 中心防火墙--->iptables 服务器--->专线路由器--->银行

银行访问我们:

银行--→专线路由器--→iptables 服务器--→市民中心防火墙--->阿里云服务器

author:云尘 网站:www.jikecloud.com

配置

我们访问银行

阿里云上的配置

将发向 12.1.1.117 的数据包目的地址转发到市民中心防火墙 #-A OUTPUT -p tcp -d 12.1.1.x/32 -j DNAT --to-destination 122.224.66.xx -A OUTPUT -p tcp -d 12.1.1.1x7/32 -j DNAT --to-destination 122.224.66.xx

市民中心防火墙上的配置

防火墙接受请求,配置 nat,转发到内网的 iptables 服务器上 interface GigabitEthernet0/2 nat server protocol tcp global 122.224.66.xx 12074 inside 192.168.1.15 12074

iptables 代理配置

将源地址为 120.26.122.xx 的数据包目的地址改为 12.1.1.xx , 通过专线到银行 -A PREROUTING -s 120.26.122.xx/32 -i eth1 -p tcp -m tcp --dport 12074 -j DNAT --to-destination 12.1.1.117

-A POSTROUTING -s 120.26.122.xx/32 -p tcp -j SNAT --to-source 192.168.0.200

至此我们访问银行 ok!

author:云尘 网站:www.jikecloud.com

银行访问我们

银行访问我们是直接访问专线地址,我们自己转发到我们的阿里云服务器上

专线路由器配置

将银行的请求转发到内网的 iptables 服务器上



iptables 代理配置

将目的端口为 9011 的数据包的目的地址改为 120.26.122.xx , 转发到我们服务器上-A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 9011 -j DNAT --to-destination 120.26.122.xx -A POSTROUTING -p tcp -m tcp --dport 9011 -j SNAT --to-source 192.168.1.15

至此银行访问我们 ok!

重点

路由是重点,如果路由配置不对,也会导致不同,毕竟一台服务器连了两个网络

```
[root@route ~]# route -n
Kernel IP routing table
Destination
               Gateway
                                                Flags Metric Ref
                                Genmask
                                                                     Use Iface
112.124.49.247 192.168.1.1
                                255.255.255.255 UGH
                                                       0
                                                              0
                                                                       0 ethl
120.26.122.216 192.168.1.1
                                255.255.255.255 UGH
                                                      0
                                                              0
                                                                       0 ethl
12.1.1.117
                192.168.0.1
                                255.255.255.255 UGH
                                                                       0 eth0
12.1.1.0
                                255.255.255.0
                192.168.0.1
                                                                       0 eth0
                                                ШG
                                                              0
192.168.1.0
                0.0.0.0
                                255.255.255.0
                                                                       0 ethl
                                255.255.255.0
192.168.0.0
                0.0.0.0
                                                Ħ
                                                       n
                                                              0
                                                                       0 eth0
169.254.0.0
                0.0.0.0
                                255.255.0.0
                                                U
                                                       1002
                                                                       0 eth0
                                                              0
0.0.0.0
                192.168.0.1
                                0.0.0.0
                                                UG
                                                       0
                                                              0
                                                                       0 eth0
```

author:云尘 网站:www.jikecloud.com

重要默认路由指向专线

route add default gw 192.168.0.1

author:云尘 网站:<u>www.jikecloud.com</u>