经纬体系绘图

V3.0　发布说明

经纬织图开发组

2026 年 10 月 18 日

v3.0 起软件更名为“经纬体系绘图”，取“纵横经纬、体系成图”之意；本版重做连线的出入点与绕行规则：连线一律从框边中点出入，同边多条线以中点为中心对称排布；绕行时拐弯最少、自动选择出入边。

一、软件更名

- **新名称**：经纬体系绘图（英文 JingWei），程序文件为“JingWei_v3.0.html”。
- **兼容**：以前保存的工程文件（.hongtu.json 等）可直接打开；新保存的工程文件扩展名为 .jingwei.json。各项本机设置（大模型接口、转换选项等）保留。

二、连线出入点

每条连线从框边的中点出入；同一条边上有多条连线时，各线端点以边中点为中心对称排布、间距一致。

- **直线优先**：两框中点对齐时直连；相差在 12 像素以内且不越出边界时取直，避免小折线。
- **一对多**：一端是多条线的分布端、另一端只有一条线时，单线端随之对正，走直线。
- **嵌套不交叉**：同一边上的端口顺序按走向自动调换，绕行的 U 形线外圈用外侧端口，相互不交叉。

三、一键美化（方框＋连线的流程图）

- **上下对正**：跨行相连的两个框，列位置接近时下方的框对正到上方框的中线下，连线成为从边中点出发的直线；挡路的框顺势让位。
- **等间距**：夹在两个对正框之间的其他框等间距分布。
- **统一尺寸与行列对齐**：框按文字定统一尺寸、不放大，行与列中线取齐（v2.8 起）。

四、连线避障

表 1　避障规则

规则	说明
拐弯最少	每拐一次弯计较大的代价，优先少拐弯、长直线的走法
自选出入边	绕行时出入边不限于相对的两边，可从上、下、左、右任一边中点出入；如“指挥中心→无人机”中间隔着“中继站”时，从两框上边出入，越过中间框
分走两侧	同一对框之间的多条绕行线，优先分走上下两侧；同侧时错开 8 像素平行
标签不重叠	连线标签依次落位，避开框和已放的标签
图面完整	绕到图外侧的连线及标签计入图面范围，导出不裁切

五、其他

- **拖动吸附**（v2.8 起）：对齐其他图形的边与中线、画布中轴、容器中线，提示等间距；按住 Alt 临时关闭。
- **格式转换**（v2.7.1 起）：Visio 转 PowerPoint 逐形状原样还原字体字号。
- **运行环境**：Windows 7～11、麒麟（x86／飞腾）；建议使用 Chrome、Edge 或其他 Chromium 内核浏览器。