Развёртывание и настройка oVirt 4.0. Часть 3. Базовые операции в oVirt

blog.it-kb.ru/2016/09/14/install-ovirt-4-0-part-2-about-data-center-iso-domain-logical-network-vlan-vm-settings-console-guest-agent-live-migration

Автор:Алексей Максимов


14.09.2016

OVITT В этой заметке мы рассмотрим некоторые базовые приёмы работы с oVirt


4.0 в конфигурации **Hosted Engine**, то есть основные действия, которые может потребоваться выполнить администратору после <u>развёртывания</u> oVirt. Чтобы начать работу с oVirt, нужно хотя бы на базовом уровне понимать значение компонент инфраструктуры этого продукта. Довольно простым и доступным языком описал основные компоненты oVirt Александр Руденко в своём блоге: <u>oVirt часть 4.</u> <u>Настройка инфраструктуры</u>. Рекомендую к предварительному прочтению.

Инициализация Data Center


После того, как мы начнём ознакомление с веб-консолью портала администрирования oVirt на свежей инсталляции, мы можем обнаружить, что в консоли не отображается информация о присутствии виртуальной машины с oVirt Hosted Engine, а также о дисковом разделе из FC SAN на СХД, на который была установлена эта виртуальная машина. Как я понял, причина заключается в том, что наш Data Center (верхний уровень иерархии oVirt) не проинициализирован. Для того, чтобы выполнить его инициализацию, можно воспользоваться функцией подсказки Guide Me на панели кнопок вкладки Data Centers или в контекстном меню нашего дата-центра по умолчанию Default, который был автоматически создан в процессе развёртывания oVirt.




Инициализация Дата-Центра невозможна без предоставления в распоряжение oVirt дискового хранилища, на котором будут располагаться создаваемые виртуальные машины. Поэтому, в первую очередь, в открывшемся окне выбираем пункт **Configure Storage**




Откроется форма добавления хранилища к oVirt. Так как мы намереваемся подключить дисковое хранилище для размещения виртуальных машин, выберем в поле **Domain Function** значение **Data**. Тип хранилища **Storage Type** выбираем тот, который у нас планируется использовать (в нашем случае это **Fibre Channel**). В поле **Use Host** выбираем хост, с которого будет произведена проверка доступа к хранилищу и зададим понятное нам имя хранилища в поле Name. Поле **Description** по моим наблюдениям в **oVirt 4.0.1** при добавлении FC Data Domain не сохраняется, возможно этот недочёт исправят в будущих версиях. После выбора хоста в табличной части формы появится список доступных на этом хосте **LUN**-ов. Малый LUN размером 90GB в нашем случае уже используется под виртуальную машину Hosted Engine, поэтому здесь мы выбираем второй свободный LUN размером 2000GB.



Через несколько секунд после того, как я добавил в oVirt новый чистый FC LUN для хранения виртуальных машин, в веб-консоли появилась информация и о LUN-е под виртуальную машину oVirt Engine, а статус Дата-Центра изменился на **Up**



Кстати, присваиваемое по умолчанию имя Data Domain "hosted_storage" можно при желании переименовать (в System > Data Centers > Default > Storage — выбрать имя нужного Data Domain и нажать Manage Domain)



После инициализации Дата-Центра в веб-консоли должна появиться информация и о работающей виртуальной машине Hosted Engine.

Подключение ISO Domain

После первичной инициализации Дата-Центра и Кластера указанное в процессе развёртывания oVirt Engine хранилище NFS, предназначенное для хранения ISO-образов (**ISO Domain**), в веб-консоли может быть не видно. Если так, то в первую очередь на BM Engine стоит проверить содержимое файла /etc/exports.d/ovirt-engine-iso-domain.exports. При необходимости можно подправить этот файл, например так:

```
# cat /etc/exports.d/ovirt-engine-iso-domain.exports

# /var/nfs-ovirt-iso-share/files
10.1.0.0/24(rw, sync, no_root_squash, no_subtree_check)
/var/nfs-ovirt-iso-share/files KOM-AD01-
VM3*.holding.com(rw, sync, no_subtree_check, all_squash, anonuid=36, anongid=36)
```


После правки файла экспорта, заставим NFS сервер перечитать новые параметры:

```
# exportfs -rv
```

После этого проверим, какие шары может отдавать NFS-сервер:

```
# exportfs
```


Будем считать, что наш NFS сервер настроен так как надо, и теперь можно попробовать присоединить ISO Domain в oVirt. Для этого в веб-консоли переходим к System > Data Centers > Default > на закладке Storage жмём кнопку Attach ISO




В открывшейся форме выбираем ранее описанный ISO Domain



После этого в веб-консоли нам станет доступно это хранилище для размещения ISO-образов.



Опять же, при необходимости можно переименовать только что присоединённый ISO Domain. Сделать это можно в **System > Data Centers > Default > Storage** - выбрать нужный ISO Domain и нажать **Manage Domain**. Для большей наглядности я переименую заданное в процессе развёртывания oVirt имя ISO_DOMAIN, например, в NFS-HEngine-ISO:



Загрузка ISO образов в ISO Domain

Возможности прямой загрузки ISO образов в ISO Domain через веб-интерфейс oVirt нет. Загрузить ISO образы можно непосредственно на виртуальном сервере Hosted Engine. Для примера я добавлю загрузочный инсталляционный образ Ubuntu Server 16.04 LTS. Как я понял, для этого действия предполагается иметь на локальной файловой системе сервера заранее скачанный ISO-образ и использовать утилиту ovirt-iso-uploader для его копирования в ISO Domain.

```
# wget http://releases.ubuntu.com/16.04/ubuntu-16.04.1-server-amd64.iso -P /tmp/
# ovirt-iso-uploader --iso-domain=NFS-HEngine-ISO upload /tmp/ubuntu-16.04.1-
server-amd64.iso --force
```

Please provide the REST API password for the admin@internal oVirt Engine user (CTRL+D to abort):

Uploading, please wait...


INFO: Start uploading /tmp/ubuntu-16.04.1-server-amd64.iso
Uploading: [############################# 100%
INFO: /tmp/ubuntu-16.04.1-server-amd64.iso uploaded successfully

rm /tmp/ubuntu-16.04.1-server-amd64.iso

Хотя, в нашем случае, можно воспользоваться более простым вариантом добавления образов - загружая их из Интернета прямо в каталог, где ISO Domain хранит образы. Это каталог вида:

Обратите внимание на то, что после загрузки желательно выставить на файл разрешения по аналогии с тем, как их выставляет утилита **ovirt-iso-uploader**.

Теперь проверим состояние ISO Domain в веб-консоли oVirt (**System > Data Centers** > **Default > Storage** > выберем соответствующий ISO Domain и на закладке **Images** проверим доступность загруженных ранее ISO-образов)




Как видим, оба образа отображаются и могут быть использованы в дальнейшем для подключения к виртуальным машинам.


Настройка сетей

Создавать логические сети в oVirt имеет смысл в том случае, если, например, в вашей сети используется изоляция разнородного трафика с помощью VLAN. Например, если физические сетевые интерфейсы наших хостов виртуализации подключены к транковым портам коммутаторов, имеющих доступ к множеству VLAN-ов, то с помощью создания виртуальных сетей с определённым VLAN с последующей привязкой этих сетей к сетевым адаптерами виртуальных машин, мы сможем организовать необходимое разделение трафика. В следующем примере мы создадим логическую сеть с номером VLAN 1000. Перейдём в веб-консоли в System > Data Centers > Default > Networks. Здесь мы увидим список доступных сетей нашего Дата-Центра. В данный момент здесь присутствует только сеть

ovirtmgmt, которая была автоматически создана в процессе развёртывания oVirt (к этой сети привязан vNIC виртуальной машины Hosted Engine). Чтобы создать новую сеть используем кнопку **New**



В открывшейся форме создания логической сети на вкладке **General** зададим понятное для нас имя с описанием, укажем номер VLAN-а и включим признак того, что эта сеть может использоваться для виртуальных машин – **VM network**




Так как создаваемые в oVirt логические сети - это объекты уровня Дата-Центра, а в Дата-Центре может быть не один Кластер, на вкладке **Cluster** мы можем при необходимости настроить привязку этих сетей к конкретным Кластерам. В данном случае мы не меняем предложенных по умолчанию настроек.



Профиль vNIC по умолчанию создаётся для сети с одноимённым названием и при желании можно изменить его имя.




Подробнее о том, для чего могут использоваться профили vNIC можно почитать здесь. Если кратко, то с помощью множества профилей vNIC в рамках одной логической сети можно реализовать разные возможности виртуальных сетевых адаптеров, например, выбрать различные политики QoS (сами политики QoS настраиваются на уровне Дата-Центра), настроить различные опции сетевой фильтрации, включить Port Mirroring и т.д. Полные настройки профилей доступны в System > Data Centers > Default > Networks на закладке vNIC Profiles при выборе той или иной логической сети.




После создания сети, для того чтобы виртуальные машины могли использовать подключение к этой сети, необходимо выполнить привязку этих сетей к физическим сетевым интерфейсам хостов. Перейдём в веб-консоли в **System > Data Centers >**


Default, выберем вкладку **Hosts**, выберем какой-нибудь хост, к которому хотим выполнить привязку сети, и в нижней части экрана перейдём на закладку **Network Interfaces**. Здесь мы увидим информацию о сетевых интерфейсах хоста. Нажмём кнопку **Setup Host Networks**.




Откроется форма привязки логических сетей к хосту. В этой форме справа будут перечислены все имеющиеся в oVirt, но не привязанные к хосту сети, а слева текущая сетевая конфигурация хоста. С помощью манипулятора, типа "мышь", перетаскиваем интересующую нас сеть на интерфейс хоста...



В нашем случае используется привязка ранее созданной сети с VLAN 1000 к интерфейсу bond0:



После этого на хосте будет создан интерфейс с соответствующим номером VLAN и в веб-консоли эта информация будет отображена соответственно:



Аналогичным образом нужно выполнить привязку созданной нами логической сети ко всем хостам, где могут оказаться, например в процессе миграции, виртуальные машины, привязанные к данной сети.


Создание новой виртуальной машины

Создадим новую виртуальную машину и установим на неё ОС **Ubuntu Server 16.04 LTS** с ранее загруженного в ISO Domain установочного образа. Переходим в **System** > **Data Centers** > **Default** > закладка **Virtual Machines** > кнопка **New VM**.




В открывшейся веб-форме создания виртуальной машины сразу нажимаем кнопку **Show Advanced Options**, чтобы включить расширенный режим настроек. Назначение полей нетрудно понять из их названий. Задаём тип гостевой ОС ВМ, имя ВМ, так как оно будет отображаться в oVirt, описание. Для виртуального

интерфейса **nic1** выбираем ранее созданный **vNIC Profile**, который в свою очередь привязан в ранее созданной логической сети. Чтобы создать новый диск для виртуальной машины используем кнопку **Create**




Поверх формы создания виртуальной машины откроется форма создания нового виртуального диска, где мы укажем его размер, понятное имя с описанием, выберем хранилище для размещения файла диска (Storage Domain) и тип распределения данных (Allocation Policy). Не забудем включить опцию Bootable, так планируем устанавливать на этот диск ОС.




Таким образом, для примера, я создал первый диск (под гостевую ОС) и дополнительный (под данные приложений).




Переходим на вкладку **System** и настраиваем параметры оперативной памяти, процессора, часовой пояс:




На вкладке **Console** выбираем параметры подключения к консоли виртуальной машины. В данном случае нам доступны два основных графических протокола **VNC** и **SPICE** (к особенностям их использования мы вернёмся чуть позже), так как в свойствах ОС выбран тип **Linux**.




На вкладке **Host** при необходимости можно настроить привязку виртуальной машины к какому-то конкретному хосту в кластере, а также изменить параметры миграции ВМ между хостами.




На вкладке **High Availability** можно настроить приоритет перезапуска виртуальной машины в контексте выполнения операций по автоматическому восстановлению доступности виртуальных машин в кластере.




На вкладке **Resource Allocation** настраиваются дополнительные опции, которыми можно контролировать производительность той или иной виртуальной машины, путём определения порядка выделения физических ресурсов этой машине.




На вкладке **Boot Options** определяем порядок использования устройств для загрузки. Здесь мы можем присоединить к виртуальному **CD-ROM** ранее загруженный в **ISO Domain** установочный ISO-образ операционной системы Linux, которую мы планируем установить на диск BM.



Сохраняем настроенный свойства виртуальной машины и пробуем выполнить её запуск из консоли используя пункты меню или кнопки **Run** или **Run Once**.




Функция **Run Once** позволяет выполнять запуск виртуальной машины с изменением ряда её параметров, которые не сохраняются в конфигурации этой ВМ при следующем перезапуске, например, именно здесь можно указать единожды монтируемый ISO образ, который нужен для установки ОС и уже не потребуется при следующей перезагрузке ВМ.




Подключение к консоли виртуальных машин

После того, как виртуальная машина запущена, мы сможем подключиться к её консоли разными способами. Поддерживаемые варианты подключения к консоли виртуальной машины описаны в онлайн-документе <u>Console Clients Resources</u>. На данный момент поддерживаются 3 протокола **SPICE**, **VNC** и **RDP**. Протокол RDP можно использовать только для виртуальных машин с гостевой ОС Windows. Протокол VNC требует наличия VNC-клиента. Протокол SPICE может работать как через Native SPICE-клиент, так и как HTML5-апплет.

В качестве **Native SPICE**-клиента можно использовать, например, программу **Virt-Viewer**. Все доступные для загрузки версии можно найти <u>здесь</u>. Если установка Virt-Viewer планируется на Windows, то на данный момент <u>здесь рекомендуют</u> использовать версию 3 вместо 4-ой, так как в последней имеются какие-то проблемы. Скачиваем и устанавливаем Virt-Viewer, после чего в консоли oVirt, выбрав нужную нам виртуальную машину, нажимаем кнопку с зелёным монитором для подключения к консоли ВМ.



Будет скачан файл **console.vv** и запущен в ассоциированном приложении Virt-Viewer, после чего мы получим доступ к консоли BM:



При попадании курсора в консоль, управление курсором переходит в виртуальную машину. Для возврата курсора обратно используем сочетание клавиш **Shift+F12**.

Помимо Native SPICE-клиента можно использовать возможности **HTML5 SPICE**-клиент, то есть консоль виртуальной машины при этом будет открываться непосредственно в интернет-браузере. Тесты показали, что в **Internet Explorer v11** HTML5 SPICE-клиент не работает. В **Firefox** и **Chrome** работает, но не всегда стабильно и при условии, что SSL сертификат, используемый в веб-консоли oVirt является доверенным (этого можно добиться либо добавив само-подписанный сертификат oVirt в хранилище доверенных сертификатов пользователя в системе,

либо заменить сертификат на веб-сайте oVirt, так как мы сделали это <u>ранее</u>). Однако не смотря на то, что даже если требование доверия браузера сертификату соблюдено мы можем получить ошибку типа:

WebSocket error: Can't connect to websocket on URL: wss://kom-ad01-ovirt1.holding.com:6100



В <u>прошлой заметке</u> (в последнем абзаце) был описан способ решения этой проблемы, подсказанный в <u>мейл-группе oVirt</u>. Напомню, что смысл его в том, чтобы откорректировать конфигурационный файл /etc/ovirt-engine/ovirt-websocket-proxy.conf.d/10-setup.conf, изменив в нём значение переменных **SSL_CERTIFICATE** и **SSL_KEY**.

Для более комфортной работы при подключении по протоколу SPICE, в гостевую ОС виртуальной машины можно дополнительно установить такие компоненты, как агент **SPICE vdagent** и видео драйвер **SPICE QXL**. Загрузить их можно по ссылке <u>SPICE Download</u> (секция "**Guest**"). В некоторых дистрибутивах GNU/Linux видеодрайвер SPICE QXL уже входит в базовый сосав ОС.

Установка компонент интеграции в виртуальные машины

Основную информацию о гостевых агентах oVirt можно найти в документе <u>Understanding Guest Agents and Other Tools</u>. В этом же документе можно найти таблицу совместимости компонент интеграции с разными типами гостевых систем Linux и Windows

Компоненты интеграции гостевых ОС в среду виртуализации oVirt состоят из дополнительно устанавливаемых в гостевую ОС агентов oVirt Guest Agent, SPICE Agent и драйверов VirtlO Drivers.


oVirt Guest Agent

Информация о том, какие преимущества даёт установка **oVirt Guest Agent** доступна в документе <u>Guest Agent</u>. Примеры установки гостевого агента на разные дистрибутивы Linux есть в серии <u>How to install the guest agent in</u> Например, в нашей виртуальной машине с гостевой OC **Ubuntu 16.04 LTS** агент установился из официальных репозиториев, однако после его установки потребовалась корректировка прав на каталог для логов службы **ovirt-guest-agent**, иначе служба отказывалась стартовать:

```
$ sudo apt-get install ovirt-guest-agent
$ sudo chown ovirtagent:ovirtagent -R /var/log/ovirt-guest-agent
$ sudo systemctl enable ovirt-guest-agent
$ sudo reboot
$ sudo service ovirt-guest-agent status
```

```
user@KOM-AD01-PBX02: ~
                                                                                    \Box
                                                                                          Х
user@KOM-AD01-PBX02:~$ sudo service ovirt-guest-agent status
[sudo] password for user:
 ovirt-guest-agent.service - oVirt Guest Agent
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ovirt-guest-agent.service; enabled; vendor preset: e
  Active: active (running) since Sat 2016-07-30 15:19:07 MSK; 54s ago
 Process: 2678 ExecStartPre=/bin/chown ovirtagent:ovirtagent /run/ovirt-guest-agent.pid (
 Process: 2668 ExecStartPre=/bin/touch /run/ovirt-guest-agent.pid (code=exited, status=0/S
 Process: 2627 ExecStartPre=/sbin/modprobe virtio console (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2700 (python)
   Tasks: 3
  Memory: 63.2M
      CPU: 987ms
  CGroup: /system.slice/ovirt-guest-agent.service
           L2700 /usr/bin/python /usr/share/ovirt-guest-agent/ovirt-guest-agent.py
Jul 30 15:19:06 KOM-AD01-PBX02 systemd[1]: Starting oVirt Guest Agent...
Jul 30 15:19:07 KOM-AD01-PBX02 systemd[1]: Started oVirt Guest Agent.
Jul 30 15:19:08 KOM-AD01-PBX02 python[2700]: [90B blob data]
Jul 30 15:19:08 KOM-AD01-PBX02 python[2700]: [155B blob data]
Jul 30 15:19:08 KOM-AD01-PBX02 python[2700]: [100B blob data]
user@KOM-AD01-PBX02:~$
```

После того, как служба агента запущена в виртуальной машине, в веб-консоли oVirt нам станут доступны дополнительные сведения о текущем состоянии гостевой ОС. В частности, на закладке **General** появится информация о текущем состоянии утилизации оперативной памяти внутри ВМ.



Так же появится дополнительная информация на закладках **Applications**, **Guest Info** и других



На другую нашу виртуальную машину с **Hosted Engine** на базе **CentOS 7.2** агент был установлен из ранее подключённого репозитория **EPEL** (yum install epel-release) следующей последовательностью команд:

```
# yum -y install ovirt-guest-agent
# systemctl enable ovirt-guest-agent
# systemctl start ovirt-guest-agent
# service ovirt-guest-agent status
```

По поводу установки агента в гостевые системы на базе ОС Windows мы останавливаться не будем, так как в нашем случае виртуализация oVirt разворачивается исключительно под Linux/Unix системы, а для для Windows систем есть более дружелюбная среда на базе гипервизора Hyper-V. Однако, для желающих эксплуатировать гостевые системы на базе Windows, в oVirt есть статья с примером установки гостевого агента в записи блога <u>Open Source Community - How</u> to Install oVirt's Windows Guest Tools.

SPICE Agent

Простая инструкция по установке агента **SPICE vdagent**, расширяющего возможности работы с консолью гостевых ОС Linux есть в документе <u>How to install the spice guest agent</u>. На разных дистрибутивах Linux в общем случае процедура сводится к установке пакета **spice-vdagent**. Например на нашей виртуальной машине с **Ubuntu 16.04 LTS** это делается так:

```
$ sudo apt-get install spice-vdagent
```

После установки служба автоматически запускается и настраивается на автозагрузку при старте системы:

После установки агента **SPICE vdagent** я заметил улучшение удобства работы с консолью ВМ в **Virt-Viewer**, в частности перестало дёргать курсор мыши и само перемещение курсора мыши между моей клиентской системой и окном консоли Virt-Viewer теперь стало работать прозрачно, без потери управления при попадании в окно консоли (Shift+F12 теперь стал не нужен для возврата управления курсором). А то, как работает функция общего буфера обмена, я так и не постиг.

На гостевых системах **RHEL/CentOS/Fedora** установка агента **SPICE** выполняется также просто:


\$ sudo yum install spice-vdagent

VirtIO Drivers


Согласно вышеупомянутого документа драйверы **VirtlO Drivers** уже входят в состав всех гостевых ОС Linux, а для Windows систем потребуется их отдельная установка (можно воспользоваться руководствами <u>How to create a Windows ... Virtual Machine</u>).

Проверка живой миграции


Так как у нас в кластере уже есть 2 хоста, мы можем попробовать вызвать процедуру живой миграции виртуальной машины между хостами. Для примера выполним процедуру живой миграции виртуальной машины Hosted Engine. Для проверки постоянной доступности виртуальной машины в процессе живой миграции перед запуском процедуры миграции запустим ping до виртуального сервера Engine, затем в веб-консоли oVirt выберем эту виртуальную машину и нажмём кнопку **Migrate**...




Откроется окно, где мы можем выбрать хост, на который нужно мигрировать виртуальную машину. В нашем примере используется автоматическое определение хоста назначения



После нажатия ОК в консоли увидим изменение статуса виртуальной машины...



А спустя несколько секунд виртуальная машина уже будет работать на другом хосте, при этом доступной виртуальной машины останется на прежнем уровне. Проверяем статистику ping и видим, что потерь соединения с нашей виртуальной машиной в процессе миграции не было. И это хорошо.



В ранних версиях oVirt миграция виртуальной машины **Hosted Engine** подразумевала предварительное включение **Global HA Maintenance**, но современная версия **oVirt 4.0**, как следует, в частности, из документа <u>How to perform live migration of Hosted Engine VM</u> уже этого не требует.

На этом пока всё. В следующей части мы рассмотрим механизмы **Fencing** в oVirt, как средство достижения **High Availability**.